



EDB

EDB Enterprise Manager Administration Guide

リリース *8.2.0*

EnterpriseDB

2021 年 10 月 10 日

目次

第 1 章	The PEM Query Tool	3
1.1	SQL エディターパネル	6
1.2	データ出力パネル	8
1.2.1	データ出力タブ	8
1.2.2	説明タブ	9
1.2.3	グラフィカルタブ	10
1.2.4	分析タブ	11
1.2.5	統計タブ	12
1.2.6	メッセージタブ	12
1.2.7	通知タブ	13
1.3	クエリ履歴パネル	15
1.4	接続ステータス	16
1.5	マクロ	16
第 2 章	The PEM Schema Diff Tool	21
2.1	スキーマ差分オブジェクト比較パネル	22
2.2	スキーマ差分 DDL 比較パネル	23
第 3 章	The ERD Tool	27
3.1	ツールバー	28
3.2	ファイルオプション	28
3.3	エクスポートオプション	28
3.4	編集オプション	29
3.5	テーブル関係オプション	29
3.6	ユーティリティオプション	29
3.7	ズームオプション	30
3.8	テーブルダイアログ	30
3.9	テーブルノード	31
3.10	1 対多のリンクダイアログ	31
3.11	多対多リンクダイアログ	32
3.12	テーブルリンク	33
3.13	テーブルのメモ	33
第 4 章	Performance Monitoring and Management	35
4.1	ダッシュボードを使用してパフォーマンス情報を表示する	35
4.2	カスタムダッシュボードの管理	39
4.2.1	カスタムダッシュボードの作成	39
4.2.2	Ops ダッシュボードの作成	43
4.3	チャートの管理タブを使用する	43
4.3.1	カスタムチャートの作成	45

4.3.2	キャパシティマネージャテンプレートのインポート	49
4.4	プローブ	52
4.4.1	システムプローブ	52
4.4.2	BDR プローブ	55
4.4.3	プローブのカスタマイズ	56
4.5	アラート	65
4.5.1	Global Dashboard でアラートを表示する	65
4.5.2	アラートダッシュボードによるアラートの表示	67
4.5.3	アラートの管理	68
4.6	通知	92
4.6.1	SMTP	93
4.6.2	Webhook	96
4.6.3	SNMP	101
4.6.4	Nagios で PEM を使用する	102
第 5 章	Performance Diagnostic	107
第 6 章	Capacity Manager	113
6.1	キャパシティマネージャテンプレート	117
第 7 章	Audit Manager	119
7.1	Advanced Server Instance Service ID の設定	119
7.2	EDB 監査構成プローブの設定	120
7.3	監査マネージャーを使用した監査ログの構成	121
7.4	監査ログダッシュボードでログを表示する	126
第 8 章	Log Manager	129
8.1	サーバーログ分析ダッシュボードの確認	137
8.2	Postgres ログ分析エキスパート	139
8.3	Postgres Log Analysis Expert Report のレビュー	143
第 9 章	SQL Profiling and Analysis	145
9.1	新しい SQL トレースの作成	146
9.1.1	トレースを作成する	146
9.1.2	既存のトレースを開く	148
9.1.3	トレースのフィルタリング	149
9.1.4	トレースを削除する	150
9.1.5	スケジュールされたトレースの表示	150
9.2	インデックスアドバイザーの使用	151
第 10 章	Tuning Wizard	153
第 11 章	Postgres Expert - Best Practice Enforcement	161
11.1	Postgres エキスパートウィザードの使用	161
11.2	Postgres の専門家の推奨事項の確認	164
第 12 章	Monitoring BDR Nodes	167
第 13 章	Monitoring Failover Manager	169
13.1	プライマリノードの交換	170

13.2 EFM クラスターの切り替え	171
第 14 章 Monitoring an xDB Replication Cluster	173
第 15 章 Reports	175
15.1 システム構成レポート	175
15.2 コア使用状況レポート	176
第 16 章 Reference	181
16.1 PEM サーバー構成パラメーター-リファレンス	181
16.2 Capacity Manager のメトリック-リファレンス	189
16.3 PEM プローブ-リファレンス	197
16.4 PEM 事前定義アラートテンプレート-リファレンス	205
16.4.1 エージェントに適用可能なテンプレート	205
16.4.2 サーバーに適用可能なテンプレート	213
16.4.3 データベースに適用可能なテンプレート	221
16.4.4 スキーマに適用可能なテンプレート	229
16.4.5 テーブルに適用可能なテンプレート	238
16.4.6 グローバルテンプレート	246

このガイドでは、Postgres Enterprise Manager (PEM) Web インタフェースに組み込まれているツールとウィザードを使用し make、システムのモニタと管理を容易にします。

このガイドは包括的なリソースではありません。むしろ、ツールの評価をヘルプ、製品の使用方法の基本を理解するための支援として機能することを目的としています。PEM の機能の使用に関する詳細については、PEM クライアントで利用できるオンラインヘルプを参照してください。

このドキュメントでは、Postgres を使用して、PostgreSQL または EDB Postgres Advanced Server データベースまたは EDB Postgres Extended (旧称 2ndQPostgres) を意味します。

第1章 The PEM Query Tool

PEM には、Postgres サーバーに対してアドホック SQL クエリを発行できる機能豊富なインタラクティブ開発環境（IDE）が含まれています。

クエリツールにアクセスするには、Tools メニューの Query Tool メニューオプションを使用するか、ブラウザツリーコントロールの選択ノードのコンテキストメニューを使用します。クエリツールを使用すると、次のことができます。

- アドホック SQL クエリを発行します。
- 任意の SQL コマンドを実行します。
- `updatable` の場合、SELECT クエリーの結果セットを編集します。
- ユーザが設定した現在の接続とトランザクションの状態を表示します。
- 出力パネルに表示されるデータを CSV ファイル。
- テキスト、グラフィカルフォーマット、または表フォーマット（< <https://explain.depesz.com> に類似）で SQL ステートメントの実行計画を確認します。SQL ステートメントに関する分析情報を表示します。

The screenshot shows the PEM Query Tool interface. At the top, there's a connection dropdown set to 'edstore/postgres@PGSQL_12'. Below it are tabs for 'Query Editor' and 'Query History'. The 'Query Editor' contains a single line of SQL: '1 select * from pg_attribute'. To the right is a 'Scratch Pad' tab. Below the editor is a 'Data Output' section with tabs for 'Data Output', 'Explain', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, displaying a table of data from the 'pg_attribute' system catalog. The table has 14 columns: attrelid, attname, atttypid, attstattarget, attlen, attnum, attnums, attcacheoff, atttypmod, attbyval, attstorage, attalign, attnotnull, and atthasdef. The data is listed in 13 rows, corresponding to the attributes of the 'pg_attribute' table.

	attrelid	attname	atttypid	attstattarget	attlen	attnum	attnums	attcacheoff	atttypmod	attbyval	attstorage	attalign	attnotnull	atthasdef
1	1255	oid	26	-1	4	1	0	-1	-1	true	p	i	true	false
2	1255	proname	19	-1	64	2	0	-1	-1	false	p	c	true	false
3	1255	pronamespa...	26	-1	4	3	0	-1	-1	true	p	i	true	false
4	1255	proowner	26	-1	4	4	0	-1	-1	true	p	i	true	false
5	1255	prolang	26	-1	4	5	0	-1	-1	true	p	i	true	false
6	1255	procost	700	-1	4	6	0	-1	-1	true	p	i	true	false
7	1255	prorows	700	-1	4	7	0	-1	-1	true	p	i	true	false
8	1255	provariadic	26	-1	4	8	0	-1	-1	true	p	i	true	false
9	1255	prosupport	24	-1	4	9	0	-1	-1	true	p	i	true	false
10	1255	prokind	18	-1	1	10	0	-1	-1	true	p	c	true	false
11	1255	prosecodef	16	-1	1	11	0	-1	-1	true	p	c	true	false
12	1255	proleakproof	16	-1	1	12	0	-1	-1	true	p	c	true	false
13	1255	proisstrict	16	-1	1	13	0	-1	-1	true	p	c	true	false

図 1: Query Tool tab

クエリツールのマルチプルのコピーを個別のタブで同時に開くことができます。クエリツールのコピーを閉じるには、タブバーの右上隅にある * X * をクリックします。

クエリツールには2つのパネルがあります：

- 上部パネルに **SQL Editor** が表示されます。パネルを使用して、クエリーを入力、編集、または実行します。また、セッションで実行されたクエリをビューするために使用できる **History** タブと、編集中にテキストスニペットを保持するために使用できる **Scratch Pad** も表示されます。スクラッチパッドが閉じている場合は、**SQL エディター** およびその他のパネルを右クリックして新しいパネルを追加することにより、スクラッチパッドを再度開く（または追加のものを開く）ことができます。
- 下部のパネルには、**Data Output** パネルが表示されます。タブ付きパネルには、クエリーによって返された結果セット、クエリの実行計画に関する情報、クエリの実行に関連するサーバーメッセージ、およびサーバーから受信した非同期通知が表示されます。

クエリツールツールバー

Query Tool ツールバーは、頻繁に実行されるタスクへのショートカットを提供する状況依存アイコンを使用します。アイコンが強調表示されている場合、オプションは有効になっています。アイコンがグレー表示されている場合、タスクは無効になっています。




Figure 2: Query Tool Toolbar

アイコンにカーソルを合わせると、アイコンの機能を説明するツールチップが表示されます。

Icon	Behavior	Shortcut
Open File	Open File アイコンをクリックして、以前に保存したクエリーを SQL エディターに表示します。	Accesskey + O
Save	Save アイコンをクリックして、以前に保存したクエリーのクイック保存を実行するか、[保存] メニューにアクセスします。-[Save] を選択して、SQL エディターパネルの選択したコンテンツをファイル。[名前を付けて保存] をクリックして、新しいブラウザーダイアログを開き、SQL エディターパネルの選択したコンテンツを保存する新しい場所を指定します。	Accesskey + S
Save Data Changes	Save Data Changes アイコンをクリックして、データ出力パネルのデータの変更（挿入、更新、または削除）をサーバーに保存します。	F6
Find	Find メニューを使用して、SQL エディターに表示されるコードを検索、置換、またはナビゲートします。-検索ターゲットを提供するには Find を選択し、SQL エディターの内容を検索します。-次を検索するには Find next ``\` を選択検索ターゲットの出現。-`Find previous` ``\` を選択して、検索ターゲットの最後の出現に移動します。-`Pesistent find` を選択して、エディタ内で検索ターゲットのすべての出現を識別します。- Replace を選択します。ターゲットの個々の出現を見つけて（プロンプトで）置換します。- Replace all を選択して、エディタ内のターゲットのすべての出現を見つけて置換します。- Jump を選択して、次の検索にナビゲートし検索。ターゲット。	Cmd+FCmd+GCmd+Shift+GCmd+Shift+FAlt+G
Copy	Copy アイコンをクリックして、データ出力パネルで現在ハイライトされているコンテンツをコピーします。データの表示/編集モード。	Accesskey + C
` Paste `	データの表示/編集モードで、 Paste アイコンをクリックして以前の行を新しい行に貼り付けます。	Accesskey + P
`` Delete ``	Delete アイコンをクリックして、選択した行を削除対象としてマークし削除。これらのマークされた行は、 Save Data Changes アイコンをクリックすると削除されます。	Accesskey + D
Edit	Edit メニューのオプションを使用して、テキスト編集ツールにアクセスします。クエリツールモードの場合、SQL エディターパネルに表示されるテキストに対してオプションが機能します。-現在選択されているテキストをインデントするには Indent Selection を選択します。-現在選択されているテキストからインデントを削除するには Unindent Selection を選択します。- Inline Comment Selection を選択して、選択を含む行を SQL スタイルのコメント表記で囲みます。- Inline Uncomment Selection を選択して、選択した行から SQL スタイルのコメント表記を削除します。- Block Comment を選択して、含む行をすべて囲みます C スタイルのコメント表記での選択。このオプションはトグルとして機能します。	Tab Shift+TabCmd+/Cmd+.Shift+Cmd+/
`` Filter ``	Filter アイコンをクリックして、データの表示/編集モードでデータのフィルタリングおよび並べ替え基準を設定します。下矢印をクリックして、他のフィルタリングおよび並べ替えオプションにアクセスします。- Sort/Filter をクリックして、並べ替えおよびフィルタリングダイアログを開きます。- Filter by Selection をクリックして、選択したセルの値を含む行のみを表示します。- Exclude by Selection をクリックして、選択したセルに値を含まない行の	Accesskey + F

1.1 SQL エディターパネル

SQL editor パネルは手動で、クエリーを提供し、別のソースからクエリーをコピー、またはファイルからのクエリーを読み取ることができるワークスペースです。SQL エディタは、構文の色付けと自動補完を備えています。




図 3: Query Tool - Query Editor tab

オートコンプリートを使用するには、クエリーの入力を開始します; クエリエディタで、クエリーの次のオブジェクト名またはコマンドを提案する場合は、Control + Space キーの組み合わせをキー。例、タイプ（末尾のスペースを持つ）*SELECT * FROM*, その後は、オートコンプリートオプションのポップアップメニューから選択し Control+Space キーの組み合わせを押してください。




図 4: Query Tool - Query Editor tab

クエリーを入力した後、ツールバーから **Execute/Refresh** アイコンを選択します。SQL エディタパネルの完全な内容は、実行のためにデータベースサーバに送信されます。SQL エディタに表示されるコードのセクションのみを実行するには、サーバーで実行テキストを強調表示し、**Execute/Refresh** アイコンをクリックします。

コマンドの実行時にサーバーから返されるメッセージは、**Messages** タブに表示されます。コマンドが成功すると、**Messages** タブに実行の詳細が表示されます。

Edit メニューのオプションは、コードのフォーマットとコメントを支援する機能を提供します。

- 自動インデント機能は、Return キーを押すと、前の行と同じ深さまでテキストを自動的にインデントします。




図 5: Query Tool - Query Editor tab - Autocomplete feature





図 6: Query Tool - Query Editor - Message tab

- 2 行以上を選択して Tab キーを押すことでインデントテキストをブロックしキー。
- 実装または削除 SQL スタイルをしたり、コード内の C スタイルのコメント表記トグル。

ツリービューから特定のオブジェクトを drag and drop して、長いオブジェクト名を入力する時間を節約することもできます。オブジェクト名を含むテキストは、スキーマ名前で完全修飾されます。必要に応じて二重引用符が追加されます。関数とプロシージャの場合、ファンクション名前とパラメータ名がクエリツールに貼り付けられます。

1.2 データ出力パネル

Data Output パネルには、最後に実行されたクエリーによって生成されたデータと統計が表示されます。



	oid	datname	datdba	encoding	datcollate	datatype	datistemplate	datallowconn	datconnlimit	datlastsysoid
1	13432	postgres	10	6	en_IN	en_IN	false	true	-1	13431
2	16389	edbstore	16388	6	en_IN	en_IN	false	true	-1	13431
3	1	template1	10	6	en_IN	en_IN	true	true	-1	13431
4	13431	template0	10	6	en_IN	en_IN	true	false	-1	13431

図 7: Query Tool - Data output tab

1.2.1 データ出力タブ

Data Output タブには、クエリーの結果セットが表形式で表示されフォーマット。次のことができます。

- 表示された結果セットから選択してコピーします。
- 利用 Execute/Refresh オプションは、クエリー実行情報とセットクエリー実行オプションを取得します。
- Download as CSV アイコンを使用して、Data Output タブのコンテンツをコンマ区切りファイルとしてダウンロードします。
- SELECT クエリーの結果セットのデータが更新可能な場合は編集します。


結果セットは、次の場合に更新可能です。

- すべての列は、単一のテーブルから直接選択されるか、またはそれらは、実際にテーブル・カラムではない（例、2 列の結合）。テーブルから直接選択された列のみが編集可能で、他の列は読み取り専用です。
- テーブルのすべてのプライマリキー列または OID が結果セットで選択されます。

複数回名前変更または選択された列も読み取り専用です。

!!! Note * 更新可能なクエリー結果セットを使用するには、psycopg2 ドライババージョン 2.8 以上がインストールされている必要があります。

編集可能で読み取り専用の列は、列ヘッダーの鉛筆アイコンとロックアイコンを使用してそれぞれ識別されます。



empno [pk] numeric (4)	ename character varying (10)	department numeric (2)
1	7369 SMITH	20
2	7499 ALLEN	30
3	7521 WARD	30
4	7566 JONES	20
5	7654 MARTIN	30
6	7698 BLAKE	30
7	7782 CLARK	10
8	7788 SCOTT	20
9	7839 KING	10
10	7844 TURNER	30
11	7876 ADAMS	20
12	7900 JAMES	30
13	7902 FORD	20
14	7934 MILLER	10

図 8: Query Tool - Editable and Read-only columns

更新可能な結果セットは、View/Edit Data モードの Data Grid に似ており、同じ方法で変更できます。

自動コミットが off の場合、進行中のトランザクションのパートとしてデータの変更が行われます。進行中のトランザクションがない場合、新しいトランザクションが開始されます。トランザクションがコミットされない限り、データの変更はデータベースにコミットされません。

すべてのエラーは、データの変更がバックをロールされていない現在進行中のトランザクション内のすべての以前に実行されたクエリを保証するために自動的に作成されたセーブポイントまでロールバックされます（NOT NULL 制約を持つ列に NULL を保存しようと、例）保存中に発生した場合。

Data Output パネルに表示される以前のクエリまたはコマンドのすべての行セットは、別のクエリーを呼び出すと破棄されます。別のクエリーツールのブラウザタブを開いて、以前の結果を利用できるようにします。

1.2.2 説明タブ

クエリーの Explain または Explain Analyze プランを生成するには、ツールバーの Explain または Explain Analyze ボタンをクリックします。

Explain および Explain Analyze に関連するその他のオプションは、ツールバーの Explain Analyze ボタンの右側にあるドロップダウンから選択できます。

PEM は Explain [Analyze] プランを JSON フォーマットで生成することにノートしてください。

Explain プランが正常に生成されると、Explain パネルの下に 3 つのタブ/パネルが作成されます。





Figure 9: Query Tool - Toolbar Explain button

1.2.3 グラフィカルタブ

Graphical タブのアイコンにカーソルを合わせて、そのアイテムに関する情報を確認します。ポップアップウィンドウに、選択したオブジェクトに関する情報が表示されます。JIT 統計、トリガー、および概要については、右上隅のアイコンにカーソルを合わせてください。必要に応じて、同様のポップアップウィンドウが表示されます。

EXPLAIN VERBOSE はグラフィカルに表示できないことにノートしてください。

Explain キャンパスの左上隅にあるダウンロードボタンを使用して、プランを SVG ファイルとしてダウンロードします。Download as SVG 機能は Internet Explorer サポートされていないことにノートしてください。



☒ 10: Query Tool - Explain tab - Graphical plan tab

Explain analyze に付随するクエリプランは、Data Output タブで利用できます。

1.2.4 分析タブ

Analysis タブには、プランの詳細が表フォーマットで表示され、explain.depsez.com で使用可能なフォーマットに類似したフォーマットが生成されます。テーブルの行は、**Explain Plan Node** のデータを表します。出力には、ノード情報、排他的タイミング、包括的タイミング、実際の行と計画された行、実際の行、計画された行、またはループが含まれる場合があります。あなたが行を選択すると、その選択された行の子行は、オレンジ色のドットでマークされています。

合計クエリー時間の排他的/包括的タイミングの割合が次の場合：

90 より大きい->赤

50 より大きい->オレンジ（赤と黄色の間）

10 より大きい->黄色

プランナが行数（実際と計画）を誤って推定した場合：

10 回->黄色

100 回->オレンジ（赤と黄色の間）色

1000 回->赤色


#	Node	Timings		Rows	
		Exclusive	Inclusive	Actual	Loops
1.	→ Unique (actual=56.576..58.105 rows=3510 loops=1)	1.203 ms	58.105 ms	3510	1
2.	→ Sort (actual=56.574..56.902 rows=5340 loops=1)	9.964 ms	56.902 ms	5340	1
3.	→ Nested Loop Left Join (actual=13.766..46.939 rows=5340 loops=1)	5.186 ms	46.939 ms	5340	1
4.	→ Hash Inner Join (actual=13.751..41.754 rows=5340 loops=1) Hash Cond: (dep.refclassid = pg.class.oid)	1.714 ms	41.754 ms	5340	1
5.	→ Hash Left Join (actual=13.599..39.904 rows=7787 loops=1) Hash Cond: (pr.prortetype = prtyp.oid)	2.009 ms	39.904 ms	7787	1
6.	→ Hash Left Join (actual=13.476..37.783 rows=7787 loops=1) Hash Cond: (dep.refobjid = fdw.oid)	1.703 ms	37.783 ms	7787	1
7.	→ Hash Left Join (actual=13.451..36.079 rows=7787 loops=1) Hash Cond: (dep.refobjid = fs.oid)	1.733 ms	36.079 ms	7787	1
8.	→ Hash Left Join (actual=13.44..34.345 rows=7787 loop... Hash Cond: (((att.attrelid = ad.adrelid) AND (att.attnum = ad.adnum)))	1.84 ms	34.345 ms	7787	1
9.	→ Merge Left Join (actual=13.42..32.497 rows=7787 loops=1)	1.537 ms	32.497 ms	7787	1

図 11: Query Tool - Explain tab - Analysis tab

1.2.5 統計タブ

Statistics タブには、2つのテーブルに情報が表示されます。

- Statistics per Node Type は、各ノードタイプが被参照回数を示します。
- Statistics per Table は、各テーブルがクエリーによって被参照された回数を示します。



The screenshot shows the Query Tool interface with the Statistics tab selected. The Query Editor contains a complex SQL query. The Statistics tab displays two tables:


Statistics per Node Type			
Node type	Count	Time spent	% of query
Hash	12	3.164 ms	5.45%
Hash Inner Join	1	1.714 ms	2.95%
Hash Left Join	10	12.938 ms	22.27%
Hash Right Join	1	0.062 ms	0.11%
Index Only Scan	1	0 ms	0%
Index Scan	3	0.065 ms	0.12%
Materialize	4	0.027 ms	0.05%
Merge Left Join	7	11.159 ms	19.21%
Nested Loop Left Join	4	12.214 ms	21.03%
Seq Scan	20	2.215 ms	3.82%
Sort	7	13.36 ms	23%
Unique	1	1.203 ms	2.08%

Statistics per Table			
Table name	Scan count	Total time	% of query
pg_attrdef	1	0.004 ms	0.01%
Seq Scan	1	0.004 ms	100%
pg_attribute	1	0.593 ms	1.03%
Seq Scan	1	0.593 ms	100%
pg_class	4	0.235 ms	0.41%
Index Scan	1	0.038 ms	16.18%
Seq Scan	3	0.197 ms	83.83%
pg_constraint	1	0.022 ms	0.04%
Index Scan	1	0.022 ms	100%
pg_depend	1	0.586 ms	1.01%
Seq Scan	1	0.586 ms	100%

図 12: Query Tool - Explain plan tab - Statistics tab

1.2.6 メッセージタブ

Messages タブを使用して、最後に実行されたクエリーに関する情報をビューます。



The screenshot shows the Query Tool interface with the Messages tab selected. The Query Editor contains a simple SQL query. The Messages tab displays an error message:

```

ERROR:  relation "pg.roles" does not exist
LINE 1: SELECT * FROM pg.roles
                        ^
SQL state: 42P01
Character: 15
  
```

図 13: Query Tool - Output error

サーバーがエラーを返すと、エラーメッセージが **Messages** タブに表示され、エラーの原因となった構文に SQL エディタで下線が引かれます。クエリーが成功した場合、**Messages** タブには、クエリーの完了にかかった時間と取得された行数が表示されます。




図 14: Query Tool - Messages tab

1.2.7 通知タブ

Notifications タブを使用して、PostgreSQL の **Listen/Notify** 機能を使用して通知をビューします。詳細については、[PostgreSQL documentation](#) を参照してください。

例：

1. 最初の Query Tool セッションで **LISTEN "foo"** を実行します。




図 15: Query Tool - notifications listen

2. 別の Query Tool セッションで、Notify コマンドまたは `pg_notify` ファンクションを実行して、ペイロードとともにイベントの通知を送信します。




図 16: Query Tool - notifications notify

3. 最初の Query Tool セッションの Notification タブを見ると、特定のチャンネルの記録時間、イベント、プロセス ID、およびペイロードが表示されています。





図 17: Query Tool - Output Notifications panel

1.3 クエリ履歴パネル

Query History タブを使用して、現在のセッションのアクティビティを確認します。



☒ 18: Query Tool - Query History tab

Query History タブには、最近のコマンドに関する情報が表示されます。

- クエリーが呼び出された日時。
- クエリーのテキスト。
- クエリーによって返される行の数。
- サーバーがクエリーを処理して結果セットを結果のにかかった時間。
- サーバーから返されたメッセージ（**Messages** タブには記載されていません）。
- クエリーのソース（ツールバーに対応するアイコンで示されます）。

(View/Edit Data または Save Data 操作中に) pgAdmin によって内部的に生成されたクエリを表示または非表示にすることができます。

Query History タブのコンテンツを消去するには、Clear ドロップダウンメニューから Clear history を選択します。

クエリ履歴は、Query Tool モードで実行している場合、ユーザーごとに各データベースのセッションにわたって維持されます。View/Edit Data モードでは、履歴は保持されません。デフォルトでは、最後の 20 個のクエリが各データベースに保存されます。これは、MAX_QUERY_HIST_STORED の値をオーバーライドすることにより、config_local.py で調整できます。

1.4 接続ステータス

クエリツールのステータスアイコンをクリックして、**Connection status** 機能を使用して現在の接続とトランザクションのステータスをビューします。




図 19: Query Tool - Connection Status button

1.5 マクロ

クエリツールマクロを使用すると、キーを 1 回キーで定義済みの SQL クエリを実行できます。事前定義されたクエリには、プレースホルダ \$ SELECTION \$ を含めることができます。マクロを実行すると、プレースホルダはクエリツールのクエリエディターペインで現在選択されているテキストに置き換えられます。




図 20: Query Tool - Connection Status button

マクロを作成するには、**クエリツールのマクロメニューからマクロの管理オプション**を選択します。使用するキーを選択し、マクロの名前とクエリー（オプションで選択プレースホルダを含む）を入力し、[保存] ボタンをクリックしてマクロを保存します。

マクロをクリアするには、* **マクロを管理するダイアログでマクロを選択し、[クリア*]**ボタンをクリックしてください。

サーバーは、マクロをクリアするための確認をプロンプトします。

すべてのマクロをクリアするには、キーの左側にある**クリア**ボタンをクリックします。サーバーは、すべての行をクリアするための確認をプロンプトします。

マクロを実行には、適切なショートカットキーを選択するか、**マクロメニュー**から選択します。




図 21: Query Tool - Connection Status button




図 22: Query Tool - Connection Status button




図 23: Query Tool - Connection Status button




図 24: Query Tool - Connection Status button




図 25: Query Tool - Connection Status button

第2章 The PEM Schema Diff Tool

スキーマ差分は、2つのデータベーススキーマ間でスキーマオブジェクトを比較できる機能です。Tools メニューを使用して、スキーマ差分にアクセスします。

Schema Diff 機能を使用すると、次のことができます。

- データベーススキーマを比較および同期します（ソースからターゲットへ）。
- データベーススキーマ間の違いを視覚化します。
- ターゲットスキーマオブジェクトの SQL ステートメントの違いを一覧表示します。
- 同期スクリプトを生成します。

!!! Note * ソースデータベースとターゲットデータベースは、同じメジャーバージョンである必要があります。

Tools メニューの下の **Schema Diff** をクリックして、選択パネルを開きます。比較するソースサーバーとターゲットサーバー、データベース、およびスキーマを選択します。オブジェクトを選択したら、**Compare** ボタンをクリックします。

個々のタブで **Schema Diff** のマルチプルのコピーを同時に開くことができます。タブを閉じるには、タブバーの右上隅にある **X** をクリックします。




図 1: Schema Diff dialog

Preferences ダイアログを使用して、Schema Diff を新しいブラウザータブで開くかどうかを指定します。Open in new browser tab オプションを true に設定します。

Schema Diff パネルは 2 つのパネルに分かれています。Object Comparison panel および DDL Comparison panel。

2.1 スキーマ差分オブジェクト比較パネル

オブジェクト比較パネルでは、比較する同じメジャーバージョン、データベース、スキーマのソースサーバーとターゲットサーバーを選択できます。接続されているか切断されているかにかかわらず、ブラウザーツリーの下にリストされているサーバーを選択できます。接続されていないサーバーを選択すると、サーバーを使用する前にパスワードのプロンプトを求められます。

次に、比較するデータベースを選択します。データベースは同じでも異なってもかまいません（同じサーバー内または異なるサーバーから）。

最後に、比較するソーススキーマとターゲットスキーマを選択します。




図 2: Schema Diff dialog - Compare button

サーバー、データベース、スキーマを選択したら、Compare ボタンをクリックして Comparison Result を取得します。




図 3: Schema Diff dialog - Comparison Results

すべてのスキーマ・オブジェクトの DDL をビューする Functions、マテリアライズド・Views、テーブル、トリガ Functions、Procedures、および Views のドロップダウンリストを使用してください。

オブジェクト比較パネルの右上隅にある Filter オプションは、次の比較基準に基づいてスキーマオブジェクトをフィルタリングするために使用できます。

- **Identical** –同じ SQL ステートメントを持つ両方のスキーマでオブジェクトが見つかった場合、比較結果は同じです。
- **Different** –両方のスキーマでオブジェクトが見つかったが、SQL ステートメントが異なる場合、比較結果は異なります。
- **Source Only** –ターゲットスキーマではなくソーススキーマのみでオブジェクトが見つかった場合、比較結果はソースのみです。
- **Target Only** –オブジェクトがソーススキーマではなくターゲットスキーマのみで見つかった場合、比較結果はターゲットのみです。




図 4: Schema Diff dialog - Filter option

オブジェクト比較パネルでスキーマオブジェクトのいずれかをクリックして、DDL Comparison パネルにそのオブジェクトの DDL ステートメントを表示します。

2.2 スキーマ差分 DDL 比較パネル

DDL Comparison パネルには 3 つの列が表示されます。

- 最初の列には、ソーススキーマのオブジェクトの DDL ステートメントが表示されます。
- 2 番目の列には、ターゲットスキーマのオブジェクトの DDL ステートメントが表示されます。
- 3 列目には、ターゲットスキーマオブジェクトの SQL ステートメントの違いが表示されます。

すべてのスキーマオブジェクトの DDL ステートメントを確認して、SQL ステートメントの違いを確認できます。

スキーマ差分ツールを使用して、ソーススキーマオブジェクトの SQL ステートメントに基づいて、ターゲットスキーマオブジェクトで見つかった差分の SQL スクリプトを生成することもできます。スクリプトを生成するには、オブジェクト比較パネルでスキーマオブジェクトのチェックボックスを選択し、オブジェクト比較パネルの右上隅にある **Generate Script** ボタンをクリックします。

スキーマオブジェクトを選択し、**Generate Script** ボタンをクリックして新しいタブで **Query Tool** を開きます。**Query Editor** に表示される SQL ステートメントは異なります。




図 5: Schema Diff dialog - DDL Comparison panel




図 6: Schema Diff dialog - Generate Script button

スキーマオブジェクトをクリックして DDL Comparison パネルで生成された違いを確認し、スキーマオブジェクトのチェックボックスを選択していないスキーマオブジェクト、PEM は Query Tool を新しいタブで開き、SQL ステートメントの違いを表示します。Query Editor。




図 7: Schema Diff dialog - Generate Script - Query Editor

Copy ボタンを使用して、DDL Comparison パネルで生成された差異をコピーすることもできます。

ターゲットスキーマの SQL ステートメントを適用して、スキーマを同期します。

第3章 The ERD Tool

!!! tip “New Feature” * ERD ツールは、PEM 8.1.0 以降で使用できます。

** Entity-Relationship Diagram (ERD) **ツールは、データベーステーブル、列、および相互関係のグラフィカル表現形式を提供するデータベースデザインツール。ERD は、データベース管理者を開発および保守するときに従うのに十分な情報を提供できデータベース。Tools メニューの ERD Tool メニューオプションから ERD ツールにアクセスできます。ERD ツールを使用すると、次のことができます。

- データベーステーブルとその関係を設計および視覚化します。
- ダイアグラムにメモを追加します。
- テーブルとリンクを自動調整して、視覚化を明確にします。
- ダイアグラムを保存し、後で開いて作業を続けます。
- データベースデザインから実行可能な SQL を生成します。
- 既存のデータベースのデータベース図を生成します。




図 1: ERD Tool

ERD ツールのマルチプルのコピーを個別のタブで同時に開くことができます。ERD ツールのコピーを閉じるには、タブバーの右上隅にある X をクリックします。

3.1 ツールバー

** ERD ツール**ツールバーは、頻繁に実行されるタスクへのショートカットを提供する状況依存アイコンを使用します。このオプションは、強調表示されたアイコンに対して有効になり、グレー表示されたアイコンに対しては無効になります。



図 2: ERD Tool - Toolbar

3.2 ファイルオプション

Icon	Behavior	Shortcut
` Open File `	Open File アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムをロードします。	Ctrl + O
`` Save ``	Save アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムのクイック保存を実行するか、ダイアグラムをファイルに保存します。	Ctrl + S
Save as	Save As をクリックして新しいブラウザダイアログを開き、ダイアグラムを保存する新しい場所を指定します。	Ctrl + Shift + S

3.3 エクスポートオプション

Icon	Behavior	Shortcut
` Open File `	Open File アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムをロードします。	Ctrl + O
Save	Save アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムのクイック保存を実行するか、ダイアグラムをファイルに保存します。	Ctrl + S
Save as	Save As をクリックして新しいブラウザダイアログを開き、ダイアグラムを保存する新しい場所を指定します。	Ctrl + Shift + S

3.4 編集オプション

Icon	Behavior	Shortcut
Open File	Open File アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムをロードします。	Ctrl + O
Save	Save アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムのクイック保存を実行するか、ダイアグラムをファイルに保存します。	Ctrl + S
`` Save as ``	Save As をクリックして新しいブラウザダイアログを開き、ダイアグラムを保存する新しい場所を指定します。	Ctrl + Shift + S

3.5 テーブル関係オプション

Icon	Behavior	Shortcut
Open File	Open File アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムをロードします。	Ctrl + O
Save	Save アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムのクイック保存を実行するか、ダイアグラムをファイルに保存します。	Ctrl + S
` Save as `	Save As をクリックして新しいブラウザダイアログを開き、ダイアグラムを保存する新しい場所を指定します。	Ctrl + Shift + S

3.6 ユーティリティオプション

Icon	Behavior	Shortcut
Open File	Open File アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムをロードします。	Ctrl + O
Save	Save アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムのクイック保存を実行するか、ダイアグラムをファイルに保存します。	Ctrl + S
` Save as `	Save As をクリックして新しいブラウザダイアログを開き、ダイアグラムを保存する新しい場所を指定します。	Ctrl + Shift + S

3.7 ズームオプション

Icon	Behavior	Shortcut
Open File	Open File アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムをロードします。	Ctrl + O
Save	Save アイコンをクリックして、以前に保存したダイアグラムのクイック保存を実行するか、ダイアグラムをファイルに保存します。	Ctrl + S
Save as	Save As をクリックして新しいブラウザダイアログを開き、ダイアグラムを保存する新しい場所を指定します。	Ctrl + Shift + S

3.8 テーブルダイアログ

The screenshot shows a 'New table' dialog box with the following details:

- Title:** New table
- Tabs:** General (selected), Columns
- Name:** users1
- Schema:** public
- Comment:** users information table
- Buttons:** Cancel, OK

図 3: ERD Tool - Table Dialog

テーブルダイアログでは次のことができます。

- テーブル構造の詳細を変更します。
- 既存のテーブルを編集したり、新しいテーブルを追加したりできます。
- さまざまなフィールドの詳細については、[Table dialog](#) を参照してください。

3.9 テーブルノード




図 4: ERD Tool - Table Node

テーブルノードは、グラフィカル表現形式でテーブルの詳細を表示します。

- 上部のバーには、列の詳細の表示を切り替えるために使用される **details toggle button** があります。また、ノートが追加されている場合にのみ可視れる **note button** もあります。このボタンをクリックすると、ノートをすばやく変更できます。
- 最初の行は、テーブルのスキーマ名前を示しています。例上のイメージの **public** 行にはテーブル名前が表示されます。例上のイメージの **users**
- テーブル名前の下の他のすべての行は、データタイプとともにテーブルの列です。列がプライマリキーである場合、ロックキーアイコンが表示されます。id は上記のイメージのプライマリキーです。それ以外の場合は、列アイコンが表示されます。
- ノードをクリックしてドラッグし、キャンバス上を移動できます。
- テーブルノードをダブルクリックするか、ツールバーの編集ボタンをクリックすると、テーブルダイアログが開き、テーブルの詳細を変更できます。さまざまなフィールドについては、[Table dialog](#) を参照してください。

3.10 1対多のリンクダイアログ

1 リンクダイアログでは、次のことができます。

- 2つのテーブル間にフォリンキーリレーションを追加しキー。
- **Local Table** はテーブルを参照し、**many** エンドポイントを持つテーブルです。
- **Local Column** は参照する列です。
- **Referenced Table** は参照されているテーブルで、**one** エンドポイントがあります。




図 5: ERD Tool - One to Many Dialog

- Referenced Column は、参照されている列です。

3.11 多対多リンクダイアログ

多対多リンクダイアログでは、次のことができます。

- 2つのテーブル間に多対多のリレーションを追加します。
- 2つのテーブルから派生した列を持つリレーションテーブルを作成し、それらをテーブルにリンクします。
- Left Table は、リンクされる最初のテーブルです。新しいリレーションテーブルを持つリンクの one エンドポイントを受け取ります。
- Left Column は最初のテーブルの列で、常にプライマリキー。
- Right Table は、リンクされる 2 番目のテーブルです。新しいリレーションテーブルを持つリンクの one エンドポイントを受け取ります。
- Right Column は 2 番目のテーブルの列であり、常にプライマリキー。




図 6: ERD Tool - Many to Many Dialog

3.12 テーブルリンク

テーブルリンクは、テーブル間のリレーションを示しています。

- リンクの単一行のエンドポイントには、リンクしている列が表示されます。
- リンクの3行のエンドポイントには、参照する列が表示されます。
- 参照されている列または参照している列のいずれかがテーブルから削除されると、リンクはドロップされます。
- リンクをクリックしてドラッグすると、キャンバス上を移動できます。

3.13 テーブルのメモ

- データベースの設計中に、ノートポップアップを使用していくつかのノートをマークできます。
- ツールバーのノートボタンを使用してポップアップを開きます。
- テーブルにノートが追加された場合、テーブルノードにノートボタンがあります。ボタンをクリックして、メモを確認/更新できます。




図 7: ERD Tool - Table Link




図 8: ERD Tool - Table Notes

第4章 Performance Monitoring and Management

PEM には、すべての管理対象サーバーのエンタープライズ全体のパフォーマンスモニタリングを実装するビルトイン機能が含まれています。PEM のさまざまなパフォーマンスモニタリングの側面の多くの側面をカスタマイズしますが、製品に付属してすぐに使用できる推奨デフォルトを受け入れることもできます。

最上位のダッシュボードは **Global Overview** です。グローバル概要には、PEM サーバーによって監視されているすべてのサーバーとエージェントのステータス概要、監視対象サーバーのリスト、現在トリガーされているアラートの状態が表示されます。

4.1 ダッシュボードを使用してパフォーマンス情報を表示する

PEM は、多数のダッシュボードを通じてパフォーマンス統計を表示します。各ダッシュボードには、選択したオブジェクトに関連する統計を表示するチャート、グラフ、および表を含むシリーズの概要ビューが含まれます。

PEM クライアントは、PEM サーバーに接続すると、**Global Overview** ダッシュボードを表示します。追加のダッシュボードは、監視対象オブジェクトに関する統計情報を提供します。これらには以下が含まれます。

アラートダッシュボード

アラートダッシュボードには、現在トリガーされているアラートが表示されます。グローバル概要から開くと、ダッシュボードにはシステム上のすべての監視対象ノードの現在のアラートが表示されます。サーバー内のノードから開くと、レポートはそのノードに関連するアラートと、ツリーコントロール内のそのオブジェクトの下にあるすべての監視対象オブジェクトを反映します。

監査ログ分析ダッシュボード

Advanced Server のユーザーの場合、監査ログ分析ダッシュボードを使用すると、監査ロギングと収集が有効になっているインスタンスから収集された監査ログを閲覧することができます。

** BDR 管理ダッシュボード**

BDR 管理ダッシュボードには、BDR ノード、BDR グループ、および BDR ワーカーに関する情報の概要が表示されます。

** BDR グループモニタリングダッシュボード**

BDR グループモニタリングダッシュボードには、BDR グループサブスクリプションおよび BDR グループレプリケーションスロットに関する情報が表示されます。

** BDR ノード監視ダッシュボード**




図 1: The Global Overview dashboard

BDR ノードモニタリングダッシュボードには、選択したノードの BDR ノードスロット、BDR ノード複製率、および BDR 競合履歴の概要に関する情報が表示されます。

データベース分析ダッシュボード

データベース分析ダッシュボードには、選択したデータベースのパフォーマンス統計が表示されます。

** I/O 分析ダッシュボード **

I/O 分析ダッシュボードには、オブジェクト DML アクティビティ、ログ操作など、さまざまな領域にわたる I/O アクティビティが表示されます。

メモリ分析ダッシュボード

メモリ分析ダッシュボードは、Postgres サーバーのさまざまなメモリ関連のメトリックに関する統計を提供します。

オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボード

オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードは、選択したデータベースのテーブル/インデックスのパフォーマンスの詳細を提供します。

オペレーティングシステム分析ダッシュボード

オペレーティングシステム分析ダッシュボードは、基になるマシンのオペレーティングシステムのパフォーマンスに関する情報を提供します。

プローブログ分析ダッシュボード

プローブログ分析ダッシュボードには、PEM エージェントから返されたエラーメッセージが表示されます。

サーバー分析ダッシュボード

サーバー分析ダッシュボードは、選択した Postgres サーバーの全体的な操作に関する一般的なパフォーマンス情報を提供します。

サーバーログ分析ダッシュボード

Server Log Analysis ダッシュボードを使用すると、PEM サーバーに保存されているサーバーログの内容をフィルタリングおよび確認できます。

セッションアクティビティ分析ダッシュボード

セッションアクティビティ分析ダッシュボードは、選択したサーバーのセッションワークロードとロックアクティビティに関する情報を提供します。

セッション待機分析ダッシュボード

セッション待機分析ダッシュボードは、Advanced Server セッションの現在の DRITA 待機イベントの概要を提供します。

ストレージ分析ダッシュボード

ストレージ分析ダッシュボードには、テーブルスペースとオブジェクトのスペース関連のメトリックが表示されます。

システム待機分析ダッシュボード

システム待機分析ダッシュボードには、Advanced Server セッションのシステム待機情報のグラフィカル分析が表示されます。

ストリーミングレプリケーション分析ダッシュボード

ストリーミングレプリケーション分析ダッシュボードには、監視対象サーバーの WAL アクティビティに関する統計情報が表示され、フェールオーバーマネージャークラスターの状態をモニタできます。

ダッシュボードを開くには2つの方法があります。できること：

- **Dashboards** メニュー ([管理] メニューからアクセス) からアクティブなダッシュボード名前を選択します。
- ツリーコントロールで監視対象オブジェクトの名前を右クリックし、[ダッシュボード] メニューから確認するダッシュボードの名前を選択します。

各ダッシュボードは、クライアントウィンドウのメインパネルの **Monitoring** タブに表示されます。ダッシュボードを開いた後、同じタブ内の他のダッシュボードに移動できます。

各ダッシュボードヘッダーには、他のダッシュボードに移動できるナビゲーションメニューが含まれています。ブラウザの前後のアイコンを使用して、以前に表示したダッシュボードをスクロールします。更新アイコンを使用して、現在のダッシュボードを更新します。

Dashboard Configuration ダイアログのオプションを使用すると、ダッシュボード上のすべての折れ線グラフのタイムラインをリンクできます。**Dashboard Configuration** ダイアログを開くには、ダッシュボードヘッダーに表示される [設定] アイコンをクリックします。




図 2: The Dashboard Configuration dialog

Dashboard Configuration ダイアログのフィールドを使用して、ダッシュボードに表示されるチャートの属性を制御します。

- すべての折れ線グラフスライダーのリンクタイムラインを有効に設定して、指定したタイムラインをダッシュボードに表示される折れ線グラフに適用することを示します。[無効] に設定すると、設定は後で使用できるように保持されますが、表示されるデータの量は変更されません。
- **Days** セレクターを使用して、折れ線グラフに表示する収集データの日数を指定します。
- **Hour(s)** セレクターを使用して、折れ線グラフに表示する収集データの時間数を指定します。
- このダッシュボードの設定を記憶するの横のボックスをチェックして、カスタマイズされ時間間隔を現在のダッシュボードのみに適用することを示します。オフのままにすると、すべてのダッシュボードの折れ線グラフに時間間隔がグローバルに適用されます。

Dashboard Configuration ダイアログで指定された設定は、現在のユーザーのセッションにのみ適用されることにノートしてください。

4.2 カスタムダッシュボードの管理

PEM は、多数のシステム定義のダッシュボードを通じてパフォーマンス統計を表示します。各ダッシュボードには、選択したオブジェクトに関連する統計を表示するチャート、グラフ、およびテーブルを含むシリーズのサマリービューが含まれます。**Manage Dashboards** タブを使用して、システムに最も関連する情報を表示するカスタムダッシュボードを作成および管理できます。




図 3: The Manage Dashboards tab

カスタムダッシュボードを作成するには、[ダッシュボードの管理] タブの [クイックリンク] セクションにある [Create New Dashboard] リンクをクリックします。

既存のダッシュボードを変更するには、ダッシュボード名前の左側にある編集アイコンをクリックします。ダッシュボードエディタが開き、ダッシュボードの定義が表示されます。ダッシュボードの定義の変更が終了したら、**Save** ボタンをクリックして変更を保存します。**Cancel** をクリックして、変更を保存せずに終了します。

ダッシュボードを削除するには、ダッシュボード名前の左側にある削除アイコンをクリックします。ダッシュボードを削除することを確認するポップアップが表示されます。**OK** をクリックして、選択したダッシュボードを削除します。

4.2.1 カスタムダッシュボードの作成

PEM ダッシュボードエディタを使用して、ユーザー定義のダッシュボードを作成または変更できます。カスタムダッシュボードには、事前定義されたチャート、ユーザー定義のチャート、または事前定義されたチャートとユーザー定義のチャートの組み合わせが含まれます。

Configure セクションのフィールドを使用して、ダッシュボードに関する一般情報を指定します。

- **Name** フィールドにダッシュボードの名前を指定します。指定された名前は、タイトルが表示されている場合、ダッシュボードのタイトルにもなります。

図 4: The Create Dashboard editor

- **Level** ドロップダウンリストボックスを使用して、ダッシュボードが表示される PEM クライアント内の PEM 階層のレベルを指定します。ダッシュボードには、グローバルレベル、エージェントレベル、サーバーレベル、またはデータベースレベルのダッシュボードメニューからアクセスできます。リスト内の選択された各レベルは、カスタムダッシュボードのグラフの基になるメトリックの異なるセットを公開します。
- [説明] フィールドにダッシュボードの説明を入力します。

ダッシュボードを Ops ダッシュボードとして使用する場合、Ops dashboard options ボックスのフィールドに情報を入力します。

- **Ops Dashboard?** フィールドを Yes に設定して、Ops モニタに表示するためにフォーマットされたダッシュボードを作成するようサーバーに指示します。
- **Show Title?** フィールドを Yes に設定して、Ops ダッシュボードの上部にダッシュボード名前を表示します。
- **Font** ドロップダウンリストボックスを使用して、タイトルのカスタムフォントスタイルを選択します。選択したフォントスタイルがプレビューボックスに表示されます。
- **Font size** ドロップダウンリストボックスを使用して、タイトルのカスタムフォントサイズを選択します。選択したフォントスタイルがプレビューボックスに表示されます。

Permissions ボックスを使用して、新しいダッシュボードをビューできるユーザーを指定します。

- **Share with all slider** を [はい] に設定して、すべてのチームがダッシュボードにアクセスできるようにサーバーに指示するか、[すべてと共有] を [いいえ] に設定して、アクセス許可フィールドを有効にします。

- **Access permissions** フィールドを使用して、新しいダッシュボードをビューできるロールを指定します。フィールドをクリックし、ユーザーのリストから選択して、ダッシュボードにアクセスできるユーザーのリストにロールを追加します。

Configure Dashboard セクションが完成したら、右上隅の矢印をクリックしてセクションを閉じ、Dashboard Layout Design セクションにアクセスします。




図 5: Modifying a Section Header

セクションヘッダーの編集アイコンをクリックして、セクション名前を指定します。次に、追加アイコン (+) をクリックして、セクションにグラフを追加します。

各チャートカテゴリの右側にある矢印を使用して、使用可能なチャートを表示し、チャートを選択します。

チャート詳細セクターを使用して、チャートの配置の詳細を指定します。

- **Chart width** セレクターを使用して、チャートの幅を示します。50 %を選択してダッシュボードの半分にグラフを表示するか、100 %を選択してダッシュボードの幅全体を使用します。
- **Chart alignment** セレクターを使用して、セクション内のチャートの位置を示します。
 - **Left** を選択して、チャートを左揃えにすることを示します。
 - **Center** を選択して、チャートを中央に配置することを示します。
 - **Right** を選択して、チャートを右揃えにすることを示します。

テーブルは常に中央に表示されることにノートしてください。

カスタムダッシュボードを作成または編集する場合、ドラッグアンドドロップを使用して、セクション内のチャートを再配置したり、チャートを別のセクションに移動したりできます。




図 6: Adding a Chart




図 7: Specifying placement details for a chart

別のグラフをダッシュボードに追加するには、セクションヘッダーの追加アイコン (+) をクリックします。ダッシュボードの編集が終了したら、**Save** ボタンをクリックして編集内容を保存し、終了します。

変更を保存せずに終了するには、**Cancel** ボタンをクリックします。

4.2.2 Ops ダッシュボードの作成

PEM ダッシュボードエディタを使用して、Ops モニタでの表示用にフォーマットされたカスタムダッシュボードを作成できます。Ops ダッシュボードは、ヘッダー情報を省略し、余分なバナー、タイトル、境界線を最小限に抑えながら、指定されたチャートとグラフを表示します。




図 8: Ops dashboard options

Ops dashboard を作成するには、**Create Dashboard** ダイアログの **Ops dashboard options** セクションで Ops 表示に関する詳細情報を提供します。

- **Ops Dashboard?** フィールドを **Yes** に設定して、Ops モニタに表示するためにフォーマットされたダッシュボードを作成するようサーバーに指示します。
- **Show Title?** フィールドを **Yes** に設定して、Ops ダッシュボードの上部にダッシュボード名前を表示します。
- **Font** ドロップダウンリストボックスを使用して、タイトルのカスタムフォントスタイルを選択します。選択したフォントスタイルが **Preview** ボックスに表示されます。
- **Font size** ドロップダウンリストボックスを使用して、タイトルのカスタムフォントサイズを選択します。選択したフォントスタイルが **Preview** ボックスに表示されます。

Ops ダッシュボードにグラフと表を追加したら、**Save** ボタンをクリックして作業を保存します。その後、[**New Dashboard**] ダイアログの [**Level**] フィールドで指定された階層レベルの [**ダッシュボード**] メニューをナビゲートして、ダッシュボードにアクセスできます。

4.3 チャートの管理タブを使用する

Manage Charts タブを使用して、カスタム折れ線グラフまたは表を作成または変更したり、カスタムチャートで使用する **Capacity Manager** テンプレートをインポートたりできるダイアログにアクセスできます。チャートを定義した後、カスタムダッシュボードにチャートを表示できます。**Manage Charts** タブを開くには、PEM クライアントの **Management** メニューから **Manage Charts...** を選択します。

Manage Charts タブには、次のダイアログにアクセスできる **Quick Links** メニューがあります。




図 9: The Manage Charts tab

- カスタムダッシュボードで使用する **Create a New Chart**。
- カスタムチャートを作成するためのテンプレートとして使用する **Import a Capacity Manager テンプレート**。
- オンライン **Help** にアクセスします。

Custom Charts テーブルには、ユーザー定義のチャートのリストが表示されます。チャートが新しく追加されると、フォントは緑色で表示されます。追加のグラフを追加するか、スクリーンをリフレッシュすると、グラフの名前が黒で表示されます。




図 10: The Custom Charts table

Custom Charts テーブルの右上隅にある検索ボックスを使用して、カスタムチャートを検索します。以下を指定します：

- チャート名前
- タイプ
- レベル
- メトリックカテゴリ

Custom Charts テーブルのチャート名前の左側にあるアイコンを使用して、チャートを管理します。

- 編集アイコンをクリックして **Chart Configuration** ウィザードを開き、チャートまたはテーブルの側面を変更します。
- 削除アイコンをクリックして、選択したチャートを削除します。

4.3.1 カスタムチャートの作成

Manage Charts タブの Quick Links セクションにある Create New Chart アイコンをクリックして、Create Chart ウィザードを開きます。ウィザードは、新しいチャートを定義するために必要な手順をガイドします。

図 11: Specifying general information about the chart

Configure Chart ダイアログのフィールドを使用して、チャートに関する一般情報を指定します。

- **Name** フィールドにチャートの名前を指定します。
- **Category** フィールドのドロップダウンリストボックスを使用して、このチャートが表示されるカテゴリを指定します。カスタムダッシュボードにカスタムチャートを追加すると、指定したカテゴリで選択するためにチャートが表示されます。
- **Type** フィールドのラジオボタンを使用して、チャートが **Line chart** か **Table** かを指定します。
- **Description** フィールドにチャートの説明を入力します。説明は、情報アイコンをクリックすると、グラフを表示するユーザ（カスタムダッシュボード）に表示されます。

Configure Chart ダイアログのフィールドに入力したら、**Next** をクリックして続行します。

Select Metrics ダイアログのフィールドを使用して、チャートに表示されるメトリックを選択します。

- **Metric level** ドロップダウンリストボックスを使用して、メトリックを選択する PEM 階層のレベルを指定します。エージェント、データベース、またはサーバーを指定できます。各レベルは、プローブとメトリックの一意のセットへのアクセスを提供します。
- [利用可能なメトリック] ボックスのツリーコントロールを使用して、チャートに表示されるメトリックを選択します。




図 12: Specifying the metrics that will be displayed

- テーブルを作成する場合、1つのプローブからメトリックのみを選択できます。ツリーコントロールの各ノードは、単一のプローブによって返されるメトリックをリストします。ツリーコントロールのノードを展開し、メトリック名前の左側のボックスをオンにして、そのメトリックデータをテーブルに含めます。
- 折れ線グラフを作成する場合は、ツリーコントロールのノードを展開し、グラフに含める各メトリックをダブルクリックします。
- [選択した指標] パネルのフィールドを使用して、グラフでの指標データの表示方法を指定します。選択パネルには、(変更不可能な) Metric [Probe] 列にメトリックの名前が表示されます。次のことができます。
 - ごみ箱アイコンをクリックして、選択したメトリックのリストからメトリックを削除します。- Selection Criteria 列のドロップダウンリストボックスを使用して、表示されるデータのオーダーを指定します。- Limit フィールドを使用して、テーブルの行数またはチャートの行数を指定します。
 - チャートで許可される最大行数は 32 です。
 - テーブルで許可される行の最大数は 100 です。
- 折れ線グラフを作成する場合、PEM は階層間メトリックの比較をサポートします。
 - -compare icon をクリックして選択ボックスを開き、1つ以上のプローブ固有の属性（CPU、インターフェイス、データベースなど）を選択してチャートで比較できるようにします。-copy アイコンをクリックして、選択内容を同じプローブのすべてのメトリックに適用します。ポップアップが開いたら、Yes をクリックして同じプローブの他の選択が上書きされることを確認するか、No をクリックして属性をコピーせずにポップアップを終了します。

Select Metrics ダイアログのフィールドに入力したら、Next をクリックして続行します。

図 13: Specifying chart options

Set Options ダイアログのフィールドを使用して、チャートの表示オプションを指定します。

- 利用チャートの更新間隔を分単位で指定する **Auto Refresh** フィールド-デフォルトの自動リフレッシュレートが 2 分である 1 から 120 まで値を選択します。

折れ線グラフのオプション見出しの下にあるフィールドを使用して、折れ線グラフの表示設定を指定します。

- **Points to plot** フィールドを使用して、チャートにプロットするポイントの最大数を指定します。
- 履歴スパン label の右側のフィールドを使用して、グラフに表示する履歴データの量を指定します。
- **Day(s)** フィールドを使用して、チャートに含める履歴データの日数を指定します。
- **Hour(s)** フィールドを使用して、チャートに含める履歴データの時間数を指定します。
- **Minute(s)** フィールドを使用して、チャートに含める履歴データの分数を指定します。

Data extrapolation ボックスのフィールドを使用して、PEM が履歴データに基づいて外挿データを生成するかどうかを指定します。

- **No Extrapolation** label をクリックして、外挿データをチャートから除外します。
- **[Span]** label をクリックして、[日] および [時間] セレクターを使用して、チャート上のメトリックがスパンする期間を指定します。
- しきい値セレクターを使用してグラフの最大値または最小値を指定するには、**Threshold** label をクリックします。

Set Options ダイアログのフィールドに入力したら、Next をクリックして続行します。

Create Chart - Chart Options (step 3 of 4)

Follow the steps to create/update the chart:

- 1 Configure Chart ✓
- 2 Select Metrics ✓
- 3 Set Options ➔
- 4 Set Permissions

Auto refresh: 2 Minute(s)
Please specify the number of minutes between chart updates.

Line chart options

Points to plot: 50
Please specify the maximum number of points to be plotted on the chart.

Historical span: 7 Day(s), 0 Hour(s), 0 Minute(s)
Please specify the number of minutes, hours or days of historical data that should be included on the chart.

Data extrapolation

☒ No Extrapolation ☐ Span ☐ Threshold

Data will not be extrapolated into the future.

Note: Extrapolated data is calculated using a linear trend analysis algorithm on the historical data. The accuracy of the extrapolated data depends on the available data in the historical span.

Buttons: ? Cancel Back Next Finish

図 14: Specifying access permissions

Set Permissions ダイアログのフィールドを使用して、グラフの表示オプションを指定します。

- **Share with all slider** を Yes に設定して、すべての許可ユーザーがグラフを使用できることを示すか、No を [アクセス許可] フィールドで指定されたユーザーまたはグループへのアクセスを制限します。
- **Access permissions** フィールドを使用して、チャートにアクセスするグループを選択します。

Description

The PEM chart manager allows you create, edit, or delete custom charts. Custom charts are displayed on user-defined custom dashboards. Capacity Manager templates store metric definitions that can be re-used on future charts.

Quick Links

Create New Chart

Import Capacity Manager Template

Help

Custom Charts

<

図 15: The chart definition is displayed on the Manage Charts tab

チャートの定義が終了したら、**Finish** をクリックして編集内容を保存し、**Manage Charts** タブのリストにチャートを追加します。

4.3.2 キャパシティマネージャテンプレートのインポート

Manage Charts タブの [クイックリンク] セクションにある Import Capacity Manager Template アイコンをクリックして Create Chart ダイアログを開き、Capacity Manager テンプレートをチャートまたはテーブルの開始点として使用します。

図 16: Importing a Capacity Manager template

Create Chart ダイアログが開いたら、カスタムチャートに関する情報を提供します。

- **Import capacity template** フィールドのドロップダウンリストボックスを使用して、チャートのベースとなるテンプレートの名前を選択します。
- **Name** フィールドにチャートの名前を指定します。
- **Category** フィールドのドロップダウンリストボックスを使用して、このチャートが表示されるカテゴリを指定します。カスタムチャートをカスタムダッシュボードに追加すると、指定したカテゴリで選択するためにチャートが表示されます。
- **Type** フィールドのラジオボタンを使用して、チャートが **Line chart** か **Table** かを指定します。
- **Description** フィールドにチャートの説明を入力します。説明は、情報アイコンをクリックすると、グラフを表示するユーザ（カスタムダッシュボード）に表示されます。

[Next] をクリックして、[メトリックの選択] ダイアログに進みます。

Select Metrics ウィンドウでは、選択したテンプレートで指定されたメトリックを確認できます。チャートエディタの下部パネルには、チャートに含まれるメトリックが表示されます。チャートに含まれるメ




図 17: The template metrics

リックは、チャートエディタでは変更できません。メトリックを変更するには、Capacity Manager ユーティリティを使用してテンプレートを更新する必要があります。

メトリックを確認したら、[Next] をクリックして [オプションの設定] ダイアログに進みます。

Set Options ウィンドウのフィールドを使用して、チャートの表示オプションを指定します。

- 利用チャートの更新間隔を分単位で指定する **Auto Refresh** フィールド-デフォルトの自動リフレッシュレートが 2 分である 1 から 120 まで値を選択します。

Data extrapolation ボックスのフィールドを使用して、チャートでカバーされる期間を指定します。次のいずれかを実行できます。

- Historical days and extrapolated dayslabel をクリックして、以下を入力します。
- Historical フィールドにグラフ化する必要がある履歴データの日数。
- Extrapolated フィールドにチャート化する予定の日数。
- または、履歴日としきい値の label をクリックして、以下を提供します。
- Historical フィールドにグラフ化する必要がある履歴データの日数
- チャートが終了する threshold 値。

[オプションの設定] ウィンドウが完了したら、[Next] をクリックして続行します。

Set Permissions ウィンドウのフィールドを使用して、チャートの表示オプションを指定します。

Create Chart - Chart Options (step 3 of 4)

Follow the steps to create/update the chart:

- 1 Configure Chart ✓
- 2 Select Metrics ✓
- 3 Set Options >
- 4 Set Permissions

Auto refresh: Minute(s)
Please specify the number of minutes between chart updates.

Data extrapolation

☒ Historical days and extrapolated days ☐ Historical days and threshold

Historical: Day(s)
Extrapolated: Day(s)

? Cancel Back Next Finish

図 18: Selecting chart options

Create Chart - Security (step 4 of 4)

Follow the steps to create/update the chart:

- 1 Configure Chart ✓
- 2 Select Metrics ✓
- 3 Set Options ✓
- 4 Set Permissions >

Share with all users? ☒ Yes

Access permissions:
Specify the user groups that will have access to the new chart.

? Cancel Back Next Finish

図 19: Selecting permissions for the chart

- **Share with all slider** を Yes に設定すると、すべての許可ユーザーがグラフを使用できることを示し、No を設定すると、[アクセス許可] フィールドで指定されたユーザーまたはグループへのアクセスが制限されます。
- **Access permissions** フィールドを使用して、チャートにアクセスするグループを選択します。

チャートの定義が終了したら、**Finish** をクリックして編集内容を保存し、**Manage Charts** タブのリストにチャートを追加します。

4.4 プロローブ

probe は、PEM エージェントによって監視されているデータベースオブジェクトに関する情報を取得するスケジュールされたタスクです。PEM は収集した情報を使用して、各ホームページに表示されるグラフを作成します。(Management メニューを介してアクセス) **Manage Probes** タブでは、データ収集スケジュールと PEM は、特定のプローブによって返された情報を保持する時間の長さを変更することができます。

4.4.1 システムプローブ

特に明記しない限り、Postgres Enterprise Manager は以下の表にリストされたプローブを有効にします。

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Information | Monitored by | Probe | Level | | Name | | | |
+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+
Ba | このプローブは | Server | | ckground |、バックグラウンドライタに関する情報を監視します |
| | Writer |。情報には以下が含まれます。時間指定されたチェッ || | St | クポイントの数要求
されたチェックポイントの数書き || | atistics | 込まれたバッファの数（チェックポイントごと）書
き || | 込まれたバッファの数（バックグラウンドライタ）< || | br || | />バッ ||
|| クグラウンドライタサイクルの数書き込まれたバック || | グラウンドバッファの数割り当てら
れたバッファの数 || +-----+-----+-----+-----+ | Blocked | こ
このプローブは、ブ | Server | | Session | ロックされたセッションに関する情報を提供します。 ||
| Inf || | ormation || +-----+-----+-----+-----+ | CPU |
このプローブは、CPU 使用率情報を監視します。 | Agent | | Usage || +-----+-----+
-----+-----+ | Data and | このプローブは、ログファイルに関 | Server | |
Log File | する情報を監視します。次の情報が含まれます。ログ || | Analysis | ファイルの名前ログ
ファイルが存在するディレクトリ || +-----+-----+-----+-----+
| Database | このブ | Server | | Frozen | ロープは、各データベースの凍結 XID を監視します。 || |
XID || +-----+-----+-----+-----+ | Database | このプローブは、
| Server | | Size | 監視対象のデータベースのサイズに関する情報を監視 || | | します。情報には以下
が含まれます。情報が収集され || | | た時間データベース名前データベースサイズ（MB）。 ||
+-----+-----+-----+-----+ | Database | このプローブは、データベー
ス統計を監視します。情 | Server | | St | 報には、バックエンドの数コミットされたトランザク ||
| atistics | ションの数ロールバックされたトランザクションの数 || | | 読み込まれたブロックの数ヒッ
トしたブロックの数< || | br || | />返された行の数フェッチされた行の数 || | 挿入された行
の数更新された行の数削除された行の数 || +-----+-----+-----+-----+
| Disk | このプローブは、ディスクアクティビティに | Agent | | Busy | に関する情報を監視します。
注：このプローブは、Mac || | Info | OS || | X || |、Solaris、または HP-UX ではサポー

```

トされていません || +-----+-----+-----+-----+ | Disk | このプ
Agent | | Space | ローブは、ディスクスペースの使用状況に関する情報 || || を監視します。情報
には以下が含まれます：使用され || || ているディスクスペース利用可能なディスクスペース ||

+-----+-----+-----+-----+ | EDB | このプローブは、 EDB Postgres
Advanced | Server | | Audit | Server の監査ロギング設定を監視します。 || | Confi || | guration |
|| +-----+-----+-----+-----+ | Failover | このプローブは、フェー
ルオーバーマネージャ | Server | | Manager | ークラスターを監視し、クラスターに関する情報を返
| | Cluster | します。フェールオーバーマネージャバイナリのク || | Info | ラスター名前とパス
が [サーバーのプロパティ] ダイア || || ログされない限り、このプローブは無効になります。 ||

+-----+-----+-----+-----+ | Failover | このプ | Server | | Manager
| ローブは、フェールオーバーマネージャークラスター || | Node | を監視し、クラスター内の各ノードに
関する詳細を返 || | Status | します。フェールオーバーマネージャバイナリのク || || ラスター名前
とパスが [サーバーのプロパティ] ダイア || || ログされない限り、このプローブは無効になります。 ||

+-----+-----+-----+-----+ | Function | このプローブはデータベー
ス | Da | | St | を監視し、機能に関する情報を取得します。情報には | tabase | | atistics | 以下が含まれ
ます：ファンクション名引数の型戻り値 || +-----+-----+-----+-----+
| Index | このプローブはデータベ | Da | | Size | ースを監視し、インデックスに関する情報を取得し
ま | tabase | || す。情報が含まれています：時間インデックスの名前 || || データ (MB の中に) イン
デックスのサイズ集めました || +-----+-----+-----+-----+ | Index
| このプローブは、インデックス統計を監 | Da | | St | 視します。情報には以下が含まれます：インデッ
クス | tabase | | atistics | スキャンの数読み込まれた行の数フェッチされた行の || || 数読み込まれ
たブロックの数ヒットしたブロックの数 || +-----+-----+-----+-----+
| I | このプロー | Agent | | nstalled | ブは、現在インストールされているパッケージソフト ||
| Packages | を監視します。収集される情報には以下が含まれます || || 。インストール済み
パッケージの名前インストール済 || || みパッケージのバージョンプローブが実行された日時 ||

+-----+-----+-----+-----+ | IO | このプローブは、ディスク I / | Agent
| | Analysis | O 情報を監視します。情報 || || には、読み込まれたブロック数書き込まれたブロック
|| || 数プローブが実行された日時注：このプローブは Mac || || OS X ではサポートされていま
せん || +-----+-----+-----+-----+ | Load | このプローブは、CPU の
ロ | Agent | | Average | ード平均を監視します。情報には以下が含まれます： || || 1 分間のロード平
均 5 分間のロード平均 || || 15 分間のロード平均 || || 注：このプローブは Windows サポートされ
ていません || +-----+-----+-----+-----+ | Lock | このプローブは
ロック情報を監視します | Server | | Inf | 。情報には以下が含まれます：データベース名前ロッ || |
ormation | クタイプロックモードロックを保持しているプロセス || +-----+-----+-----+-----+
-----+-----+ | Memory | システムメモリ usage. | Agent | | Usage | The 情報については、
このプローブの監視情報は、<BR || || / || || メガバイトにおけるメガバイト無料スワップ・メ ||
|| モリ内のメガバイト総スワップ・メモリのメガバイト || || フリー RAM における総 RAM > ||
|| メガバイト単位の共有システムメモリ (データ || || ベースサーバのメモリパラメータを調整す
るためにチ || || ユーニングウィザードで使用されます) -非 Windows シ || || ステムでは、shmmax
値であり、/proc/s | | | | ys/kernel/shmmax から読み取られます。-Windows || || 、合計メ
モリと同じです。 || +-----+-----+-----+-----+ | Network | このプ
ローブは、 | Agent | | St | ネットワーク統計を監視します。情報には以下が含ま || | atistics | れま
す：インタフェース IP アドレス送信パケット数受 || || 信パケット数送信バイト数受信バイト数リン
ク速度 (|| || メガバイト/秒) || +-----+-----+-----+-----+
| Number | このプローブ | Server | | of | は、準備されたトランザクションの数を保存します。 || |
Prepared || | Tran || | sactions || +-----+-----+-----+-----+
| Number | このプローブは、WAL ファイルの数を監視します。 | Server | | of WAL || | Files

```

||| +-----+-----+-----+-----+ | Object | このプロープ | Server |
| Catalog: | は、データベースとそのプロパティのリストを監視し || | Database | ます。情報には以下が含まれます。データベース名前 || || データベースエンコーディングタイプデータベースで ||
|| ユーザ接続またはシステム接続が許可されている場合 || +-----+-----+
-----+-----+ | Object | このプロープ | Schema | | Catalog: | は、外部キーとそのプロパティ
のリストを監視します || | Foreign |。情報には、外部キー参照テーブルが存在するがたデ || |
Key | ータベースの名前をするテーブルの名前外部キーを含 || || ムテーブルの名前テーブルが存在す
るスキーマの名前 || +-----+-----+-----+ | Object | このプ
ロープは、関数とそのプロパ | Schema | | Catalog: | ティのリストを監視します。情報には、ファン
クショ || | Function | ンが存在するが、ファンクションが存在するデータベ || || ースの名前をた
スキーマの名前ファンクションの名前 || +-----+-----+-----+
| Object | このプロー | Schema | | Catalog: | ブは、インデックスとそのプロパティのリストを監視
|| | Index | します。情報には、テーブルの名前インデックスの名 || || 前をインデックスが
でインデックス付きテーブルが存 || || 在するデータベースの名前に関連付けられていること ||
+-----+-----+-----+ | Object | このプ | Da | | Catalog: | ロー
ブは、スキーマのリスト、およびそれらに関連付 | tabase | | Schema | けられているデータベースとサー
バーを監視します。 || +-----+-----+-----+ | Object | このプ
ロープは、 | Schema | | Catalog: | シーケンスとそのプロパティのリストを監視します。 || | Sequence ||
| +-----+-----+-----+ | Object | このプロープ | Schema | |
Catalog: | は、テーブル情報のリストを監視します。情報には、 || | Table | テーブルが存在するスキーマが
存在するかどうかを示 || || すブール指標をれたデータベースの名前をたスキーマ || || の名前はテー
ブル名前をテーブルにはプライマリキー || +-----+-----+-----+
| Object | このプ | Server | | Catalog: | ローブは、テーブルスペースのリストを監視します。 || | Ta
|| | blespace ||| +-----+-----+-----+ | O | このプロープ
は、オペレ | Agent | | perating | ーティングシステムの詳細と起動時間を監視します。 || | System |||
| Inf ||| | ormation ||| +-----+-----+-----+ | Package
| こ | Agent | | Catalog | のプロープは、現在インストールに使用できるパッケ || || ージソフトを監視
します。収集される情報には以下が || || 含まれます：パッケージ名前パッケージのバージョン ||
+-----+-----+-----+ | PG HBA | このプロープは、 | Server |
| Conf | pg_hba.conf ファイルの認証設定情報を監視します。 || +-----+-----+-----+
-----+-----+ | Server | このプロープはサーバー情報を監視します。 | Server | | Inf |||
| ormation ||| +-----+-----+-----+ | Session | このプロープ
は、セッション情報を監視 | Server | | Inf | します。情報には以下が含まれます。セッションユー || |
ormation | ザの名前セッションがサーバーに接続した日時情報が || || 収集されたときのセッションのス
テータス（アイドル || ||、待機中）など）クライアントアドレスとポート番号 || +-----+-----+
-----+-----+ | Settings | このプロープは、 | Server | || 現在 GUC 変数
に割り当てられている値を監視します。 || +-----+-----+-----+
| SQL | このプロープはサーバーを監視し、 | Server | | Protect | S || || QL インジェクショ
ン攻撃に関する情報を取得します。 || +-----+-----+-----+
| Slony | このプロープは、Slony を使用し | Da | | Rep | て複製されたクラスターの遅延データを監視
します。 | tabase | | lication ||| +-----+-----+-----+
| S | このプロープは、ストリーミン | Server | | treaming | グレプリケーションを使用しているク
ラスタを監視 || | Rep | し、次の情報を取得します：送信された Xlog ロケーシ || | lication |
ョン（バイト単位）書き込み Xlog ロケーション（バイ || || ト単位）フラッシュ Xlog ロケーショ
ン（バイト単位） || ||）リプレイ Xlog の場所（バイト単位） || || Xlog の遅れ（セグメン
ト） Xlog の遅れ（ページ） || +-----+-----+-----+ | S |
このプロー | Server | | treaming | ブは、ストリーミングレプリケーションを使用してい || | Rep

```

るクラスターを監視し、次に関する遅延情報を取得し || | location | ます。レプリケーションラグ
 タイム (秒単位) レプリ || | Lag Time | ケーシヨンの現在のステータス (実行中/一時停止) ||
 +-----+-----+-----+-----+ | S | このプローブは、ストリーミ | Server
 | | treaming | ングレプリケーションを使用しているデータベースを || | Rep | 監視し、発生した競
 合に関する情報を取得します。こ || | location | れには、次の理由によりキャンセルされたクエリに
 関 || | Database | する情報が含まれます: ドロップテーブルスペースの || | C | 競合の数ロックタ
 イムアウトの競合の数 # 古い snapsh || | onflicts | ot の競合の数バッファの競合デッドロックの競合
 の数 || +-----+-----+-----+-----+ | Table | このプローブは、現
 在のテーブルの膨張に | Da | | Bloat | 関する情報を監視します。情報には、テーブルが存在 | tabase
 | || するが、ページの推定数が無駄ページの推定数はた || || スキーマの名前テーブルの名前
 行ごとの推定バイト数 || +-----+-----+-----+-----+ | Table | こ
 のプロ | Schema | | Frozen | ーブは、各テーブルの凍結された XID を監視します。 || | XID ||
 +-----+-----+-----+-----+ | Table | このプローブは、テーブル
 サイズに関 | Da | | Size | する情報を監視します。情報には以下が含まれます。 | tabase | || テー
 ブルサイズ (MB 単位) 総インデックスサイズ (M || || B 単位) 総テーブルサイズ、インデックス
 および TOAST || || (MB 単位) || +-----+-----+-----+-----+
 | Table | このプローブは、テーブル統計を監視し | Da | | St | ます。情報には以下が含まれま
 す。シークエンシャル | tabase | | atistics | スキャンの数シーケンシャルス || || キャンの行の
 数インデックススキャンの数インデック || || ススキャンの行の数行の数挿入更新された行の数削
 除 || || された行の数ライブ行の数デッド行の数最後の VACUUM || || 最後 auto-vacuum 最後
 の ANALYZE 最後の auto-analyze || || ANALYZE で推定されたページ数 || || ANALYZE で推
 定された行数 || +-----+-----+-----+-----+ | Ta | このプローブ
 は、テ | Server | | blespace | ーブルスペースとそのサイズのリストを監視します。 || | Size ||
 +-----+-----+-----+-----+ | User | このプローブは、現在のユーザー
 の | Server | | Inf | リストを監視します。格納される情報には以下が含ま || | ormation | れます。ユー
 ザ名前ユーザの種類 (スーパーユーザと || || 非スーパーユーザー) ユーザが接続しているサーバー ||
 +-----+-----+-----+-----+ | WAL | このプローブは、WAL アーカ
 イブのステ | Server | | Archive | ータスを監視します。格納される情報には、完了した || | Status |
 WAL アーカイブの数保留中の WAL アーカイブの数最終ア || || ーカイブ時間失敗した WAL アーカ
 イブの数最後の失敗 || +-----+-----+-----+-----+ | xDB | このプ
 ローブは、xDB レプリケーションを使用し | Da | | Rep | て複製されたクラスターの遅延データを監視
 します。 | tabase | | location || +-----+-----+-----+-----+

4.4.2 BDR プローブ

BDR ダッシュボードを介して BDR グループをモニタには、次のプローブを有効にする必要があります。
 これらのプローブはすべてサーバーレベルで設定されます。

bdr_superuser を持つユーザは、以下のすべてのプローブからの情報をビューできます。

以下のすべてのプローブは、BDR Enterprise Edition で動作します。

4.4.3 プローブのカスタマイズ

プローブは、特定の監視対象オブジェクトに関するパフォーマンスメトリックのセットを返すスケジュールされたタスクです。プローブは、監視対象のサーバー、データベース、オペレーティングシステム、またはエージェントから統計を取得します。**Manage Probes** タブを使用して、デフォルト設定を上書きし、各プローブの動作をカスタマイズします。

Manage Probes タブを開くには、**Management** メニューから **Manage Probes...** を選択します。PEM クライアントで **Manage Probes** タブが開きます。

Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Monitoring **Manage Probes** x

Description

Manage Custom Probes: PEM uses probes to retrieve statistics from a monitored server, database, operating system or agent. You can view, reconfigure, delete, or create your own custom probes.

Copy Probes: PEM allows copying of probes from any chosen object recursively down through the object hierarchy. Click on Copy Probes to quickly copy the displayed probe configuration to a selected target.

Quick Links

 Manage Custom Probes

 Copy Probes

 Help

Probes

Probe name	Execution Frequency			Enabled?		Data Retention	
	Default?	Minutes	Seconds	Default?	Probe Enable?	Default?	Days
Background Writer Statistics	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Blocked Session Information	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Data and Log File Analysis	☒	0	10	☒	☒	☒	180
Database Frozen XID	☒	720	0	☒	☒	☒	180
Database Size	☒	30	0	☒	☒	☒	180
Database Statistics	☒	30	0	☒	☒	☒	90
Failover Manager Cluster Info	☒	5	0	☒	☐	☒	7
Failover Manager Node Status	☒	5	0	☒	☐	☒	7
Lock Information	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Number of Prepared Transactions	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Number of WAL Files	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Object Catalog: Database	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Object Catalog: Tablespace	☒	5	0	☒	☒	☒	180
PG HBA Conf	☒	30	0	☒	☒	☒	180
Server Information	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Server log Configuration	☒	0	10	☒	☒	☒	180
Session Information	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Settings	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Streaming Replication	☒	5	0	☒	☐	☒	180
Streaming Replication Database Conflicts	☒	5	0	☒	☐	☒	180
Streaming Replication Lag Time	☒	5	0	☒	☐	☒	180
Tablespace Size	☒	30	0	☒	☒	☒	180
User Information	☒	30	0	☒	☒	☒	180
WAL Archive Status	☒	30	0	☒	☐	☒	180

図 20: The Manage Probes tab

Manage Probes タブには、プローブの作成と管理に使用できるクイックリンクのセットが用意されています。

- **[Manage Custom Probes]** アイコンをクリックして **[Custom Probes]** タブを開き、カスタムプローブを作成または変更します。

- **Copy Probes** アイコンをクリックして**プローブのコピー**ダイアログを開き、現在選択されているオブジェクトから 1 つ以上の監視対象オブジェクトにプローブ設定をコピーします。

プローブは、特定のオブジェクトタイプ（サーバー、データベース、データベースオブジェクト、またはエージェント）ごとに固有のメトリックセットを監視します。ツリーコントロールでオブジェクトの名前を選択して、そのオブジェクトのプローブを確認します。

、プローブに関連付けられているプロパティを変更するプローブの名前を強調表示し、プローブのテーブルに表示されている設定をカスタマイズするには：

- **Execution Frequency** 列の **Default** スイッチを **N** に移動して、分と秒のセクターを有効にし、プローブの実行間の時間の長さのデフォルト値を指定します。
- **Enabled?** 列の **Default** スイッチを **No** に移動して、プローブの状態を変更し、プローブがアクティブか非アクティブかを示します。

!!! Note * 無効なプローブからのデータがチャートで使用される場合、チャートの左上隅に情報アイコンが表示され、提供されたリンクをクリックしてプローブを有効にできます。

- **Data Retention** 列の **Default** スイッチを **No** に移動して **Day** フィールドを有効にし、プローブによって収集された情報が PEM サーバーに保存される日数を指定します。

Manage Probes タブには、現在のノードから変更できないプローブに関する情報が表示されるノード。現在のダイアログからプローブを変更できない場合、スイッチは無効になります。一般に、無効なプローブは、PEM クライアントツリーコントロールの階層の上位にあるノードから変更できます。ツリーコントロールで別のオブジェクトを選択して、**[Manage Probes]** タブで表示または有効にするプローブを変更します。

カスタムプローブの作成

PEM **Custom Probes** タブを使用して、新しいプローブを作成したり、既存のユーザー定義プローブを変更したりできます。**Custom Probes** タブを開くには、**Manage Probes** タブから **Manage Custom Probes...** アイコンを選択します。

The screenshot shows the 'Probes' dialog box with the following details:

- Description:**
 - System Probes:** System probes are the built-in probes provided by PEM and are part of the PEM schema. These probes are differentiated in the Probes list by a grey background. You may only modify the Enabled, Interval and Data retention fields of a system probe.
 - Probes:** Custom probes are those probes created by users. You can modify the Enabled, Interval and Data retention fields in the General tab, the Unit and Graphable fields of each column on the Columns tab, the code provided in the Code tab, and the code definition on the Alternate Code tab of a user-defined probe if the Applies to all database server versions? field for that probe is set to No.
 - You may delete only user-defined probes. When you delete a probe, the probe is marked for deletion and will be deleted later (when custom probes are purged). During the deletion the probe definition is deleted and any corresponding tables are dropped from the pemdata and pemhistory schemas.
- Probes List:**

	Probe name	Collection method	Target type	Execution frequency		Probe enabled?	Data retention
				Minutes	Seconds		
☐	Top_Five_Large_Tables	SQL	Table	1	0	☒ Yes	1

図 21: The Custom Probes dialog

Show System Probes?スイッチを使用して、Custom Probes タブでシステムプローブを表示または非表示にします。

Custom Probes タブを使用して、新しいプローブを作成したり、既存のプローブを変更したりできます。新しいプローブを作成するには、タブの右上隅にある Add アイコンをクリックします。Probe Name 列に新しいプローブの名前を入力します。次に、Edit アイコン（プローブ名前の左側にある）を選択して、プローブ定義を確認または追加し定義。

The screenshot shows the 'Probes' configuration window. At the top, there's a 'Show System Probes?' toggle set to 'No' and an 'Import' button. Below is a table with columns: Probe name, Collection method, Target type, Execution frequency (Minutes/Seconds), Probe enabled?, and Data retention. The first row shows a probe with name '[X]', collection method 'SQL', target type 'Server', frequency '5' minutes, '0' seconds, 'Yes' enabled, and '1' day retention. Below the table are tabs for 'General', 'Columns', 'Code', and 'Alternate Code'. The 'General' tab is selected, showing a form with the following fields and instructions:

- Probe name:** A text input field with a red error icon and message: 'Please specify Probe name'.
- Collection method:** A dropdown menu set to 'SQL'. Instructions: 'Use the Collection method field to specify the probe type. Use the drop-down to select:
 - SQL (the probe will gather information via a SQL statement)
 - WMI (the probe will gather information via a Windows Management Instrumentation extension)
 - Batch/Shell Script (the probe will use a command script or shell script to gather information). Please note that batch probes are platform specific. If you specify a collection method of Batch, you must specify a platform type in the Platform field.
- Target type:** A dropdown menu set to 'Server'. Instruction: 'Use the Target type drop-down to select the object type that the probe will monitor.'
- Execution frequency:** Two input fields for 'Minutes' (5) and 'Seconds' (0).
- Probe enabled?:** A 'Yes' button. Instruction: 'Use the Enabled? switch to specify if the probe is enabled by default. Specify Yes to enable the probe by default, or No to specify that the probe is disabled by default.'
- Data retention:** A dropdown menu set to '1'. Instruction: 'Use the Data retention field to specify the number of days that gathered information will be retained in the probe's history table.'
- Discard from history?:** A 'No' button. Instruction: 'Use the Discard from history field to specify if the server should create a history table for the probe. Select Yes to discard probe history, or No to retain the probe history in a table.'
- Platform:** A dropdown menu set to '*nix'. Instruction: 'Use the Platform drop-down to specify the type of platform that the probe will monitor. This field is enabled only when the Collection method is Batch/Shell Script.'

図 22: Defining a custom probe – the General tab

General タブのフィールドを使用して、既存のプローブの定義を変更するか、新しいプローブのプロパティを指定します。

- **Probe Name** フィールドを使用して、新しいプローブの名前を指定します。
- **Collection method** フィールドを使用して、プローブタイプを指定します。ドロップダウンリストボックスを使用して、以下を選択します。
 - * SQL-プローブ SQL を介して情報を収集します。-WMI-プローブは、Windows Management Instrumentation 拡張を介して情報を収集します。-バッチ-プローブはコマンドスクリプトまたはシェルスクリプトを使用して情報を収集します。
 - Linux システムでバッチプローブを作成する前に、agent.cfg ファイルを変更し、allow_batch_probes パラメータを true に設定して、PEM エージェントを再起動する必要があります。agent.cfg ファイルは、次のディレクトリのいずれかにあります。
 - -グラフィカルインストーラを使用して PEM をインストールした場合：/opt/edb/pem/agent/etc/agent.cfg-RPM を使用して PEM をインストールした場合：/usr/edb/pem/agent/etc/agent.cfg

- 64 ビット Windows システムでは、エージェント設定はレジストリに保存されます。バッチプローブを作成する前に、**AllowBatchProbes** レジストリエントリのレジストリエントリを変更し、PEM エージェントをリスタートします。PEM レジストリエントリは `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\EnterpriseDB\PEM\agent` にあります。
- バッチプローブはプラットフォーム固有であることにノートしてください。Batch の収集メソッドを指定する場合は、Platform フィールドでプラットフォームタイプを指定する必要があります。
- Linux システムでスクリプトを呼び出すには、**agent.cfg** ファイルの **batch_script_user** パラメータのエントリを変更し、スクリプトの実行に使用するユーザを指定する必要があります。このパラメータには、非ルートユーザまたはルートを指定できます。ユーザを指定しない場合、または指定したユーザが存在しない場合、スクリプトは実行されません。ファイルを変更した後、エージェントを再起動します。

Windows システムでスクリプトを呼び出すには、**AllowBatchJobSteps** のレジストリエントリを **true** に設定し、PEM エージェントをリスタートします。

- **Target Type** ドロップダウンリストボックスを使用して、プローブがモニタするオブジェクトタイプを選択します。収集メソッドが **WMI** の場合、ターゲットタイプは無効になります。
- **Minutes** および **Seconds** セレクターを使用して、プローブがデータを収集する頻度を指定します。
- **Probe Enable?** スイッチを使用して、プローブがデフォルトで有効になっているかどうかを指定します。デフォルトでプローブを有効にするには **Yes** を指定し、デフォルトでプローブを無効にするには **No** を指定します。

!!! Note * 無効化されたプローブのデータがチャートで使用される場合、チャートの左上隅に情報アイコンが表示され、提供されたリンクをクリックしてプローブを有効化できます。

- **Data Retention** フィールドを使用して、収集された情報がプローブの履歴テーブルに保持される日数を指定します。
- **Discard from history** の横にあるスイッチを使用して、サーバーがプローブの履歴テーブルを作成するかどうかを指定します。プローブ履歴を破棄するには **Yes** を選択し、テーブルにプローブ履歴を保持するには **No** を選択します。
- **Platform** ドロップダウンリストボックスを使用して、プローブがモニタプラットフォームのタイプを指定します。このフィールドは、Collection メソッドが **Batch** の場合にのみ有効になります。

Columns タブを使用して、プローブデータが保存される列を定義します。**Columns** タブに移動し、**Add** ボタン（右上隅）をクリックして新しい列を定義します。**Name** フィールドに列名前した後、**Edit** ボタン（新しい列名前の左側）をクリックして、列に関する情報を提供します。

- **Name** フィールドの列にわかりやすい名前を付けます。
- **Internal Name** フィールドは、ユーザー定義プローブに対して有効になっていません。
- **Column Type** ドロップダウンリストボックスを使用して、列がキー列（プライマリキー）か非キー列かを指定します。非キー列は通常、メトリックアイテム（グラフ化できる値）です。
- **Data Type** ドロップダウンリストボックスを使用して、列に格納されるデータのタイプを指定します。
- **Unit** フィールドを使用して、列に格納されているメトリックに適用される測定単位を指定します。この単位は、カスタムチャートまたは Capacity Manager チャートの Y 軸に表示されます。これはオプションのフィールドです。

図 23: The Columns tab of the Custom Probes dialog

- **Graphable** スイッチを使用して、定義されたメトリックをグラフ化できるかどうか、および Capacity Manager または Manage Charts ダイアログからプローブにアクセスできるように指定します。
- **Is PIT** スイッチを使用して、メトリックを特定の時点までに保存するかどうかを指定します。
 - 「ポイントインタイム」メトリックは、特定の時点で変化する（増加または減少する）メトリックです。例、データベースサイズは、ポイント・イン・タイム・メトリックです。任意の時点で、データベースのサイズは変動します。ポイントインタイムではないメトリック（累積メトリックとも呼ばれる）は、サイズが常に時間とともに増加するメトリックです。例、ブロック読むとタプル読むには累積的な指標です。値は同じままか、増加します。
- **Calculate PIT** スイッチを使用して、サーバーがメトリックデータのポイントインタイム値を計算するように指定します。Is PIT が **Yes** の場合、Calculate PIT は無効になります。
 - PEM では、累積メトリックのポイントイン時間値も保存できます。PEM は、累積メトリックの最後に収集された値を現在の値から減算し、その差を特定の時点の値として保存します。

Code タブを使用して、プローブによって実行されるデフォルトコードを指定します。

- プローブが SQL プローブである場合、**Code** タブでプローブによって呼び出される SQL **SELECT** ステートメントを指定する必要があります。クエリーによって返される列名は、**Columns** タブで指定された内部名とマッチする必要があります。クエリーによって返される列の数、列名前、データタイプなどは、**Columns** タブで指定された情報とマッチする必要があります。
- プローブがバッチプローブの場合、プローブの実行時に呼び出されるシェルまたは.bat スクリプトを指定する必要があります。スクリプトの出力は次のようになります。
 - 最初の行には、**Columns** タブで提供される列の名前を含める必要があります。各列名前はタブ

図 24: The Code tab of the Custom Probes dialog

(t) 文字で区切る必要があります。2 行目以降、各行にはタブ文字で区切られた各列のデータが含まれている必要があります。

- 指定された列がキー列として定義されている場合、スクリプトが出力の行にわたってその列の重複データを生成しないことを保証必要があります。Columns タブで指定された列の数とその名前、データタイプなどは、スクリプト出力の出力とマッチする必要があります。
- プローブが WMI プローブの場合、WMI クエリーを **SELECT WMI** クエリーとして指定する必要があります。SELECT ステートメントで被参照される列名前は、Column タブで指定された対応する列の名前と同じでなければなりません。クエリーによって返される列名は、Column タブで指定された **Internal Name** とマッチする必要があります。クエリーによって返される列の数、列名前、データタイプなどは、[列] タブで指定された情報とマッチする必要があります。

図 25: The Alternate Code tab of the Custom Probes dialog

Alternate Code タブを使用して、特定のバージョンのサーバーでプローブが起動した場合に呼び出されるコードを提供します。バージョン固有のコードを提供するには、**Applies to any server version?** スイッチを **No** に移動し、**Add** ボタンをクリックします。次に、**Database Version(s)** ドロップダウンリストボックスを使用してバージョンを選択し、**Edit** ボタン（バージョン名前の左側）をクリックして、プローブの起動時に実行されるコードを提供します。

データベースバージョンを選択し、**Probe Code** 列を空白のままにすると、PEM は、そのバージョンに一致するサーバーでプローブが実行されると、**Code** タブで指定されたコードを呼び出します。

あなたは、プローブの定義が終了したら、定義を保存し、カスタムチャートやグラフ上で使用するためのプローブを利用できる **make** にする（**Custom Probes** タブの隅にある）**Save** アイコンをクリックしてくだ

さい。

プローブのエクスポートまたはインポート

!!! Tip “New Feature” * プローブの別の PEM サーバーへのエクスポートとインポートは、8.2.0 以降で利用可能です。

プローブを **Export** するには、**Manage Custom Probes** タブから任意のプローブを選択し、テーブルの右上隅にある **Export** アイコンを選択します。 **Save File** オプションを選択してから **ok** を選択すると、JSON ファイルが生成されます。




図 26: Custom Probes - Export

プローブを **Import** するには、**Manage Custom Probes** タブに移動し、テーブルの右上隅にある **Import** アイコンを選択します。




図 27: Custom Probes Import

Browse ボタンをクリックして、インポートするプローブコードを含む JSON ファイルを選択し、**Import** をクリックします。

インポートするファイルを選択したら、**skip existing** チェックボックスを選択できます。選択すると、プローブが既に存在する場合はスキップされます。



図 28: Custom Probes - Import Browse

チェックボックスが選択されていて、プローブが既に存在する場合、以下のメッセージでプローブのインポートをスキップします。




図 29: Custom Probes - Import Skipped Message

チェックボックスが選択されておらず、プローブがすでに存在する場合、プローブはインポートず、以下のエラーがスローされます。




図 30: Custom Probes - Import Error

!!! Note * **Import** は、設定済みの保持ポリシーに従って履歴データを保持するように設定されている可能性があるため、既存のプローブを上書きできません。

チェックボックスが選択されておらず、プローブが存在せず、**pem** スキーマに対応するテーブルが存在する場合、同じテーブルを使用してプローブを正常にインポートします。

!!! Note * プローブが削除され、**Manage Custom Probe** タブにリストされていない可能性があります、そのプローブのデータを保持するテーブルは **pem** スキーマに存在しています。




図 31: Custom Probes Import Successful

プローブの削除

ユーザー定義のプローブのみを削除できます。プローブを削除するには、プローブテーブルでプローブ名前を選択し、**Delete** アイコン（テーブルの右上隅にある）を選択します。プローブの歴史は、プローブで **History Retention** フィールドで指定した時間の長さのために持続します。削除中に、プローブ定義が削除され、対応するテーブルが **pemdata** および **pemhistory** スキーマから削除されます。

システムプローブは、PEM が提供するビルトインプローブであり、PEM スキーマのパートです。システムプローブのみを変更できます。システムプローブを削除しようとすると、PEM からエラーを受け取ります。




図 32: Attempting to delete a system probe

プローブのコピー

Copy Probe Configuration... ダイアログを使用して、1 つの監視対象オブジェクトから同じタイプの 1 つ以上の監視対象オブジェクトにプローブ定義をコピーできます。**Copy Probe Configuration...** ダイアログを開くには、PEM クライアントツリーコントロールでプローブのコピー元のオブジェクトを強調表示し、**Management** メニューから **Manage Probes** を選択します。**Manage Probes** タブが開いたら、**Copy Probe** をクリックして **Copy Probe Configuration** ダイアログを開きます。

このダイアログは、[プローブ設定のコピー] ダイアログを開いたオブジェクトから、ツリーコントロールで選択した場所にプローブ定義をコピーします。

Copy Probe Configuration ツリーコントロールで親ノードを指定すると、PEM はツリーコントロール内のそのノードの下にある各オブジェクト（同じタイプ）にプローブ設定をコピーすることに注意してください。例、データベース内に存在するすべてのスキーマにあるスキーマからのプローブの定義をコピーして、ターゲット・スキーマの親だけのデータベースを選択します。そのオブジェクトがコピーされているプローブのソースである場合、リストされたターゲットオブジェクトの名前の左側に赤いワーニング記号が表示されることにノートしてください。




図 33: The Copy Probe Configuration tree control

ターゲットオブジェクトを選択したら、**Configure Probes** ボタンをクリックして、ダイアログで選択した場所にプローブ定義をコピーします。

4.5 アラート

PEM は登録されたサーバーを継続的に監視し、パフォーマンスメトリックを各統計の良好または許容可能なパフォーマンスを構成する事前定義されたユーザー指定のしきい値と比較します。許容可能なしきい値から逸脱すると、アラートがトリガーされます。アラートは、PEM がシステム統計と比較するシステム定義またはユーザー定義の条件セットです。アラートは、注意が必要な登録済みサーバーの状態に注意を促します。

4.5.1 Global Dashboard でアラートを表示する

システム統計がその統計に指定された境界から逸脱すると、アラートがトリガーされ、**Global Overview** ダッシュボードの **Alert Status** テーブルの左端の列に重大度の高い（赤）、低い（黄色）、または中程度（オレンジ）のワーニングれます。

PEM サーバーには、サーバーをアクティブにモニタリングしている事前定義のアラートが多数含まれています。アラート定義によりアラートの原因に関する詳細が利用可能になった場合、重大度ワーニングの右側の下矢印をクリックして、アラートをトリガーした条件に関する詳細情報を含むダイアログにアクセスできます。

PEM は、カスタマイズされたアラートを作成できるインターフェースも提供します。各アラートは、アラートテンプレートで定義されたメトリックを使用します。アラートテンプレートは、サーバーがリソースまたはメトリックの統計を評価する方法を定義します。PEM サーバーには、事前定義されたいくつかのアラートテンプレートが含まれていますが、カスタムアラートテンプレートを作成することもできます。

Alerts Status									
	Alarm Type	Object Description	Alert Name	Value	Database	Schema	Package	Object	Alerting Since
▶	● High	EDB Postgres Advanced Server 11	Database size in server	113 MB					2020-04-22 11:50:00
▶	● High	EDB Postgres Advanced Server 11	Last Vacuum	Never ran					2020-04-21 21:26:54
▶	● High	EDB Postgres Advanced Server 11	Last AutoVacuum	140.21 hrs					2020-04-22 12:04:05
▶	● High	EPAS_12	Table size in server	410 MB					2020-04-09 15:53:51
▶	● Medium	EPAS_12	Last Vacuum	5.18 hrs					2020-04-27 20:47:50
▶	● High	EPAS_12	Database size in server	455 MB					2020-04-09 15:52:50
▶	● Medium	EPAS_12	Last AutoVacuum	5.16 hrs					2020-04-27 20:47:50
▶	● High	N/A	Alert Errors	3					2020-01-21 14:26:04
▶	● High	PGSQL12_Centos7_1	Server Down	1					2020-04-27 20:48:50
▶	● High	PGSQL12_Centos7_1	Last Vacuum	Never ran					2020-04-03 14:58:57
▶	● High	PGSQL12_Centos7_1	Last AutoVacuum	Never ran					2020-04-03 14:58:57
▶	● High	Postgres Enterprise Manager Server	Largest index by table-size percentage	100 %					2020-04-21 22:07:52
▶	● High	Postgres Enterprise Manager Server	Database size in server	2.072265625 GB					2020-02-05 18:26:49
▶	● High	Postgres Enterprise Manager Server	Table size in server	1.9814453125 GB					2020-02-20 11:29:45
▶	● Medium	Postgres Enterprise Manager Server	Connections in idle state	12					2020-04-27 16:20:32
▶	● Medium	Postgres Enterprise Manager Server	Last Vacuum	4.99 hrs					2020-04-27 20:47:50

図 34: The Alert Status table

Alert Details (Auto-refresh paused whilst rows are expanded. ⓘ)

	Ack'd	Alert Type	Name	Value	Agent	Server	Database	Schema	Package	Object	Alerting Since
▶	☐	● High	Table size in server	1.9814453125 GB		Postgres Enterprise Manager Server					2020-02-20 11:29:45

General

Parameters

Table name	Schema name	Database name	Total table size(MB)
table_statistics	pemhistory	pem	1087
server_logs	pemdata	pem	263
index_statistics	pemhistory	pem	237
session_info	pemhistory	pem	137
lock_info	pemhistory	pem	88

図 35: Alert details

4.5.2 アラートダッシュボードによるアラートの表示

Dashboards メニュー (Monitoring タブ) を使用して、Alerts ダッシュボードにアクセスします。Alerts ダッシュボードには、アクティブなアラートの概要と各アラートのステータスが表示されます。




図 36: The Alerts Dashboard

Alerts Dashboard ヘッダーには、ダッシュボードが最後に更新された日付と時刻、および現在のアラートの数が表示されます。

Alerts Overview セクションは、アクティブアラートのグラフィック表現形式だけでなく、現在の高い、低・中アラートの数が表示されます。グラフの左側の垂直バーは、各列に表示されるアラートの数を提供します。グラフの右上隅に、選択したアラート重大度のアラートカウントを表示するには、バーにカーソルを合わせます。

Alert Details テーブルは、現在トリガーされているアラートのリストを提供します。エントリは、重大度の高いものから低いものへ優先順位付けされます。各エントリーには、アラートを識別し、アラートをトリガーした条件を認識するための情報が含まれています。アラートの名前をクリックして、アラート定義に関する詳細情報を確認します。

Alert Errors テーブルには、構成関連のエラーが表示されます（たとえば、必要なプローブを誤って無効にしたり、アラートパラメータを不適切に構成したりする）。[エラーメッセージ] 列に表示される情報を使用して、エラーの原因となっている競合を特定して解決できます。

アラートダッシュボードのカスタマイズ

アラートダッシュボードに表示されるテーブルとチャートをカスタマイズします。テーブルまたはチャートをカスタマイズするには、右上隅にある設定アイコンをクリックします。




図 37: Customizing a chart

[グラフ構成の個人用設定] ダイアログのフィールドを使用して、表示設定を指定します。

- **Auto Refresh** フィールドを使用して、テーブルまたはチャートに表示されるデータの更新間隔を秒数で指定します。
- 該当する場合、**Download as** フィールドを使用して、グラフを JPEG イメージまたは PNG イメージとしてダウンロードするかどうかを示します。
- 該当する場合、**Colours selectors** を使用して、チャートで使用される表示色を指定します。
- 該当する場合、**Show Acknowledged Alerts** スイッチを [はい] に設定して、[確認済み] 列のチェックボックスで確認したアラートを表に表示することを示します。このフィールドを「いいえ」に設定して、表が承認済みのアラートを非表示にすることを示します。スイッチはトグルとして機能します。確認されたアラートは、アラート定義で指定された時間が経過するまで、テーブルのコンテンツから削除されません。

カスタマイズを保存するには、右上隅の **Save** アイコン（チェックマーク）をクリックします。以前の変更を削除してデフォルト値に戻すには、**Delete** アイコンをクリックします。**Save** および **Delete** ドロップダウンメニューを使用すると、設定を **All Dashboards** に適用するか、選択したサーバーまたはデータベースに適用するかを指定できます。

4.5.3 アラートの管理

PEM クライアントの **Manage Alerts** タブを使用して、アラートを定義、コピー、または管理します。**Manage Alerts** タブを開くには、**Management** メニューから **Manage Alerts** を選択します。

Quick Links ツールバーを使用して、アラートを管理するときに役立つダイアログとタブを開きます。

- **[Copy Alerts]** をクリックして **[Copy Alert Configuration]** ダイアログを開き、アラート定義をコピーし定義。
- **[Alert Templates]** をクリックして **[Alert Template]** タブを開き、アラートテンプレートを変更または作成します。
- **[Email Groups]** をクリックして **[Email Groups]** タブを開き、メールグループを変更または作成します。
- **[Webhooks]** をクリックして **[Webhooks]** タブを開き、webhook エンドポイントを作成または管理します。

Quick Links

Copy Alerts

Alert Templates

Email Groups

Webhooks

Server Configuration

Help

Alerts

Manage Alerts

		Name	Auto created?	Template	Enable?	Interval		History retention		
						Default?	Minutes	Default?	Days	
☒		Average table bloat in server	☒ Yes	Average table bloat in server ▾	☒ Yes	☒ Yes		1	☒ Yes	30
☒		Connections in idle-in-transaction state	☒ Yes	Connections in idle-in-transactio... ▾	☒ Yes	☒ Yes		1	☒ Yes	30
☒		Connections in idle-in-transaction state, a...	☒ Yes	Connections in idle-in-transactio... ▾	☒ Yes	☒ Yes		1	☒ Yes	30
☒		Connections in idle state	☒ Yes	Connections in idle state ▾	☒ Yes	☒ Yes		1	☒ Yes	30
☒		Database size in server	☒ Yes	Database size in server ▾	☒ Yes	☒ Yes		1	☒ Yes	30
☒		Highest table bloat in server	☒ Yes	Highest table bloat in server ▾	☒ Yes	☒ Yes		1	☒ Yes	30
☒		Largest index by table-size percentage	☒ Yes	Largest index by table-size perce... ▾	☒ Yes	☒ Yes		1	☒ Yes	30
☒		Last AutoVacuum	☒ Yes	Last AutoVacuum ▾	☒ Yes	☒ Yes		1	☒ Yes	30
☒		Last Vacuum	☒ Yes	Last Vacuum ▾	☒ Yes	☒ Yes		1	☒ Yes	30

図 38: The Manage Alerts tab

- [Server Configurations] をクリックして [Server Configuration] ダイアログを開き、サーバー構成設定を確認または変更します。
- [Help] をクリックして、PEM Web インタフェースの新しいタブで PEM オンラインヘルプを開きます。

[Manage Alerts] タブの [Alerts] セクションの表を使用して、新しいアラートを作成するか、既存のアラートを管理します。

アラートテンプレート

アラートテンプレートは、アラートのプロパティを定義するプロトタイプです。アラートは、監視対象オブジェクトの現在の状態をしきい値（アラートテンプレートで指定）と比較して、管理上の注意が必要シチュエーションが存在するかどうかを判断するようサーバーに指示します。

Alert Templates タブを使用して、カスタムアラートテンプレートを定義したり、既存のアラートテンプレートの定義を表示したりビュー。Alert Templates タブを開くには、Management メニューから Manage Alerts... メニューオプションを選択します。Manage Alerts タブが開いたら、Quick Links ツールバーから Alert Templates を選択します。

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Monitoring Manage Alerts Alert Templates					
Description Alert Template: An alert template is a prototype that defines the properties of a custom alert. An alert instructs the server to compare the current state of the monitored object to a threshold (of the type specified in the template that is associated with the alert) to determine if a situation exists that requires administrative attention. The Alert Templates tab provides an interface that allows you to define a custom alert template or view and modify the definitions of existing alert templates.					
Alert Templates Show System Template: None Import					
☐	Template name	Description	Target type	Applies to server	Check frequency (minutes)
☒	Test_alert_template	Testing	Server	ALL	1

図 39: The Alert Templates tab

Show System Template ドロップダウンリストボックスを使用して、Alert Templates テーブルに表示されるアラートテンプレートをフィルタリングします。リストボックスを使用して PEM 階層のレベルを選択し、選択したレベルのすべてのテンプレートをビューしレベル。

新しいアラートテンプレートの定義

新しいアラートテンプレートを定義するには、Show System Template ドロップダウンリストボックスを使用して [なし] を選択し、アラートテンプレートテーブルの右上隅にある Add アイコン (+) をクリックします。アラートテンプレートエディタが開きます。

The screenshot shows the 'General' tab of an alert template configuration window. It contains several input fields with red warning icons and explanatory text:

- Template name:** A text input field with a red warning icon.
- Description:** A text input field with a red warning icon.
- Target type:** A dropdown menu currently showing 'Server'. Below it, text says: 'Use the Target type field to select the type of object that will be the focus of the alert.'
- Applies to server:** A dropdown menu currently showing 'ALL'. Below it, text says: 'Use the Applies to server field to specify the server to which the alert will be applied; specify a single server type or ALL.'
- History retention:** A numeric input field showing '30'. Below it, text says: 'Use the History retention field to specify the number of days that the result of the alert execution will be stored on the PEM server.'
- Threshold unit:** A text input field. Below it, text says: 'Use the Threshold unit field to specify the unit type of the threshold value.'
- Auto create:** A section containing:
 - Auto create?:** A toggle switch currently set to 'No'. Below it, text says: 'Use the Auto create field to automatically create alerts using this template. Please provide default threshold values. If the value is "Yes" then all the added parameters in Parameters tab will be removed as we do not support parametrised auto alerts.'
 - Operator:** A dropdown menu showing '>'. To its right are three buttons labeled 'Low', 'Med', and 'High'.
- Check frequency (minutes):** A numeric input field showing '1'. Below it, text says: 'Use the Check frequency field to specify the number of minutes between alert executions. This value specifies how often the server will invoke the SQL code specified on the SQL tab and compare the result to the threshold value specified in the alert definition.'

図 40: The General tab

General タブのフィールドを使用して、テンプレートに関する一般情報を指定します。

- **Template name** フィールドを使用して、新しいアラートテンプレートの名前を指定します。
- **Description** フィールドを使用して、アラートテンプレートの説明を入力します。
- **Target type** ドロップダウンリストボックスを使用して、アラートの対象となるオブジェクトのタイプを選択します。
- **Applies to server** ドロップダウンリストボックスを使用して、アラートが適用されるサーバータイプ（EDB Postgres Advanced Server または PostgreSQL）を指定します。単一のサーバータイプ、または ALL を指定できます。
- **History retention** フィールドを使用して、アラートの実行結果が PEM サーバーに保存される日数を指定します。
- **Threshold unit** フィールドを使用して、しきい値の単位タイプを指定します。
- **Auto create** ボックスのフィールドを使用して、PEM がテンプレートを使用して自動アラートを生成する必要があるかどうかを示します。有効にした場合、PEM は（ターゲットタイプドロップダウンリストボックスで指定された）新しいサーバーまたはエージェントが追加されると自動的にアラートを作成し、ターゲットオブジェクトがドロップされるとそのアラートを削除します。

- **-Auto create?** スライダーを **Yes** に移動して、PEM がテンプレートに基づいてアラートを自動的に作成することを示します。既存のアラートテンプレートを変更する場合、自動作成を変更しますか？ スライダーを [いいえ] から [はい] にすると、PEM は既存のエージェントとサーバーにアラートを作成します。あなたは **No** にはいからスライダーを変更した場合、既存のアラートのデフォルトのしきい値が消去され、回復することはできませんのでごノートください。-**Operator** ドロップダウンリストボックスを使用して、現在のシステム値を評価するときに PEM が使用する演算子を選択します。
- 大なり記号 (>) を選択して、システム値が「しきい値」フィールドに入力された値より大きい場合にアラートがトリガーされることを示します。
- 小なり記号 (<) を選択して、システム値が [しきい値] フィールドに入力された値より小さい場合にアラートがトリガーされることを示します。
- **しきい値** フィールドを使用して、PEM がシステム値と比較してアラートを生成する必要があるかどうかを判断する値を指定します。3 つのすべてのしきい値（低、中、高）の値を指定する必要があることにノートしてください。
 - **Low** フィールドに重大度の低いアラートをトリガーする値を入力します。
 - **Medium** フィールドに重大度が中程度のアラートをトリガーする値を入力します。
 - **High** フィールドに重大度の高いアラートをトリガーする値を入力します。
- **Check frequency** フィールドを使用して、アラート実行間のデフォルトの分数を指定します。この値は、サーバーが定義で指定された SQL コードを呼び出し、その結果をテンプレートで指定されたしきい値と比較する頻度を指定します。

図 41: The Probe Dependency tab of the Alert Templates dialog

SQL] タブで指定された SQL で参照されるプローブの名前を指定する **Probe Dependency]** タブのフィールドを使用します。

- 利用可能なプローブのリストから選択する **Probes** ドロップダウンリストボックス。プローブを強調表示し、警告のテンプレートで使用するプローブのリストにプローブを追加する **Add]** ボタンをクリックしてください。選択したプローブリストからプローブを削除するには、プローブ名前を強調表示して、**Delete** アイコンをクリックします。

図 42: The Parameters tab of the Alert Templates dialog

- [Parameters] タブのフィールドを使用して、[SQL] タブで指定された SQL コードで使用するパラメーターを定義します。Add アイコン (+) をクリックして：
 - Name フィールドを使用して、パラメータ名前を指定します。
 - Data type ドロップダウンリストボックスを使用して、パラメータのタイプを指定します。
 - Unit フィールドを使用して、パラメータで指定されたユニットのタイプを指定します。
- SQL タブの Code フィールドを使用して、アラートの実行時にサーバーが呼び出す SQL クエリーのテキストを提供します。SQL クエリーは、しきい値と比較される結果を提供します。アラート結果が指定されたしきい値から逸脱すると、アラートが発生します。

The screenshot shows the 'SQL' tab of the 'Alert Templates' dialog. It contains two text input fields. The top field is labeled 'Code' and has a red warning triangle icon next to it. Below it, a text box explains: 'Use the Code field to provide the text of the SQL query that the server will invoke when executing the alert. The SQL query will provide the result against which the threshold value is compared; if the alert result deviates from the specified threshold value, an alert will be raised.' The bottom field is labeled 'Detailed information SQL'. Below it, a text box explains: 'Use the Detailed information SQL field to specify the SQL query that will provide the detailed information about that alert on Dashboard.'

図 43: The SQL tab of the Alert Templates dialog

クエリー内、Parameters タブで定義されたパラメータは **x** パラメータリスト内のパラメータの位置を示す変数 `PARAM_x` によって順次被参照されるべきです。例、`PARAM_1` は、パラメータリストの最初のパラメータを指し、`PARAM_2` は、パラメータリストの 2 番目のパラメータを指し、等々。

クエリーには、次の事前定義変数も含めることができます。

Probe Name	Information Monitored by Probe	Level
Bac kground Writer Statistics	このプローブは、バックグラウンドライタに関する情報を監視します。情報には以下が含まれます。時間指定されたチェックポイントの数要求されたチェックポイントの数書き込まれたバッファの数（チェックポイントごと）書き込まれたバッファの数（バックグラウンドライタ） バックグラウンドライタサイクルの数書き込まれたバックグラウンドバッファの数割り当てられたバッファの数	Server
Blocked Session Information	このプローブは、ブロックされたセッションに関する情報を提供します。	Server
CPU Usage	このプローブは、CPU 使用率情報を監視します。	Agent
Data and Log File Analysis	このプローブは、ログファイルに関する情報を監視します。次の情報が含まれます。ログファイルの名前ログファイルが存在するディレクトリ	Server
D atabase Frozen XID	このプローブは、各データベースの凍結 XID を監視します。	Server

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Probe Name	Information Monitored by Probe	Level
D atabase Size	このプローブは、監視対象のデータベースのサイズに関する情報を監視します。情報には以下が含まれます。情報が収集された時間データベース名前データベースサイズ (MB)。	Server
D atabase Sta tistics	このプローブは、データベース統計を監視します。情報には、バックエンドの数コミットされたトランザクションの数ロールバックされたトランザクションの数読み込まれたブロックの数ヒットしたブロックの数 返された行の数フェッチされた行の数挿入された行の数更新された行の数削除された行の数	Server
Disk Busy Info	このプローブは、ディスクアクティビティに関する情報を監視します。注：このプローブは、Mac OS X、Solaris、または HP-UX ではサポートされていません	Agent
Disk Space	このプローブは、ディスクスペースの使用状況に関する情報を監視します。情報には以下が含まれます：使用されているディスクスペース利用可能なディスクスペース	Agent
EDB Audit Config uration	このプローブは、EDB Postgres Advanced Server の監査ロギング設定を監視します。	Server
F ailover Manager Cluster Info	このプローブは、フェールオーバーマネージャークラスターを監視し、クラスターに関する情報を返します。フェールオーバーマネージャークラスターのクラスタ名とパスが [サーバーのプロパティ] ダイアログされない限り、このプローブは無効になります。	Server
F ailover Manager Node Status	このプローブは、フェールオーバーマネージャークラスターを監視し、クラスター内の各ノードに関する詳細を返します。フェールオーバーマネージャークラスターのクラスタ名とパスが [サーバーのプロパティ] ダイアログされない限り、このプローブは無効になります。	Server
F unction Sta tistics	このプローブはデータベースを監視し、機能に関する情報を取得します。情報には以下が含まれます：ファンクション名引数の型戻り値	Da tabase
Index Size	このプローブはデータベースを監視し、インデックスに関する情報を取得します。情報が含まれています：時間インデックスの名前データ (MB の中に) インデックスのサイズ集めました	Da tabase
Index Sta tistics	このプローブは、インデックス統計を監視します。情報には以下が含まれます：インデックススキャンの数読み込まれた行の数フェッチされた行の数読み込まれたブロックの数ヒットしたブロックの数	Da tabase
In stalled P ackages	このプローブは、現在インストールされているパッケージソフトを監視します。収集される情報には以下が含まれます。インストール済みパッケージの名前インストール済みパッケージのバージョンプローブが実行された日時	Agent

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Probe Name	Information Monitored by Probe	Level
IO A nalysis	このプローブは、ディスク I/O 情報を監視します。情報には、読み込まれたブロック数書き込まれたブロック数プローブが実行された日時注：このプローブは Mac OS X ではサポートされていません	Agent
Load Average	このプローブは、CPU のロード平均を監視します。情報には以下が含まれます：1 分間のロード平均 5 分間のロード平均 15 分間のロード平均注：このプローブは Windows サポートされていません	Agent
Lock Info rmation	このプローブはロック情報を監視します。情報には以下が含まれます：データベース名前ロックタイプロックモードロックを保持しているプロセス	Server
Memory Usage	システムメモリ usage .The 情報については、このプローブの監視情報は、<BR / メガバイトにおけるメガバイト無料スワップ・メモリ内のメガバイト総スワップ・メモリのメガバイトフリー RAM における総 RAM > メガバイト単位の共有システムメモリ（データベースサーバのメモリパラメータを調整するためにチューニングウィザードで使用されます）-非 Window s システムでは、shmmax 値であり、/proc/sys/kernel/shmmax から読み取られます。-Windows、合計メモリと同じです。	Agent
Network Sta tistics	このプローブは、ネットワーク統計を監視します。情報には以下が含まれます：インタフェース IP アドレス送信パケット数受信パケット数送信バイト数受信バイト数リンク速度（メガバイト/秒）	Agent
Number of P repared Trans actions	このプローブは、準備されたトランザクションの数を保存します。	Server
Number of WAL Files	このプローブは、WAL ファイルの数を監視します。	Server
Object C atalog: D atabase	このプローブは、データベースとそのプロパティのリストを監視します。情報には以下が含まれます。データベース名前データベースエンコーディングタイプデータベースでユーザ接続またはシステム接続が許可されている場合	Server
Object C atalog: For-eign Key	このプローブは、外部キーとそのプロパティのリストを監視します。情報には、外部キー参照テーブルが存在するがデータベースの名前をするテーブルの名前外部キーを含むテーブルの名前テーブルが存在するスキーマの名前	Schema
Object C atalog: F unction	このプローブは、関数とそのプロパティのリストを監視します。情報には、ファンクションが存在するが、ファンクションが存在するデータベースの名前をたスキーマの名前ファンクションの名前	Schema

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Probe Name	Information Monitored by Probe	Level
Object Catalog: Index	このプローブは、インデックスとそのプロパティのリストを監視します。情報には、テーブルの名前インデックスの名前をインデックスがでインデックス付きテーブルが存在するデータベースの名前に関連付けられていること	Schema
Object Catalog: Schema	このプローブは、スキーマのリスト、およびそれらに関連付けられているデータベースとサーバーを監視します。	Database
Object Catalog: Sequence	このプローブは、シーケンスとそのプロパティのリストを監視します。	Schema
Object Catalog: Table	このプローブは、テーブル情報のリストを監視します。情報には、テーブルが存在するスキーマが存在するかどうかを示すブール指標を付したデータベースの名前を付したスキーマの名前はテーブル名前をテーブルにはプライマリキー	Schema
Object Catalog: Tablespace	このプローブは、テーブルスペースのリストを監視します。	Server
Operating System Information	このプローブは、オペレーティングシステムの詳細と起動時間を監視します。	Agent
Package Catalog	このプローブは、現在インストールに使用できるパッケージソフトを監視します。収集される情報には以下が含まれます：パッケージ名前パッケージのバージョン	Agent
PG HBA Conf	このプローブは、pg_hba.conf ファイルの認証設定情報を監視します。	Server
Server Information	このプローブはサーバー情報を監視します。	Server
Session Information	このプローブは、セッション情報を監視します。情報には以下が含まれます。セッションユーザの名前セッションがサーバーに接続した日時情報が収集されたときのセッションのステータス（アイドル、待機中）など クライアントアドレスとポート番号	Server
Settings	このプローブは、現在 GUC 変数に割り当てられている値を監視します。	Server
SQL Protect	このプローブはサーバーを監視し、SQL インジェクション攻撃に関する情報を取得します。	Server
Slony Replication	このプローブは、Slony を使用して複製されたクラスターの遅延データを監視します。	Database
Streaming Replication	このプローブは、ストリーミングレプリケーションを使用しているクラスターを監視し、次の情報を取得します：送信された Xlog ロケーション（バイト単位）書き込み Xlog ロケーション（バイト単位）フラッシュ Xlog ロケーション（バイト単位）リプレイ Xlog の場所（バイト単位）Xlog の遅れ（セグメント）Xlog の遅れ（ページ）	Server
Streaming Replication Lag Time	このプローブは、ストリーミングレプリケーションを使用しているクラスターを監視し、次に関する遅延情報を取得します。レプリケーションラグタイム（秒単位）レプリケーションの現在のステータス（実行中/一時停止）	Server

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Probe Name	Information Monitored by Probe	Level
Streaming Replication Database Conflicts	このプローブは、ストリーミングレプリケーションを使用しているデータベースを監視し、発生した競合に関する情報を取得します。これには、次の理由によりキャンセルされたクエリに関する情報が含まれます：ドロップテーブルスペースの競合の数ロックタイムアウトの競合の数古い snaps hot の競合の数バッファの競合デッドロックの競合の数	Server
Table Bloat	このプローブは、現在のテーブルの膨張に関する情報を監視します。情報には、テーブルが存在するが、ページの推定数が無駄ページの推定数ははたスキーマの名前テーブルの名前行ごとの推定バイト数	Database
Table Frozen XID	このプローブは、各テーブルの凍結された XID を監視します。	Schema
Table Size	このプローブは、テーブルサイズに関する情報を監視します。情報には以下が含まれます。テーブルサイズ (MB 単位) 総インデックスサイズ (MB 単位) 総テーブルサイズ、インデックスおよび TOAST (MB 単位)	Database
Table Statistics	このプローブは、テーブル統計を監視します。情報には以下が含まれます。シーケンシャルスキャンの数シーケンシャルスキャンの行の数インデックススキャンの数インデックススキャンの行の数行の数挿入更新された行の数削除された行の数ライブ行の数デッド行の数最後の VACUUM 最後の auto-vacuum 最後の ANALYZE 最後の auto-analyze ANALYZE で推定されたページ数 ANALYZE で推定された行数	Database
Tablespace Size	このプローブは、テーブルスペースとそのサイズのリストを監視します。	Server
User Information	このプローブは、現在のユーザーのリストを監視します。格納される情報には以下が含まれます。ユーザ名前ユーザの種類 (スーパーユーザと非スーパーユーザー) ユーザが接続しているサーバー	Server
WAL Archive Status	このプローブは、WAL アーカイブのステータスを監視します。格納される情報には、完了した WAL アーカイブの数保留中の WAL アーカイブの数最終アーカイブ時間失敗した WAL アーカイブの数最後の失敗	Server
xDB Replication	このプローブは、xDB レプリケーションを使用して複製されたクラスターの遅延データを監視します。	Database

- **Detailed Information** SQL フィールドを使用して、アラートがトリガーされた場合に呼び出される SQL クエリーを提供します。クエリーの結果セットは、**Alerts** ダッシュボードまたは **Global Overview** ダッシュボードの詳細なアラート情報のパートとして表示される場合があります。

!!! Note * 指定されたクエリーが PEM 階層内の異なるレベル (サーバー、データベース、スキーマなど) の 1 つ以上のプローブに依存しており、プローブが無効になると、結果のアラートは次のように表示されます。

- クエリーで被参照されるアラート定義とプローブが PEM 階層内の同じレベルからのものである場合、

サーバーは、Global Alert ダッシュボードの Alert Error テーブルにアラートテンプレートをリファレンスするアラートを表示します。

- クエリーによって被参照されるアラート定義とプローブが PEM 階層の異なるレベルからのものである場合、サーバーは、アラートが定義された階層の Alert Details テーブルのアラートテンプレートをリファレンスするトリガーアラートを表示します。

Save アイコンをクリックしてアラートテンプレート定義を保存し、アラートテンプレートリストにテンプレート名前を追加します。カスタムアラートテンプレートを保存した後、アラートダイアログを使用して、テンプレートに基づいてアラートを定義できます。

アラートテンプレートのエクスポートまたはインポート

!!! Tip “New Feature” * 別の PEM サーバーへのアラートテンプレートのエクスポートとインポートは、8.2.0 以降で利用できます。

アラートテンプレートを Export にするには、Alert Templates タブからアラートテンプレートを選択し、テーブルの右上隅にある Export アイコンを選択します。Save File オプションを選択してから ok を選択すると、JSON ファイルが生成されます。




図 44: Alert Templates Export

アラートテンプレートを Import にするには、Alert Templates タブに移動し、右上隅の Import アイコンを選択します。




図 45: Alert Templates Import

Browse ボタンをクリックして、インポートするコードを含む JSON ファイルを選択し、**Import** をクリックします。




図 46: Alert Templates Import Browse

インポートするファイルを選択した後、次のチェックボックスを選択できます。

- **skip exiting**-このチェックボックスを選択すると、アラートテンプレートが既に存在する場合はスキップします。
- **skip existing dependent probe**-アラートテンプレートはプローブに依存しています。このチェックボックスを選択すると、依存プローブが既に存在する場合はスキップします。

両方のチェックボックスが選択され、アラートテンプレートが既に存在する場合、以下のメッセージでアラートテンプレートのインポートがスキップされます。




図 47: Alert Templates Skip Both

skip existing チェックボックスが選択されておらず、**skip dependent probe** が選択され、アラートテンプレートが既に存在する場合、以下のようにアラートテンプレートが正常にインポートされます。




図 48: Alert Templates Skip Dependent Probe

両方のチェックボックスが選択されておらず、アラートテンプレートが存在しない場合、以下のようにアラートテンプレートが正常にインポートれます。

アラートテンプレートの変更または削除




図 49: Alert Template Import Successful

既存のテンプレート（PEM の事前定義されたアラートテンプレートを含む）の定義をビューするには、**Show System Template** ドロップダウンリストボックスを使用して、監視するオブジェクトのタイプを選択します。オブジェクトタイプを選択すると、**Alert Templates** テーブルには、そのオブジェクトタイプに対応する現在定義されているアラートテンプレートが表示されます。

リスト内のテンプレート名を強調リスト、(行) 編集アイコンをクリックして、テンプレート定義を確認し定義。

Alert Templates ダイアログのタブを使用して、アラートテンプレートに関する詳細情報を表示しビュー。

- 一般情報は [General] タブに表示されます。
- テンプレートのデータを提供するプローブの名前は、**Probe Dependency** タブにリストされます。
- 任意のパラメータの名前 SQL で参照されるが **Parameters**] タブに表示されます。
- アラートの動作を定義する SQL コードが **SQL** タブに表示されます。

アラートテンプレートを削除するには、アラートテンプレートテーブルでテンプレート名前を選択し、**Delete** アイコン（テーブルの右上隅にある）をクリックします。警報履歴はテンプレート定義で **History Retention** フィールドで指定した時間の長さのために持続します。

監査ログアラート

PEM は、**Alerting** ダイアログを使用して、**ERROR** または **WARNING** ステートメントが特定のサーバーまたはエージェントのログファイルに書き込まれたときにトリガーされるアラートを作成できるアラートテンプレートを提供します。**Alerting** ダイアログを開くには、PEM クライアントのオブジェクトブラウザツリーコントロールでサーバーまたはエージェントの名前を強調表示し、**Management** メニューから **Alerting...** を選択します。

特定のサーバーのログファイルにエラーまたは警告メッセージを通知するアラートを作成するには、次のいずれかのアラートテンプレートを使用するアラートを作成します。

過去 X 時間のサーバー M のログファイルのエラー数

過去 X 時間のサーバー M のログファイル内の警告の数

過去 X 時間のサーバー M のログファイル内のエラーまたは警告の数

特定のエージェントのエラーまたは警告メッセージを通知するアラートを作成するには、次のアラートテンプレートのいずれかを使用するアラートを作成します。

過去 X 時間のエージェント M のログファイルのエラー数

過去 X 時間のエージェント M のログファイル内の警告の数

過去 X 時間のエージェント M のログファイル内のエラーまたは警告の数

この機能は Advanced Server でのみサポートされていることにノートしてください。

アラート

PEM クライアントの **Manage Alerts** タブを使用して、アラートを定義、コピー、または管理します。 **Manage Alerts** タブを開くには、**Management** メニューから **Manage Alerts** を選択します。

新しいアラートの定義

Manage Alerts タブには、PEM クライアントツリーコントロールで現在選択されているオブジェクトで定義されているアラートのテーブルが表示されます。 **Alerts** テーブルを使用して、既存のアラートを変更したり、新しいアラートを作成したりできます。

Quick Links



Copy Alerts



Alert Templates



Email Groups



Webhooks



Server Configuration



Help

Alerts

Manage Alerts


		Name	Auto created?	Template	Enable?	Interval		History retention		
						Default?	Minutes	Default?	Days	
☒		Average table bloat in server	Yes	Average table bloat in server	Yes	Yes		1	Yes	30
☒		Connections in idle-in-transaction state	Yes	Connections in idle-in-transactio...	Yes	Yes		1	Yes	30
☒		Connections in idle-in-transaction state, a...	Yes	Connections in idle-in-transactio...	Yes	Yes		1	Yes	30
☒		Connections in idle state	Yes	Connections in idle state	Yes	Yes		1	Yes	30
☒		Database size in server	Yes	Database size in server	Yes	Yes		1	Yes	30
☒		Highest table bloat in server	Yes	Highest table bloat in server	Yes	Yes		1	Yes	30
☒		Largest index by table-size percentage	Yes	Largest index by table-size perce...	Yes	Yes		1	Yes	30
☒		Last AutoVacuum	Yes	Last AutoVacuum	Yes	Yes		1	Yes	30
☒		Last Vacuum	Yes	Last Vacuum	Yes	Yes		1	Yes	30

図 50: The Manage Alerts tab

アラートエディタを開いて新しいアラートを作成するには、テーブルの右上隅にある追加アイコン (+) をクリックします。以下に示すように、エディタが開きます。

General タブのフィールドを使用して、アラートに関する情報を提供します。

- **Name** フィールドにアラートの名前を入力します。
- **Template** フィールドのドロップダウンリストボックスを使用して、アラートのテンプレートを選択します。警告テンプレートは、PEM は、ユーザ指定されたアラートの境界を比較した値を生成するために、1 つ（またはそれ以上）の指標またはパラメータを使用するファンクションです。テンプレートファンクションによって返された値が、ユーザー定義のアラートの境界内にある値に評価される場合（オペレーターおよびしきい値のフィールドで指定）、PEM はアラートを生成し、アラート概要表示に通知を追加します。テンプレートで指定されたアクションを実行します。



General Notification Script execution

Name ▲

Description

Template

A template uses metrics to generate a value to which PEM compares user specified alert boundaries. If the value returned by the template function evaluates to a value that is within the boundary of a user defined alert, PEM raises an alert.

Enable? ☒ Yes ☐ No
Select Yes to enable the alert, and No to disable the alert.

Interval

Default? ☒ Yes ☐ No **Minutes**

Use fields in the Interval box to specify how often the alert should confirm that alert conditions are satisfied.

History retention

Default? ☒ Yes ☐ No **Days**

Use fields in the History retention box to specify the number of days that PEM will store data collected by the alert.

Threshold values

Operator **Low** **Medium** **High**

Unit

The fields in the Threshold values box work together to define the triggering criteria for the alert.

Auto created?

Parameter Options

Name	Value
server	Postgres Enterprise Manager Server

図 51: The General tab of the alert editor

- **Enable?** スイッチを使用して、アラートを有効にする（Yes）か無効にする（No）かを指定します。
- **Interval** ボックスのコントロールを使用して、アラート条件が満たされているかどうかをアラートが確認する頻度を指定します。分セクターを使用して、インターバル値を指定します。Default スイッチを使用して、Minutes 値を選択したテンプレートのデフォルト（推奨）値に設定またはリセットします。
- **History retention** ボックスのコントロールを使用して、アラートによって収集されたデータを PEM が保存する日数を指定します。Days セクターを使用して、データを保存する日数を指定します。Default スイッチを使用して、Days 値をデフォルト値（30 日）に設定またはリセットします。
- **Threshold values** ボックスのコントロールを使用して、アラートのトリガー条件を定義します。[しきい値] フィールドで指定された値が（オペレーターで指定された）システム値よりも大きいまたは小さいと評価されると、PEM は低、中、または高レベルのアラートを生成します。
- **Operator** ドロップダウンリストボックスを使用して、現在のシステム値を評価するときに PEM が使用する演算子を選択します。
- 大なり記号（>）を選択して、システム値が「しきい値」フィールドに入力された値より大きい場合にアラートがトリガーされることを示します。
- 小なり記号（<）を選択して、システム値が「しきい値」フィールドに入力された値より小さい場合にアラートをトリガーすることを示します。
- **threshold** フィールドを使用して、PEM がシステム値と比較してアラートを生成する必要があるかどうかを判断する値を指定します。3 つのすべてのしきい値（低、中、高）の値を指定する必要があることにノートしてください。

- **Low** フィールドに重大度の低いアラートをトリガーする値を入力します。
- **Medium** フィールドに重大度が中程度のアラートをトリガーする値を入力します。
- **High** フィールドに重大度の高いアラートをトリガーする値を入力します。

Parameter Options テーブルには、選択したテンプレートに必要なパラメーターのリストが含まれています。この表には、事前定義されたパラメーターと、値を指定する必要があるパラメーターの両方が表示されます。[値] 列にプロンプトを表示するパラメータには値を指定する必要があることにノートしてください。

PEM は、アラートがトリガーされた場合、またはアラートがクリアされた場合に、通知を送信したり、スクリプトを実行したりできます。**Notification** タブを使用して、アラートが発生した場合の PEM の動作を指定します。

図 52: The alert editor Notification tab

Email notification ボックスのフィールドを使用して、指定したレベルでアラートがトリガーされた場合にメール通知を受信する電子メールグループを指定します。警告がトリガされたときに通知されるユーザまたはユーザのアドレスを含むメールを作成するには *Email Groups* タブを使用します。**Email Groups** タブにアクセスするには、**Manage Alerts** タブの **Quick Links** メニューにある **Email Groups** アイコンをクリックします。

- 特定のアラートレベルに達したときにメールを送信するように PEM に指示するには、アラートレベルの横のスライダーを [はい] に設定し、ドロップダウンリストボックスを使用して、通知する事前定義のユーザまたはグループを選択します。

PEM がメール通知を送信する前に、SMTP サーバーを使用してメールを配信するように PEM サーバーを構成する必要があることにノートしてください。

指定されたレベルでアラートがトリガーされる場合は、**Webhook notification** ボックスを使用して 1 つまたは複数のエンドポイントを指定します。*webhooks tab* を使用して、アラートがトリガーされたときに通知を受け取る webhook エンドポイントを作成します。**Webhooks** タブにアクセスするには、**Manage Alerts** タブの **Quick Links** メニューにある **Webhooks** アイコンをクリックします。

- **Enable?** を **Yes** に設定して、アラート通知を webhook エンドポイントに送信します。
- **Override default configuration?** を **Yes** に設定して、要件に従ってカスタマイズされたアラートレベルを設定します。**Yes** に設定されると、すべてのアラートレベルが設定可能になります。

図 53: The alert editor Notification webhook tab

- ドロップダウンを使用して、**Low alerts?**、**Medium alerts?**、**High alerts?**、および **Cleared alerts?**の通知を送信する定義済みエンドポイントを選択します。

図 54: The alert editor Notification SNMP tab

Trap notification オプションを使用して、このアラートのトラップ通知を構成します。

- **Send trap** スライダーを **Yes** に設定して、このアラートの状態が変化したときに **SNMP** トラップ通知を送信します。
- **SNMP Ver** を **v1**、**v2**、または **v3** に設定して、**SNMP** バージョンを識別します。
- **Low alert**、**Med alert**、および **High alert** スライダーを使用して、トラップをトリガーするアラートのレベルを選択します。あなたは次の **Yes** にハイ・アラートにスライダーを設定した場合、重大度の高いレベルの警告がトリガされたときに、例、**PEM** は、通知が送信されます。

通知を送信する前に、**SNMP** トラップ/通知レシーバに通知を送信するように **PEM** サーバーを構成する必要がありますことにノートしてください。 **SNMP v3** トラップを送信するために、**pemAgent** は、**SNMP** パケットの認証、暗号化、および復号化を担当する「ユーザーセキュリティモデル (USM)」を使用します。

また、**SNMP v3** トラップの送信中に、エージェントは **snmp_boot_counter** ファイルを作成することに注意

してノート。このファイルは、ディレクトリには、オペレーティングシステムの一時ディレクトリに、その後による認証制限にアクセスできない場合には、ユーザーのホームディレクトリに、その後も不可能な場合、このパラメータは、設定されているかどうか、agent.cfg 環境で batch_script_dir パラメータで言及した場所に作成されます。




図 55: The alert editor Notification Nagios tab

Nagios notification ボックスのフィールドを使用して、アラートがトリガーまたはクリアされたときに Nagios ネットワークアラートソフトウェアに通知するように PEM サーバーに指示します。詳細については、*Using PEM with Nagios* を参照してください

- **Submit passive service check result to Nagios** スイッチを **Yes** に設定して、アラートがトリガーまたはクリアされたときに Nagios に通知するように PEM サーバーに指示します。

[オプション] **Script execution** ボックスのフィールドを使用して、アラートがトリガーされた場合に実行されるスクリプトを定義し、スクリプトの実行に関する詳細を指定します。

- **Execute script** スライダーを **Yes** に設定して、アラートがトリガーされた場合に提供されたスクリプトを実行するように PEM に指示します。
- **Execute on alert cleared** スライダーを **Yes** に設定して、アラートをトリガーしたシチュエーションが解決されたときに提供されたスクリプトを実行するように PEM に指示します。
- **Execute script on** の横にあるラジオボタンを使用して、PEM サーバーまたは監視対象サーバーでスクリプトを実行ことを示します。
- PEM が実行スクリプトを **Code** フィールドに提供します。バッチ/シェルスクリプト、または SQL コードを提供できます。スクリプト内では、次の目的でプレースホルダーを使用できます。
 - **%AlertName%**-このプレースホルダは、トリガーされたアラートの名前に置き換えられます。
 - **%ObjectName%**-このプレースホルダは、アラートがトリガーされたサーバーまたはエージェントの名前に置き換えられます。
 - **%ThresholdValue%**-このプレースホルダは、アラートがトリガーされたときにメトリックが到達したしきい値に置き換えられます。
 - **%CurrentValue%**-このプレースホルダは、アラートをトリガーしたメトリックの現在の値に置き換えられます。

General
Notification
Script execution

Script execution

Execute script?

No

Execute on alert cleared?

No

Execute script on

☐ PEM Server
☒ Monitored Server

Code

Use the fields in the Script execution box to (optionally) define a script that will be executed if an alert is triggered, and to specify details about the script execution.

- Set the Execute script slider to Yes to instruct PEM to execute the provided script if an alert is triggered.
- Set the Execute on alert cleared slider to Yes to instruct PEM to execute the provided script when the situation that triggered the alert has been resolved.
- Use the selector to indicate if the script should execute on the PEM Server or the Monitored Server.
- Provide the script that PEM should execute in the Code field. You can provide a batch/shell script, or SQL code. Within the script you can use the placeholders to replace the following:
 - %AlertID% - the id of the triggered alert.
 - %AlertName% - the name of the triggered alert.
 - %ObjectName% - the name of the server or agent on which the alert was triggered.
 - %ObjectType% - the type on which alert was generated.
 - %ThresholdValue% - the threshold value reached by the metric when the alert triggered.
 - %CurrentValue% - the current value of the metric that triggered the alert.
 - %CurrentState% - the current state of the alert.
 - %OldState% - the previous state of the alert.
 - %AlertRaisedTime% - the time that the alert was raised, or the most recent time that the alert state was changed.
 - %AgentID% - the id of the agent by which alert was generated.
 - %AgentName% - the name of the agent by which alert was generated.
 - %ServerID% - the id of the server on which alert was generated.
 - %ServerName% - the name of the server on which alert was generated.
 - %ServerIP% - the ip or address of the server on which alert was generated.
 - %ServerPort% - the port of the server on which alert was generated.
 - %DatabaseName% - the name of the database on which alert was generated.
 - %SchemaName% - the name of the schema on which alert was generated.
 - %PackageName% - the name of the package on which alert was generated.
 - %DatabaseObjectName% - the name of the database object name like table name, function name etc on which alert was generated.
 - %Parameters% - the list of custom parameters used to generate the alert.

図 56: The alert editor script execution tab

- **%CurrentState%**-このプレースホルダは、アラートの現在の状態に置き換えられます。
- **%OldState%**-このプレースホルダは、アラートの以前の状態に置き換えられます。
- **%AlertRaisedTime%**-このプレースホルダは、アラートが発生した時刻、またはアラートの状態が変更された最新の時刻に置き換えられます。
- Linux システムでスクリプトを呼び出すには、**agent.cfg** ファイルの **batch_script_user** パラメータのエントリを変更し、スクリプトの実行に使用するユーザを指定する必要があります。このパラメータには、非ルートユーザまたはルートを指定できます。ユーザを指定しない場合、または指定したユーザが存在しない場合、スクリプトは実行されません。ファイルを変更した後、エージェントを再起動します。

Windows システムでスクリプトを呼び出すには、**AllowBatchJobSteps** のレジストリエントリを **true** に設定し、PEM エージェントをリスタートします。PEM レジストリエントリは、**HKEY_LOCAL_MACHINE / Software / Wow6432Node / EnterpriseDB/ PEM / agent** にあります。

アラート属性を定義したら、編集アイコンをクリックしてアラート定義エディタを閉じ、次に保存アイコン（**Alerts** テーブルの右上隅）をクリックします。変更を破棄するには、リフレッシュアイコンをクリックします。変更を破棄することを確認するポップアップが表示されます。

!!! Note * 外部スクリプトでアラート構成プレースホルダ値を使用する必要があるとします。それらをコマンドライン引数として渡すか、環境変数としてエクスポートすることで実行できます。外部スクリプトには適切な実行権限が必要であることにノートしてください。

- コマンドライン引数として任意のプレースホルダーを使用してスクリプトを実行でき引数。
 - 例えば：

```
* #!/bin/bash
* bash <path_to_script>/script.sh "%AlertName% %AlertLevel% %AlertDetails%"
```

- 任意のプレースホルダーの環境変数を定義し、スクリプトでそれらの環境変数を使用できます。
 - 例えば：

```
* #!/bin/bash
* export AlertName=%AlertName%
* export AlertState=%AlertState%
* bash <path_to_script>/script.sh
```

アラートの変更

Alerts テーブルを使用して、既存のアラートを管理するか、新しいアラートを作成します。PEM クライアントツリーコントロールでオブジェクトを強調ビュー、そのオブジェクトをモニタするアラートを表示します。

Alerts テーブルでアラートのいくつかのプロパティを変更できます。

- **Alert name** 列には、アラートの名前が表示されます。アラート名前を変更するには、テーブル内の名前を置き換えるだけで、保存アイコンをクリックします。

Alerts								
	Name	Auto created?	Template	Enable?	Interval		History retention	
					Default?	Minutes	Default?	Days
☒	Audit config mismatch	☒	Audit config mismatch	☒	☒	1	☒	30
☒	Average table bloat in server	☒	Average table bloat in server	☒	☒	1	☒	30
☒	Connections in idle-in-transaction state	☒	Connections in idle-in-transactio...	☒	☒	1	☒	30
☒	Connections in idle-in-transaction state, as a ...	☒	Connections in idle-in-transactio...	☒	☒	1	☒	30
☒	Connections in idle state	☒	Connections in idle state	☒	☒	1	☒	30
☒	Database size in server	☒	Database size in server	☒	☒	1	☒	30
☒	Highest table bloat in server	☒	Highest table bloat in server	☒	☒	1	☒	30
☒	Largest index by table-size percentage	☒	Largest index by table-size perc...	☒	☒	1	☒	30
☒	Last AutoVacuum	☒	Last AutoVacuum	☒	☒	1	☒	30
☒	Last Vacuum	☒	Last Vacuum	☒	☒	1	☒	30
☒	Log config mismatch	☒	Log config mismatch	☒	☒	1	☒	30
☒	Number of prepared transactions	☒	Number of prepared transactions	☒	☒	1	☒	30
☒	Number of WAL archives pending	☒	Number of WAL archives pending	☒	☒	1	☒	30
☒	Number of WAL files	☒	Number of WAL files	☒	☒	1	☒	30
☒	Server Down	☒	Server Down	☒	☒	1	☒	30
☒	Table_Size_Alerts	☐	Table size in server	☒	☒	1	☒	30
☒	Table size in server	☒	Table size in server	☒	☒	1	☒	30
☒	Total connections	☒	Total connections	☒	☒	1	☒	30
☒	Total connections as percentage of max_con...	☒	Total connections as percentag...	☒	☒	1	☒	30
☒	Total table bloat in server	☒	Total table bloat in server	☒	☒	1	☒	30

図 57: The Alerts table

- **Alert template** 列には、アラートで使用するプロパティを指定するアラートテンプレートの名前が表示されます。ドロップダウンリストボックスを使用して、アラートに関連付けられているアラートテンプレートを変更できます。
- **Alert enable?** スイッチを使用して、アラートを有効にする（はい）か無効にする（いいえ）かを指定します。
- **Interval** 列を使用して、PEM がアラート条件が満たされているかどうかを確認する頻度を指定します。No に Default スイッチを設定し、（分単位）の代替値を指定するか、デフォルト設定に値をリセットするために Yes にデフォルトスイッチを結果。デフォルトでは、PEM は 1 分ごとに各アラートのステータスをチェックします。
- **History retention** フィールドを使用して、PEM がアラートによって収集されたデータを保存する日数を指定します。No に Default スイッチを設定し、（日）の代替値を指定するか、デフォルト設定に値をリセットするために Yes にデフォルトスイッチを結果。デフォルトでは、PEM は履歴データを 30 日間保存することをお勧めします。

アラートを変更した後、保存アイコン（表の右上隅にある）をクリックし make、変更を永続化します。

アラート名前の左側にある編集アイコンをクリックして、完全なアラート定義へのアクセスを提供するエディタを開き、他のアラート属性を変更します。

Alert details ダイアログのフィールドを使用して、選択したアラートの定義を変更し定義。アラート定義の変更が完了したら、**Save** をクリックして変更を保存するか、**Cancel** をクリックして変更を保存せずにダイアログを終了します。

Alert Details (Auto-refresh paused whilst rows are expanded. ⓘ)

Ack'd	Alert Type	Name	Value	Agent	Server	Database	Schema	Package	Object	Alerting Since
☐	High	Table size in server	1.9814453125 GB		Postgres Enterprise Manager Server					2020-02-20 11:29:45

General Parameters

Table name	Schema name	Database name	Total table size(MB)
table_statistics	pemhistory	pem	1087
server_logs	pemdata	pem	263
index_statistics	pemhistory	pem	237
session_info	pemhistory	pem	137
lock_info	pemhistory	pem	88

図 58: The Alert details dialog

アラートの削除

削除のためにアラートをマークするには、アラートの表に、アラートの名前を強調表示し、名前の左にある削除アイコンをクリックしてください。アラートはリストに残りますが、赤い取り消し線フォントです。

Alerts

	Name	Auto created?	Template	Enable?	Interval		History retention	
					Default?	Minutes	Default?	Days
☒	Audit config mismatch	☒	Audit config mismatch	☒	☒	1	☒	30
☒	Average table bloat in server	☒	Average table bloat in server	☒	☒	1	☒	30
☒	Connections in idle-in-transaction state	☒	Connections in idle-in-transactio...	☒	☒	1	☒	30
☒	Connections in idle-in-transaction state, as a ...	☒	Connections in idle-in-transactio...	☒	☒	1	☒	30
☒	Connections in idle state	☒	Connections in idle state	☒	☒	1	☒	30
☒	Database size in server	☒	Database size in server	☒	☒	1	☒	30
☒	Highest table bloat in server	☒	Highest table bloat in server	☒	☒	1	☒	30
☒	Largest index by table-size percentage	☒	Largest index by table-size perc...	☒	☒	1	☒	30
☒	Last AutoVacuum	☒	Last AutoVacuum	☒	☒	1	☒	30
☒	Last Vacuum	☒	Last Vacuum	☒	☒	1	☒	30
☒	Log config mismatch	☒	Log config mismatch	☒	☒	1	☒	30
☒	Number of prepared transactions	☒	Number of prepared transactions	☒	☒	1	☒	30
☒	Number of WAL archives pending	☒	Number of WAL archives pending	☒	☒	1	☒	30
☒	Number of WAL files	☒	Number of WAL files	☒	☒	1	☒	30
☒	Server Down	☒	Server Down	☒	☒	1	☒	30
☒	Table-Size-Alerts	☐	Table-size-in-server	☒	☒	1	☒	30
☒	Table size in server	☒	Table size in server	☒	☒	1	☒	30
☒	Total connections	☒	Total connections	☒	☒	1	☒	30
☒	Total connections as percentage of max_con...	☒	Total connections as percentag...	☒	☒	1	☒	30
☒	Total table bloat in server	☒	Total table bloat in server	☒	☒	1	☒	30

図 59: Deleting an alert

削除アイコンはトグルとして機能します。あなたは、削除アイコンをもう一度クリックして削除を取り消すことができます。Save アイコンをクリックすると、アラート定義が完全に削除されます。

アラートのコピー

PEM システムでのアラートの展開を高速化するために、1つのオブジェクトから1つ以上のターゲットオブジェクトにアラート定義をコピーできます。

オブジェクトからアラートをコピーするには、メイン PEM ウィンドウの PEM クライアントツリーコントロールでオブジェクトを強調表示し、**Management** メニューから **Copy Alerts...** オプションを選択します。**Manage Alerts** タブが開いたら、**Copy Alerts** アイコン（**Quick Links** ツールバーにあります）をクリックして、**Copy Alert Configuration** ダイアログを開きます。




図 60: The Copy Alert Configuration dialog

Copy Alert Configuration ダイアログは、PEM クライアントツリーコントロールで強調表示されているオブジェクトのすべてのアラートを、ダイアログで選択したオブジェクトにコピーします。ツリーコントロールを展開してノードを選択し、ターゲットオブジェクトを指定します。ツリーコントロールでは、ソースオブジェクトの横に赤いワーニングインジケーターが表示されます。

アラートを一度に複数のオブジェクトにコピーするには、ターゲットの親ノードを選択します。例、スキーマ内のすべてのテーブルに一つのテーブルからのアラートをコピーするには、単に次のスキーマにあるチェックボックスを選択することができます。PEM は、ソースオブジェクトと同じタイプのターゲットにのみアラートをコピーします。

Ignore duplicates オプションボタンをオンにして、PEM がターゲットオブジェクトの既存のアラートを、コピーされているものと同じ名前でも更新ないようにします。**Replace duplicates** オプションを使用して、既存のアラートをソースオブジェクトからの同じ名前のアラートに置き換えます。

Configure Alerts ボタンをクリックして、**Copy Alert Configuration** ダイアログで選択したオブジェクトの中または下にあるソースオブジェクトから同じタイプのすべてのオブジェクトにアラートをコピーします。

アラートブラックアウトのスケジュール

Management メニューの **Schedule Alert Blackout** オプションを使用して、メンテナンス中に Postgres サーバーと PEM エージェントのアラートブラックアウトをスケジュールできます。定義されたブラックアウト期間中はアラートは発生しません。

アラートブラックアウトをスケジュールするには、Management メニューをクリックし、**Schedule Alert Blackout** を選択します。




図 61: PEM Management Menu

ダイアログが開いたら、サーバおよびエージェントのためのブラックアウト期間を定義するためのダイアログのタブを使用します。Server タブを開き、右上隅にある追加アイコン (+) をクリックして新しい行を追加します。




図 62: Schedule Alert Blackout - Server tab

Server タブのフィールドを使用して、アラートのブラックアウト期間に関する情報を提供します。

- **Start time** フィールドを使用して、アラートブラックアウトをスタートする日時を指定します。
- **Duration** フィールドを使用して、アラートをブラックアウトするインターバルを指定します。
- **Servers** フィールドを使用して、アラートをブラックアウトするサーバー名前を指定します。マルチプルのサーバーを選択して、それらのサーバーのアラートを同時にブラックアウトすることもできます。

詳細を入力した後、ダイアログの右下隅にある **Save** ボタンをクリックして、詳細を保存できます。保存すると、編集できなくなります。その特定のサーバーのスケジュールされたインターバルでは、**Alerts** ダッシュボードにアラートは表示されません。

ダイアログの **[Agent]** タブを使用して、PEM エージェントのブラックアウト期間をスケジュールすることもできます。**Agent** タブを開き、右上隅にある追加アイコン (+) をクリックして新しい行を追加します。

	Start time	Duration	Agents
☐	2020-09-18 03:33 - 07:00	1 hour	Postgres Enterprise Manager Host
☐	2020-09-25 03:33 - 07:00	4 hours	Agent2
☐	2020-09-30 03:33 - 07:00	23 hours	Postgres Enterprise Manager Host
☒	2020-09-21 23:23 - 07:00	6 hours	Agent2

図 63: Schedule Alert Blackout - Agent tab

Agent タブのフィールドを使用して、アラートのブラックアウト期間に関する情報を提供します。

- **Start time** フィールドを使用して、アラートブラックアウトをスタートする日時を指定します。
- **Duration** フィールドを使用して、アラートをブラックアウトするインターバルを指定します。
- **Agents** フィールドを使用して、アラートをブラックアウトするエージェント名前を指定します。特定のエージェントにバインドされているサーバーのすべてのサーバーレベルのアラートは、ブラックアウトします。

詳細を入力した後、ダイアログの右下隅にある **Save** ボタンをクリックして、詳細を保存できます。保存すると、編集できなくなります。その PEM エージェントのスケジュールされたインターバルでは、アラートは **Alert** ダッシュボードに表示されません。

ダイアログの右上隅にある **Clone** ボタンを使用して、アラートブラックアウトのスケジューリングを複製できます。クローンを作成するサーバーまたはエージェントを選択し、**Clone** ボタンをクリックして、選択したすべてのサーバーまたはエージェントのクローンコピーを作成します。必要に応じて新しく作成されたスケジュールを編集し、**Save** をクリックします。

ダイアログの右上隅にある **Delete** ボタンを使用して、スケジュールされたアラートのブラックアウトを削除できます。サーバーまたはエージェントを選択し、右上隅の強調表示された **Delete** ボタンをクリックして、そのサーバーまたはエージェントに関連付けられているスケジュールされたアラートを削除します。




図 64: Schedule Alert Blackout - Select servers

スケジュールされたアラートバックアウトを削除するサーバーを選択し、**Delete** ボタンをクリックします。サーバーは、その行を削除する前に確認を求めます。

Reset ボタンを使用して、**Alert Blackout** ダイアログの詳細をデフォルト設定にリセットできます。現在のダイアログ値をリセットした後、保存されたすべてのブラックアウトは影響を受けないことにノートしてください。

4.6 通知

PEM は、アラートがトリガーされた場合、またはアラートがクリアされた場合に、通知を送信したり、スクリプトを実行したりできます。通知は、次のオプションを介して送信できます。

- SMTP
- Webhook
- SNMP




図 65: Schedule Alert Blackout - Delete confirmation

- ナギオス

Notification タブを使用して、アラートが発生した場合の PEM の動作を指定します。

4.6.1 SMTP

PEM がメール通知を送信する前に、SMTP サーバーを使用してメールを配信するように PEM サーバーを構成する必要があることにノートしてください。

メールグループの作成

Postgres Enterprise Manager は、ユーザの注意が必要な状態についてシステムを監視します。メールグループを使用して、現在の値がアラート定義で指定されたしきい値から逸脱した場合にサーバーが通知するユーザのメールアドレスを指定できます。メールグループには、マルチプルของผู้ใช้に通知したり、ユーザー定義の期間中に特定のユーザーをターゲットにしたりする柔軟性があります。

Email Groups タブを使用して、SMTP メール受信者のグループを構成します。Email Groups タブにアクセスするには、PEM クライアントの Management メニューから Manage Alerts... を選択します。Manage Alerts タブが開いたら、クイックリンクツールバーから Email Groups を選択します。

Email Groups タブには、現在定義されているメールグループのリストが表示されます。グループ名前を強調表示し、編集アイコン（行）をクリックして、既存のグループを変更します。



図 66: The Email Groups tab

新しいメールグループを定義するには、**Email Groups** テーブルの右上隅にある追加アイコン (+) をクリックします。**Email Group** 定義ダイアログが開きます。

Email Group ダイアログを使用して、メールグループとそのメンバーを定義します。

- **Group Name** フィールドにメールグループの名前を入力します。

メールグループ定義内の行は、特定の期間に一意のメールアドレスのセットを関連付けます。アラートがトリガーされると、サーバーは行で指定された時間を評価し、アラートがトリガーされた時間に定義が関連付けられているグループメンバーにメッセージを送信します。

グループメンバーテーブルの [追加] アイコン (+) をクリックして [Options] タブを開き、指定した期間に通知を受信するメンバアドレスを追加します。

- [Reply to Addresses] フィールドに、受信者アドレスのコンマ区切りリストを入力します。
- CC Addresses フィールドにメールのコピーを受信するアドレスのコンマ区切りリストを入力します。
- Bcc Addresses フィールドに（他の受信者の知識なしで）メールのコピーを受信するアドレスのコンマ区切りリストを入力します。
- [From Address] フィールドに、このグループへのメッセージのメールアドレスを入力します。
- Subject prefix フィールドを使用して、通知の送信時に各サブジェクト行のスタートに追加されるメッセージを提供します。
- From Time および To Time 時間セレクターを使用して、この行で識別されるグループメンバへの通知の時間レンジを指定します。PEM クライアントホストのロケールで From Time と To Time の値を指定すると、PEM サーバーは必要に応じて時間を他のタイムゾーンに変換します。

あなたが特定の期間中にメールが届きますメンバまたはメンバーを特定したら、テーブルに行を追加し、別の時間帯とそれらの時間の間に通知されますメールを指定するには、[追加] アイコンをクリックしてください。メールグループの定義が完了したら、[保存] アイコンをクリックします。

Email Groups

Group Name

☒ <Default>

☒ sales

Email Group

Group Name: sales

Email group options specify email notifications will be delivered to a specific group member (or members) during a selected time period.

- To addresses:** Enter a comma-delimited list of recipient addresses in the To addresses field.
- Reply to addresses:** Enter a comma-delimited list of recipient addresses in the Reply to addresses field.
- CC addresses:** Enter a comma-delimited list of addresses that will receive a copy of the email in the CC addresses field.
- BCC addresses:** Enter a comma-delimited list of addresses that will receive a copy of the email (without the knowledge of other recipients) in the BCC addresses field.
- From address:** Enter the email address that messages to this group should be sent from in the From address field.
- Subject prefix:** Enter the email subject prefix to this group in the Subject prefix field.
- From time/To time(HH:MM:SS):** Use the From time and To time hour selectors to select a time range for a group member (or members). When a notification is sent, the server will evaluate the times specified within the group list and send the message to those members whose group entries include the current time. Provide the From time and To time values in the locale of the PEM client host, and the PEM server will translate the time into other time zones as required.

To addresses	From address	From time	To time
☒ sales@enterprisedb.com	firstname.lastname@enterprisedb.com	00:00:00	23:59:59

Options

To addresses: sales@enterprisedb.com

Reply to addresses:

CC addresses:

BCC addresses:

From address: firstname.lastname@enterprisedb.com

Subject prefix:

From time: 00:00:00

To time: 23:59:59

図 67: Adding an email group

メールグループの削除

メールグループを削除するには、Email Group テーブルでグループの名前を強調表示し、削除アイコン（グループ名前の左側にある）をクリックします。



図 68: Deleting an email group

グループ名前は、Email Group テーブルに赤で表示されます。[保存] アイコンをクリックし make、変更を永続化し、テーブルからグループを削除します。

メールグループを作成したら、Manage Alerts タブを使用して、グループに通知を送信するアラートの Notification の詳細を設定できます。

4.6.2 Webhook

設定したアプリケーションのしきい値違反に関するアラートイベントの通知を受信するために webhook を使用するように PEM サーバーを設定する必要があることにノートしてください。

Webhook を作成する

Postgres Enterprise Manager は、ユーザの注意が必要な状態についてシステムを監視します。Webhook を使用して、現在の値がアラート定義で指定されたしきい値から逸脱した場合に通知を受信するエンドポイントを作成できます。PEM は、トリガーされたイベントに基づいて、マルチプルの Webhook エンドポイント、または特定のターゲット Webhook エンドポイントに通知を送信します。

Webhooks タブを使用して、エンドポイント受信者を構成します。Webhooks タブにアクセスするには、PEM クライアントの Management メニューから Manage Alerts... を選択します。Manage Alerts タブが開いたら、Quick Links ツールバーから Webhooks を選択します。

Webhooks タブには、現在定義されている受信者アプリケーションのリストがエンドポイントとして表示されます。エンドポイントを強調表示し、編集アイコン（行）をクリックして、既存のエンドポイントを変更します。

新しい webhook を定義するには、テーブルの右上隅にある Add アイコン（+）をクリックします。

General タブを使用して、webhook の基本的な詳細を定義します。

- Name フィールドに webhook の名前を入力します。
- すべての通知が配信される webhook URL を URL フィールドに指定します。
- Request Method フィールド、つまり POST または PUT で呼び出しを make に使用されるリクエストメソッドタイプを設定します。




図 69: Webhooks tab




図 70: Webhooks - Add New Webhook - General Tab

- デフォルトでは、webhooks が有効になります。Webhook を無効にするには、Enable?を No に設定します。

!!! Note * 上記の Enable?設定は、agent.cfg ファイルで enable_webhook パラメータが true に設定されている場合にのみ機能します。デフォルトでは、enable_webhook パラメータは、PEM サーバーホストで実行されているエージェントに対してのみ true に設定されます。他のホストで実行されている他のすべてのエージェントについては、手動で true に設定するニーズがあります。


Webhook SSL 構成の定義

Windows の各エージェント設定ファイルまたはレジストリで Webhook SSL パラメーターを定義できます。Webhook SSL パラメータ PEM Agent Configuration Parameters セクションのリストを見つけることができます。エージェント構成パラメーターのいずれかを追加または削除した場合、エージェントをリスタートしてそれらを適用する必要があります。

- 32 ビット Windows システムでは、Webhook の PEM レジストリエントリは HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\EnterpriseDB\\PEM\\agent\\WEBHOOK にあります
- 64 ビット Windows システムでは、Webhook の PEM レジストリエントリは HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Wow6432Node\\EnterpriseDB\\PEM\\agent\\WEBHOOK にあります
- Linux システムでは、Webhook の PEM 構成オプションは、/usr/edb/pem/agent/etc にある（デフォルトで）agent.cfg ファイルに保存されます。

```
[WEBHOOK/Django]
webhook_ssl_key=<webhook_client_ssl_key_path>
webhook_ssl_cert=<webhook_client_ssl_certificate_path>
webhook_ssl_ca_cert=<webhook_server_ca_certificate_path>
webhook_ssl_crl=<crl_file_path_to_validate_webhook_server>
allow_insecure_webhooks=<true|false>
```

図 71: Example - Webhook SSL Parameters in agent.cfg file



Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)
AllowInsecureWebhooks	REG_SZ	true
WebhookSSLCaCrt	REG_SZ	server_ca.pem
WebhookSSLCrt	REG_SZ	client.crt
WebhookSSLKey	REG_SZ	client.key

図 72: Example - Webhook SSL Parameters in windows registry

HTTP Headers タブを使用して、webhook エンドポイントの呼び出し中に渡すヘッダーパラメーターを定義します。

- すべての値は、キーと値のペアとして指定されます。
- Key フィールドにキーパラメータし、Value フィールドに値を指定します。
- 複数の HTTP Headers を追加マルチプルには、HTTP Headers テーブルの右上隅にある Add アイコン (+) をクリックします。

The screenshot shows the 'Webhooks' management interface. At the top, there's a table with columns: Name, URL, Enable?, and Alert notifications (High alerts?, Medium alerts?, Low alerts?, Cleared alerts?). A row for 'Django' is shown with a URL of 'http://192.168.1.2:8000/public-w...' and all alert notification checkboxes set to 'Yes'. Below this, the 'HTTP Headers' tab is selected. It contains a table with 'Key' and 'Value' columns. One header is defined: 'Content-type' with the value 'application/json'.

図 73: Webhooks - Add New Webhook - HTTP Headers Tab

- HTTP Headers を削除するには、Key の左側にある Delete アイコンをクリックします。アラートはリストに残りますが、取り消し線フォントです。Save ボタンをクリックして、変更を反映します。
- HTTP Headers を編集するには、Key の左にある Edit アイコンをクリックします。

The screenshot shows the 'Webhooks' management interface with the 'Payload' tab selected. The 'Django' webhook is shown with a URL of 'http://192.168.1.2:8000/public-webhook' and all alert notification checkboxes set to 'No'. The 'Payload' tab displays a JSON template for the alert data. Below the template, there's a 'Test Connection' button and a list of placeholders used in the JSON template.

```

1 {
2   "payload": {
3     "version": "1.0",
4     "type": "alert",
5     "source": "nbd-peg",
6     "alert": {
7       "AlertID": "%AlertID%",
8       "AlertName": "%AlertName%",
9       "Server/Agent": "%ObjectKey%",
10      "ServerID": "null",
11      "ServerName": "%ServerName%",
12      "ServerIP": "%ServerIP%",
13      "ServerPort": "%ServerPort%",
14      "DatabaseName": "%DatabaseName%",
15      "SchemaName": "%SchemaName%",
16      "PackageName": "%PackageName%",
17      "DatabaseObjectName": "%DatabaseObjectName%",
18      "Parameters": "%Parameters%",
19      "AlertInfo": "%AlertInfo%",
20      "Object Type": "%ObjectType%",
21      "Threshold Value": "%ThresholdValue%",
22      "Current Value": "%CurrentValue%",
23      "Current State": "%CurrentState%",
24      "Old State": "%OldState%",
25      "Alert Raised Time": "%AlertRaisedTime%",
26      "Info": "[%CurrentState%]: [%AlertName%] was detected at [%AlertDetected%]"
27    }
28  }
29 }

```

Test Connection

Provides the JSON that DEM should execute in the template field. Within the script you can use the placeholders to replace the following:

- %AlertID% - the id of the triggered alert.
- %AlertName% - the name of the triggered alert.
- %ObjectKey% - the name of the server or agent on which the alert was triggered.
- %ObjectType% - the type on which alert was generated.
- %ThresholdValue% - the threshold value reached by the metric when the alert triggered.
- %CurrentValue% - the current value of the metric that triggered the alert.
- %CurrentState% - the current state of the alert.
- %OldState% - the previous state of the alert.
- %AlertRaisedTime% - the time that the alert was raised, or the most recent time that the alert state was changed.
- %AgentName% - the name of the agent by which alert was generated.
- %ServerID% - the id of the server on which alert was generated.
- %ServerName% - the name of the server on which alert was generated.
- %ServerIP% - the ip or address of the server on which alert was generated.
- %ServerPort% - the port of the server on which alert was generated.
- %DatabaseName% - the name of the database on which alert was generated.
- %SchemaName% - the name of the schema on which alert was generated.
- %PackageName% - the name of the package on which alert was generated.
- %DatabaseObjectName% - the name of the database object name like table name, function name etc on which alert was generated.
- %Parameters% - the list of custom parameters used to generate the alert.
- %AlertInfo% - the detailed database object level information of the alert.

図 74: Webhooks - Add New Webhook - Payload Tab

Payload タブを使用して、アラートがトリガーされたときにエンドポイントに送信される JSON データを定義します。

- Type は、送信するデータをフォーマットタイプ（つまり JSON）で指定します。
- Template を使用して、エンドポイントに送信される JSON データを構成します。Template 内では、以下のプレースホルダーを使用できます。
 - %AlertID%-トリガーされたアラートの ID。-%AlertName%-トリガーされたアラートの名前。-

-%ObjectName%-アラートがトリガーされたサーバーまたはエージェントの名前。-%ObjectType%-アラートが生成されたタイプ。-%ThresholdValue%-アラートがトリガーされたときにメトリックが到達したしきい値。-%CurrentValue%-アラートをトリガーしたメトリックの現在の値。-%CurrentState%-アラートの現在の状態。-%OldState%-アラートの以前の状態。-%AlertRaisedTime%-アラートが発生した時刻、またはアラート状態が変更された最新の時刻。-%AgentID%-アラートが生成されたエージェントの ID。-%AgentName%-アラートが生成されたエージェントの名前。-%ServerID%-アラートが生成されたサーバーの ID。-%ServerName%-アラートが生成されたサーバーの名前。-%ServerIP%-アラートが生成されたサーバーの IP またはアドレス。-%ServerPort%-アラートが生成されたサーバーのポート。-%DatabaseName%-アラートが生成されたデータベースの名前。-%SchemaName%-アラートが生成されたスキーマの名前。-%PackageName%-アラートが生成されたパッケージの名前。-%DatabaseObjectName%-アラートが生成されたテーブル名前、ファンクションなどのようなデータベース・オブジェクト名前の名前。-%Parameters%-アラートの生成に使用されるカスタムパラメータのリスト。-%AlertInfo%-アラートの詳細なデータベースオブジェクトレベル情報。

- **Test Connection** ボタンをクリックして、上記のエンドポイントへの通知配信をテストします。

The screenshot displays the 'Webhooks' management interface. At the top, there's a table with columns: Name, URL, Enable?, and Alert notifications (which includes sub-columns for High alerts?, Medium alerts?, Low alerts?, and Cleared alerts?). A single webhook named 'Django' is listed with a URL of 'http://192.168.1.2:8000/public-w...'. Below the table, the 'Notifications' tab is active, showing a configuration area. It starts with a note: 'Select Yes to enable the alert notifications based on threshold value violations. You can override these notification setting from manage alert tab specific to alert.' There are four checkboxes: 'All alerts?' (checked), 'High alerts?' (checked), 'Medium alerts?' (checked), 'Low alerts?' (checked), and 'Cleared alerts?' (checked).

図 75: Webhooks - Add New Webhook - Notifications Tab

Notifications タブを使用して、webhook エンドポイントのアラートレベルを指定します。

- **All alerts** を **Yes** に設定して、すべてのアラートレベルで通知を送信できるようにします。
- 特定のアラートレベルに達したときに通知を送信するように PEM に指示するには、アラートレベルの横のスライダーを **Yes** に設定します。個々のアラートレベルを設定するには、**All alerts** を **No** に設定する必要があることにノートしてください。

Webhook を削除する

削除のためのウェブフックをマークするには、Webhooks テーブルにウェブフック名前を強調表示し、名前の左にある削除アイコンをクリックしてください。アラートはリストに残りますが、取り消し線フォントです。

Webhooks							
	Name	URL	Enable?	Alert notifications			
				High alerts?	Medium alerts?	Low alerts?	Cleared alerts?
☒	Django	http://192.168.1.2:8000/public-webh...	☒	☒	☒	☒	☒
☒	Slack	https://hooks.slack.com/services/T0...	☒	☒	☒	☒	☒

図 76: Webhooks - Delete an existing webhook

削除アイコンはトグルとして機能します。あなたは、削除アイコンをもう一度クリックして削除を取り消すことができます。（保存アイコンをクリックして）作業を保存すると、webhook 定義は完全に削除されます。

4.6.3 SNMP

通知を送信する前に、SNMP トラップ/通知レシーバに通知を送信するように PEM サーバーを構成する必要がありますことにノートしてください。SNMP バージョンを識別するために、SNMP バージョンを v1、v2、または v3 に設定します。

例-net-snmp トラップレシーバで SNMP V3 トラップを設定します。

- [サーバーの構成] ダイアログで、プレインテキストフォーマットで `snmp_security_engine_id` を `PEM_SNMP_AGENT` に設定します。
- [サーバーの構成] ダイアログで次のパラメーターを設定します。
- `snmp_security_name` から `pem_snmp_user`
- `snmp_authentication_protocol` から MD5
- `snmp_authentication_password` から `pem_auth_pass`
- `snmp_privacy_protocol` から DES
- `snmp_privacy_password` から `pem_priv_pass`
- `snmptrapd.conf` の値は次のとおりです。

```
*      createUser -e 0x50454D5F534E4D505F4147454E540A pem_snmp_user MD5 pem_auth_pass_
→DES pem_priv_pass
*      authUser log pem_snmp_user
```

4.6.4 Nagios で PEM を使用する

PEM サーバーは、ユーザー定義のアラートがトリガーされると、パッシブアラートの結果を Nagios ネットワークアラートソフトウェアに送信できます。トリガーされたアラートを Nagios に通知するように PEM サーバーに指示するには、以下を行う必要があります。

- PEM サーバーから Nagios への通知をトリガーするアラートごとに Nagios 通知を有効にします。ホストの .cfg ファイルと services.cfg ファイルを作成する前に、PEM アラートを設定する必要があることにノートしてください。
- PEM サーバーの Nagios 関連の動作を設定します。
- ホスト.cfg および services.cfg 構成ファイルを作成します。
- 必要に応じて、Nagios 構成ファイルを変更し、Nagios サーバーをリスタートします。
- Nagios サーバーがインストールされているシステムに PEM エージェントをインストールし、PEM サーバーに登録します。そのエージェントの agent.cfg で enable_nagios 構成を true に設定し、エージェントサービスをリスタートします。

Nagios アラートを有効にするようにサーバーを構成した後、トリガーされたアラートはパッシブチェック結果を Nagios サービスに送信します。パッシブアラートの構文は次の構文です。

```
<timestamp> PROCESS_SERVICE_CHECK_RESULT; <host_name> ; <service_name> ;  
<service_status> ;
```

どこで：

timestamp は、アラートがトリガーされた日時です。

host_name は、サーバーまたはエージェントの名前です。

service_name はアラートの名前です。

service_status は、数値のサービスステータス値です。

0 サービスステータスが WARNING2 ある場合、サービスの状態が不明な場合は、サービスのステータスが CRITICAL3 であれば、サービスステータスが OK1 であれば

PEM サーバーは、次のルールを使用してサービスステータスを評価します。

- PEM アラートレベルがクリアされている場合、ワーニングメッセージは OK を示します。
- PEM アラートレベルが LOW の場合、ワーニングメッセージには WARNING と表示されます。
- is_nagios_medium_alert_as_critical フラグ（PEM サーバー構成ダイアログで指定）が FALSE に設定され、アラートレベルが MEDIUM の場合、ワーニングメッセージには WARNING と表示されます。
- is_nagios_medium_alert_as_critical フラグ（PEM サーバー構成ダイアログで指定）が真に設定され、アラートレベルが MEDIUM の場合、ワーニングメッセージは CRITICAL になります。
- PEM アラートレベルが HIGH の場合、ワーニングメッセージには CRITICAL と表示されます。

アラートの Nagios 通知を有効にする

PEM サーバーは、有効なアラートごとに通知プロパティの一意のセットを維持します。Manage Alerts タブの Notification タブを使用して、（トリガーされたときに）特定のアラートが Nagios にアラート通知を送信するように指定します。

アラートの通知プロパティを変更するには、アラートによって監視されているオブジェクトの名前を右クリックし、Management メニューから Manage Alerts... を選択します。Manage Alerts タブが開いたら、アラートを見つけて、Alerts リストのアラート名前の左側にある編集ボタンをクリックします。編集ページが開いたら、Notification タブを選択します。

General Notification

Email notification

All alerts? ☐ No
 <Default>

Low alerts? ☐ No
 <Default>

Medium alerts? ☐ No
 <Default>

High alerts? ☐ No
 <Default>

To configure notifications for an alert, use the fields in the Email notification box to specify the user or user group that will receive an email notification if the alert is triggered at the specified level. Use the drop-down listbox to select a pre-defined group that will be sent a notification if an alert of the selected level is triggered. Please note that you must configure the PEM Server to use an SMTP server to deliver email before PEM can send email notifications.

Trap notification

Send trap? ☐ No SNMP version v3 Low alert? ☐ No

Medium alert? ☐ No High alert? ☐ No

Use the Trap notification options to configure trap notifications for this alert. Note that you must configure the PEM Server to send notifications to an SNMP trap/notification receiver before notifications can be sent.

Nagios notification

Submit passive service check result to Nagios? ☒ Yes

Set "Submit passive service check result to Nagios" to "Yes" to instruct the PEM server to notify Nagios when the alert is triggered or cleared.

Script execution

Execute script? ☐ No Execute on alert cleared? ☐ No

Execute script on ☐ PEM Server ☒ Monitored Server

Code

Use the fields in the Script execution box to (optionally) define a script that will be executed if an alert is triggered, and to specify details about the script execution.

- Set the Execute script slider to Yes to instruct PEM to execute the provided script if an alert is triggered.
- Set the Execute on alert cleared slider to Yes to instruct PEM to execute the provided script when the situation that triggered the alert has been resolved.
- Use the selector to indicate if the script should execute on the PEM Server or the Monitored Server.
- Provide the script that PEM should execute in the Code field. You can provide a batch/shell script, or SQL code. Within the script you can use the placeholders to replace the following:
 - %AlertName% - the name of the triggered alert.
 - %ObjectName% - the name of the server or agent on which the alert was triggered.
 - %ThresholdValue% - the threshold value reached by the metric when the alert triggered.
 - %CurrentValue% - the current value of the metric that triggered the alert.
 - %CurrentState% - the current state of the alert.
 - %OldState% - the previous state of the alert.
 - %AlertRaisedTime% - the time that the alert was raised, or the most recent time that the alert state was changed.

図 77: The Notification tab

Nagios 通知を有効にするには、Submit passive service check result の横のスライダーを Nagios to Yes に移動します。Manage Alerts タブを終了する前に、保存アイコンをクリックして変更を保存します。

PEM サーバーの Nagios 関連の動作を設定する

Server Configuration ダイアログを使用して、Nagios 設定に関する情報を PEM サーバーに提供できます。Server Configuration ダイアログを開くには、PEM クライアントの Management メニューから Server Configuration... を選択します。

Parameter Name	Value	Type
flapping_detection_state_change	3	
job_failure_notification	False	t/f
job_notification_email_group	default	
job_retention_time	30	days
job_status_change_notification	False	t/f
long_running_transaction_minutes	5	minutes
max_metrics_per_group_chart	16	
nagios_cmd_file_name	/usr/local/nagios/var/rw/nagios.cmd	
nagios_enabled	True	t/f
nagios_medium_alert_as_critical	False	t/f
nagios_spool_retention_time	7	days
probe_log_retention_time	30	days
reminder_notification_interval	24	hours
server_log_retention_time	30	days
show_data_points_on_graph	False	t/f
show_data_tab_on_graph	False	t/f
show_unmanaged_servers	True	t/f

図 78: Specify Nagios properties in the Server Configuration dialog

4 つのサーバー構成パラメーターは、Nagios のインストールと Nagios に関連する PEM サーバーの動作に関する情報を指定します。

- **nagios_cmd_file_name** パラメータを使用して、PEM からパッシブチェックアラートを受信する Nagios パイプラインファイルの場所を指定します。このパラメータのデフォルト値は `/usr/local/nagios/var/rw/nagios.cmd` です。nagios.cmd ファイルが別の場所にある場合は、[値] フィールドにファイルの場所を指定します。
- **nagios_enabled** パラメータのスライダーを Yes に移動して、PEM サーバーに Nagios にパッシブチェックアラートを送信するよう指示します。
- **nagios_medium_alert_as_critical** スライダーを使用して、中程度のアラートがトリガーされた場合に PEM サーバーが Nagios に渡すワーニングの重大度を指定します。
 - **is_nagios_medium_alert_as_critical** フラグが FALSE に設定され、アラートレベルが MEDIUM の場合、ワーニングメッセージには WARNING と表示されます。

- `is_nagios_medium_alert_as_critical` フラグが真に設定され、アラートレベルが MEDIUM の場合、ワーニングメッセージは CRITICAL になります。
- `nagios_spool_retention_time` パラメータを使用して、PEM サーバーに保存される通知履歴の日数を指定します。デフォルト値は 7 日です。

パラメータ値を変更後、(Server Configuration ダイアログの右上隅にある) 保存アイコンをクリックして、変更を保存します。

hosts.cfg および services.cfg ファイルの作成

`templates.cfg` ファイル (デフォルトでは `/usr/local/nagios/etc/objects` にあります) は、`generic-host` および `generic-service` のプロパティを指定します。プロパティは、`hosts.cfg` および `services.cfg` ファイルで使用されるパラメーターを指定します。

ほとんどの場合 (PEM がデフォルト構成でインストールされている場合)、`hosts.cfg` および `services.cfg` ファイルを作成する前に `templates.cfg` ファイルを変更する必要はありません。必要に応じて、`templates.cfg` ファイルを変更して、パラメーターの代替値を指定したり、新しいテンプレートを作成したりできます。

Nagios 構成ファイルを変更前に、次のコマンドを使用して、ローカルシステムに存在する PEM ホストに関する情報を含む `hosts.cfg` ファイルを作成します。

```
psql -U postgres -p 5433 -d pem -A -t -c "select pem.create_nagios_host_config('generic-host')"
```

> `/usr/local/nagios/etc/objects/hosts.cfg`

次に、次のコマンドを使用して、ローカルシステムに存在する PEM サービスに関する情報を含む `services.cfg` ファイルを作成します。

```
psql -U postgres -p 5433 -d pem -A -t -c "select pem.create_nagios_service_config('generic-service')"
```

> `/usr/local/nagios/etc/objects/services.cfg`

`custom template.cfg` ファイルエントリを使用する場合は、上記のコマンドで `generic-host` または `generic-service` の代わりにエントリ名前を指定します。

Nagios 設定ファイルの変更

`host.cfg` および `services.cfg` ファイルを作成した後、Nagios 構成ファイル (デフォルトでは `/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg`) でそれらの場所を指定する必要があります。構成ファイルを変更し、ファイルの場所を指定するエントリを追加します。

```
cfg_file=/usr/local/etc/objects/hosts.cfg
```

```
cfg_file=/usr/local/etc/objects/services.cfg
```

次のコマンドを使用して、Nagios が適切に構成されていることを確認できます。

```
/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

Nagios が正しく構成されていることを確認した後、Nagios サービスをリスタートします。

```
/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```


第5章 Performance Diagnostic

パフォーマンス診断ダッシュボードを使用して、待機イベントをモニタリングすることにより、Postgres インスタンスのデータベースパフォーマンスを分析できます。診断グラフを表示するために、PEM は EDB 待機状態モジュールによって収集されたデータを使用します。

パフォーマンス診断機能は、PEM 7.6 バージョン以降の Advanced Server データベースでサポートされ、PostgreSQL データベースでは PEM 8.0 以降でサポートされます。

!!! Note * PostgreSQL データベースの場合、Performance Diagnostics は、サポートされている CentOS または RHEL プラットフォームにインストールされているバージョン 10、11、および 12 のみサポートされています。

EDB 待機状態の詳細については、[EDB Postgres Advanced Server Guide](#) を参照してください。

データの選択を絞り込むことにより、マルチプルのレベルで待機状態データを分析できます。グラフの各レベルは、上位レベルで選択したデータに基づいて作成されます。

前提条件：

- PostgreSQL のためには、<X>は、PostgreSQL サーバのバージョンである `edb.repo` から `edb_wait_states_<X>` パッケージをインストールする必要があります。このパッケージをインストールする手順については、[EDB Build Repository](#) を参照できます。Advanced Server の場合、`edb-as<X>-server-edb-modules` をインストールする必要があります。<X>は Advanced Server のバージョンです。
- EDB EDB Postgres Advanced Server の EDB 待機状態モジュールがインストールされていることを保証したら、`postgresql.conf` ファイル内のライブラリのリストを以下のように構成します。
 - `shared_preload_libraries = '$libdir/edb_wait_states'`

データベースサーバを再起動し、メンテナンスデータベースに次の拡張機能を作成します。

```
CREATE EXTENSION edb_wait_states;
```

- パフォーマンス診断ダッシュボードにアクセスするには、スーパーユーザ権限が必要です。

上記の前提条件が満たされていない場合、パフォーマンス診断ダッシュボードへのアクセス中に次のエラーが表示されます。

パフォーマンス診断ダッシュボードを開くには、PEM クライアントの Tools メニューから **Server** を選択し、次に **Performance Diagnostic...** を選択します。

デフォルトでは、最上部のパフォーマンス診断グラフは、現在の日時から開始して、過去 1 時間のデータを取得します。このグラフは、アクティブなセッションの数を含む時シリーズを示しています。この時シリーズの各ポイントは、特定の時間および最後の 15 秒間のアクティブなセッションおよび待機イベントを表します。これらのセッションは、待機イベントを待機しているかどうか、または特定の時点で CPU を使




図 1: Performance Diagnostic Error dialog



図 2: Performance Diagnostic dashboard

用している場合とそうでない場合があります。この時シリーズは、`edb_wait_states` 拡張機能によって収集された待機イベントサンプルに基づいて生成されます。

Preferences ダイアログを使用して、新しいブラウザタブにパフォーマンス診断を表示することもできます。**Open in New Browser Tab?**を使用して、新しいブラウザタブにパフォーマンス診断ダッシュボードを表示します。

最初のグラフのレンジ選択は 10 分です。**Last** ドロップダウンリストボックスを使用して、グラフを表示する期間を選択できます。過去 1 時間、過去 4 時間、過去 12 時間、または過去 24 時間を選択します。データを表示する日付と時刻を選択することもできます。




図 3: Performance Diagnostic dashboard - Time Changes option

最初のグラフには、選択した時間間隔のアクティブなセッション（および待機イベントタイプ）の数が表示されインターバル。最初のグラフのタイムラインを絞り込んで、特定の期間のデータを分析できます。

次のセクションでは、最初のグラフで選択した時間インターバルに基づいて次のグラフをプロットします。

1. ドーナツグラフ-最初のグラフで選択した時間レンジに従って、合計待機イベントタイプが表示されます。これらのセッションがイベントの待機に費やした時間を把握するのに役立ちます。折れ線グラフ-各ポイントが各サンプル時間のアクティブセッションを表す時シリーズをプロットします。

各待機イベントと明確 CPU 使用率を区別するために、各待機イベント・タイプのグラフは異なった色で表示されています。

待機イベントを分析する **Line graph** の特定の時間を選択します。3 番目のセクションでは、2 番目のグラフで選択した特定の時間に基づいて、パフォーマンス診断ダッシュボードに待機イベントの詳細が表示されます。3 番目のセクションでは、3 つのタブに待機イベントの詳細が表示されます。

- **[SQL]** タブには、選択したサンプル時間の待機イベントを持つ SQL クエリの一覧が表示されます。

- [Users] タブには、選択したサンプル時間のユーザー別にグループ化された待機イベントの詳細が表示されます。
- [Waits] タブには、選択したサンプル時間の各待機イベントタイプに属する待機イベントの数が表示されます。

グラフの凡例をクリックして、すべてのグラフで特定の待機イベントタイプを表示または非表示にすることができます。これは、特定の待機イベントのタイプの分析が容易にできます。

3つのタブすべての下の行に表示されるデータをフィルタリングできます。列ヘッダーをクリックして、データをアルファベット順に並べ替えることもできます。

SQL タブ

Wait Event Details			
SQL		Users	
Load By Waits		SQL	
		Number of sessions	
		<code>select nation, o_year, sum(amount) as sum_profit from</code>	2
		<code>select o_year, sum(case when nation = \$1 then volume</code>	1
		<code>select l_shipmode, sum(case when o_orderpriority = \$1</code>	1
		<code>select supp_nation, cust_nation, l_year, sum(volume)</code>	1

図 4: Performance Diagnostic - SQL tab with filter applied

ユーザータブ

Wait Event Details			
SQL		Users	
Load By Waits		Users	
		Number of Events	
		Execution Count	
	enterprisedb	6	6
	test2	6	6
	test1	5	6
	test3	5	7
	test4	3	5

図 5: Performance Diagnostic - Users tab

待機タブ

Wait Event Details			
SQL		Users	
Load By Wait		Waits	
		Wait Event Type	
		Wait Event	
		Number of Events	
	LWLock	buffer_mapping	21
	IO	DataFileRead	3
	LWLock	buffer_io	1

図 6: Performance Diagnostic - Waits tab

[SQL] タブの任意の行にある目のアイコンをクリックして、その特定の行のクエリーの詳細を含む新しいタブを表示します。このページには、クエリ ID セクションで選択された特定のサンプル時間にドロップダ

ウンリストにクエリ ID とそれに対応するセッション ID が表示されます。データを分析する選択したクエリーのセッション ID を選択できます。選択したセッション ID とクエリー ID に対応する詳細が表示されます。クエリ情報テーブルには、SQL クエリーも表示されます。SQL クエリーが部分的に表示されている場合は、セクションの下部にある下矢印をクリックして、完全な SQL クエリーをビューします。

Wait event types セクションには、選択したセッション ID およびクエリー ID の待機イベントタイプの総数が表示されます。次の 2 種類のグラフが表示されます。

1. ドーナツグラフ-カテゴリデータの割合を示し、各ピースのサイズが各待機イベントタイプの割合を表します。タイムラインバークラフ-時間をかけて待機イベントの種類の数の傾向を視覚化するために使用することができます。

明確に区別するために、各待機イベントタイプは棒グラフの異なる色で表されグラフ。




図 7: Performance Diagnostic - Query dashboard

Wait events セクションには、クエリーの実行中に発生したすべての待機イベントを表示するテーブルがあります。待機イベントの数の多いオーダーデータを表示します。2 番目の表は、クエリー全体の実行期間

にわたって発生したサンプル時間で待機イベントを表示します。これにより、一定期間にわたるクエリー実行中の待機イベントを分析できます。その特定のクエリー ID とセッション ID に対して EDB 待機状態拡張機能によって収集された実際のサンプルが表示されます。

第6章 Capacity Manager

PEM の Capacity Manager は、収集された統計（メトリック）を分析して、オブジェクトの履歴使用統計を表示するグラフまたは表を生成し、オブジェクトの予想使用統計をプロジェクトできます。特定のホスト、サーバー、データベース、またはデータベースオブジェクトのメトリックを収集および分析するように Capacity Manager を構成できます。

Capacity Manager レポートのコンテンツを調整するには、レポートに含める特定のメトリック（複数可）、メトリックが収集された時間レンジ、および分析されるメトリックの高しきい値または低しきい値を選択します。Capacity Manager レポートのスタート日と終了日を指定することもできます。レポートの終了日が将来の時刻を指定している場合、Capacity Manager は選択されたオブジェクトの使用履歴を分析して、将来の予測オブジェクト使用量を推定します。

Capacity Manager を開くには、PEM クライアントの **Management** メニューから **Capacity Manager...** オプションを選択します。Capacity Manager ウィザードが開き、**Metrics** タブにツリーコントロールが表示されます。




図 1: Capacity Manager dialog

Metrics タブのツリーコントロールを展開して、分析するノードのメトリックを確認します。メトリックの名前の左側にあるチェックボックスをオンにして、レポートにメトリックを含めます。




図 2: Capacity Manager dialog - Metrics selection list

Capacity Manager は、[集計] ドロップダウンリストボックス ([メトリック] タブの下部にある) で指定された集計メソッドを使用します。集約メソッドは、メトリック値を評価およびプロットする方法を Capacity Manager に指示します。以下から選択してください：

- **Average**：期間中に記録された値の平均を使用します。
- **Maximum**：期間中に記録された最大値を使用します。
- **Minimum**：期間中に記録された最小値を使用します。
- **First**：期間中に記録された最初の値を使用します。

Capacity Manager レポートからメトリックを削除するには、メトリックの名前の左側にあるチェックボックスをオフにします。

Graph/chart metrics individually? から Yes の横にあるスライダーを移動して、[メトリック] タブで選択した各メトリックの個別のレポートを生成するように Capacity Manager に指示します。オプションが [いいえ] に設定されている場合、選択したすべてのメトリックが単一のグラフまたは表にマージされます。

Generate ボタンをクリックして画面にレポートを表示する（デフォルトの構成オプションを受け入れます）か、[オプション] タブを使用してサンプリング境界、レポートタイプ、レポート宛先をカスタマイズします。[オプション] タブに表示される時間は、PEM クライアントが存在するタイムゾーンであることにノートしてください。

Time Period ボックス内のフィールドを使用して、Capacity Manager レポートの境界を定義します。

- **Period** ドロップダウンリストボックスを使用して、レポートに使用する期間のタイプを選択します。以下を選択できます。

The screenshot shows the 'Capacity Manager' interface with the 'Options' tab selected. The 'Time Period' section on the left includes fields for 'Period' (set to 'Start time and end time'), 'Start time' (2020-04-23 17:56:01 +05:30), 'End time' (2020-04-27 17:56:05 +05:30), 'Historical day(s)' (7), 'Extrapolated day(s)' (7), and a 'Threshold' section with a dropdown set to 'Falls below' and a value of 0. The 'Report' section on the right includes 'Include on report' with 'Graph' selected, 'Report destination' with 'New tab' selected, and a filename field containing 'cm_report.html'. A note states: 'Note: Filename can only be latin-1 compatible characters.' At the bottom, there are buttons for 'Save Template', 'Load Template', 'Manage Templates', 'Reset Metrics', and 'Generate' (highlighted with an orange border).

図 3: Specify the time period, type, and destination of the report

Start time and end time	Specify a start date and an end date/time for the report.
Start time and threshold	Specify a start date and time, and a threshold to determine the end time and date for the report.
Historical days and extrapolated days	Specify a start date for the report that is a number of days in the past, and an end date that is a number of days in the future. This option is useful for report templates that do not specify fixed dates.
Historical days and threshold	Specify a start date that is a number of days in the past, and end it when a threshold value is reached.

レポートの期間のタイプを指定した後、[期間] ボックスの他のオプションから選択して、レポートの期間を定義します。

- **Start time** フィールドの横にある日付と時刻のセレクターを使用して、サンプリング期間の開始日時を指定するか、レポートに含めるデータの履歴日数を選択します。[開始時刻] フィールドで指定された日付と時刻は、現在の日付/時刻より後であってはなりません。

デフォルトでは、Capacity Manager は現在の日時の 1 週間前のスタート時刻を選択します。

- レポートの終了境界は、時間、将来の日数、または選択したメトリックがユーザー指定のしきい値に達するポイントです。レポートの終了境界を指定したり、レポートに含めるデータの外挿日の数（複数可）を選択するために、次の **End time** フィールドに日付と時刻のセレクタを使用してください。[終了時刻] フィールドで指定された時刻は、[開始時刻] フィールドで指定された時刻よりも後でなければなりません。

- 将来の終了日時を選択すると、Capacity Manager は過去の使用状況情報を使用して、予想される将来の使用状況を推定することに注意してください。予測される使用量は履歴データのサンプリングに基づいているため、サンプリング期間が長くなると、将来の使用傾向の精度が向上します。
- しきい値を指定するには、[しきい値] フィールドのドロップダウンリストボックスを使用して、メトリック、演算子（超過または下）を選択し、メトリックのターゲット値を入力します。しきい値を使用してレポートの終了を定義することを選択した場合、選択したメトリックの値が指定した値を超えるか下回ると、Capacity Manager レポートが終了します。

`cm_max_end_date_in_years` 設定パラメータは、Capacity Manager レポートの終了境界のデフォルトの時間値を定義します。レポートの終了境界としてしきい値を指定し、最大時間が経過する前に予想される境界の使用が満たされない場合、レポートは `cm_max_date_in_years` パラメータで指定された時間に終了します。デフォルトでは、`cm_max_end_date_in_years` は 5 です。[サーバーの構成] ダイアログを使用して、`cm_max_end_date_in_years` の値を変更できます。

Report ボックスのフィールドは、レポートタイプと宛先を指定します。**Include on report** ラジオボタンを使用して、Capacity Manager によって生成されるレポートのタイプを指定します。

- **Graph** を選択して、Capacity Manager に PEM クライアントウィンドウに折れ線グラフのフォームでレポートを表示するよう指示します。
- **Table of data** を選択して、Capacity Manager にレポートデータを含むテーブルを PEM クライアントウィンドウに表示するよう指示します。
- **Graph and table of data** を選択して、Capacity Manager に PEM クライアントウィンドウに折れ線グラフとデータテーブルの両方を表示するよう指示します。

Report destination ラジオボタンを使用して、Capacity Manager にレポートを表示または保存する場所を指示します。

- **[New]** タブを選択して、Capacity Manager に PEM クライアントの新しいタブにレポートを表示するよう指示します。**[新規]** タブを選択して、Capacity Manager レポートの第 1 世代を表示する必要があります。後続のレポートについては、前のタブを選択できます。
- **Previous** タブを選択して、Capacity Manager にレポートを表示するときに以前に開いたタブを再利用するよう指示します。
- レポートをファイルとして **Download** を選択し、ファイル名前を指定して、指定したファイルにレポートを書き込むように Capacity Manager に指示しファイル。

レポートの境界を指定し、Capacity Manager レポートのタイプと宛先を選択したら、**Generate** ボタンをクリックしてレポートを作成します。

ファイルに保存されたレポートは HTML フォーマットで保存されます。Capacity Manager レポートは、Scalable Vector Graphics (SVG) をサポートする Web ブラウザーで確認できます。SVG をサポートしないブラウザは、Capacity Manager グラフを表示できず、不要な文字が含まれる場合があります。




図 4: The Capacity Manager report

6.1 キャパシティマネージャテンプレート

レポートを定義した後、今後のレポートのテンプレートとして定義を保存できます。Capacity Manager レポートテンプレートには、すべての PEM ユーザーがアクセスできます。レポート定義をテンプレートとして保存するには：

1. **Metrics and Options** タブを使用して、レポートを定義します。Save ボタンをクリックして、Save Template ダイアログを開きます。
1. **Title** フィールドにレポート名前を入力し、ツリーコントロールにテンプレートを保存する場所を選択します。OK をクリックします。

レポートを作成するときに、**Load Template** ボタンを使用して、既存のテンプレートを参照して開くことができます。開いたら、レポート定義を必要に応じて変更し、オプションで新しいテンプレートとして保存するか、オリジナルのテンプレートを上書きして保存します。

Manage Templates ボタンを使用して、不要なテンプレートの名前を変更または削除できるダイアログを開きます。

Save Template

Title

template_capacity_memory

Location

▼  Templates

★ template_transaction_stats

✕ Cancel

 OK

図 5: Saving a Capacity Manager Template

第7章 Audit Manager

PEM Audit Manager を使用して、Advanced Server インスタンスの監査ログ構成を簡素化できます。監査マネージャを使用すると、次のようなロギング属性を構成できます。

- PEM がログファイルを収集する頻度
- ログファイルに含まれるデータベースアクティビティのタイプ
- ログファイルをローテーションする頻度（およびタイミング）

監査ログには次のアクティビティが含まれる場合があります。

- データベースインスタンスへのすべての接続
- 接続試行の失敗
- データベースインスタンスからの切断
- すべてのクエリ（SELECT ステートメント）
- すべての DML ステートメント（INSERT、UPDATE、DELETE）
- すべての DDL ステートメント（CREATE、DROP、ALTER など）

監査ログが PEM サーバーに保存されると、監査ログダッシュボードを使用して、読みやすいフォームで情報を確認できます。監査ログダッシュボードでは、タイムスタンプのレンジ（アクティビティが発生したとき）、アクティビティが発生したデータベース、アクティビティを実行しているユーザ、または呼び出されているコマンドの種類によってログファイルをフィルタリングできます。

7.1 Advanced Server Instance Service ID の設定

Advanced Server インスタンスのロギングを構成するには、サーバーがバインドされたエージェントを備えた PEM 管理サーバーであり、サーバー登録にサービススクリプトの名前が含まれている必要があります。新しいサーバーを登録するときは、[新しいサーバー] ダイアログの [詳細設定] タブの [サービス ID] フィールドにサービス名前を含めます。

既存の（登録および接続された）サーバーにサービス名前を追加する前に、サーバーを切断する必要があります。サーバー名前を右クリックし、コンテキストメニューから **Disconnect server** を選択します。次に、サーバー名前を右クリックして、コンテキストメニューから **Properties** を選択します。[Advanced] タブを選択し、**Service ID** フィールドにサービス名前を追加します。

サービス ID フィールドにより、PEM サーバーはサービスを停止およびスタートできます。

- Advanced Advanced Server 11 サービススクリプトの名前は `edb-as-12` です。

The screenshot shows a configuration window titled 'EPAS_12' with several tabs: General, Connection, SSL, SSH Tunnel, Advanced (selected), PEM Agent, and BART. The 'Advanced' tab contains the following fields:

- Host address: [Empty text box]
- DB restriction: [Empty text box]
- Password file: [Empty text box] with a browse button (three dots)
- Service ID: edb-as-12
- EFM cluster name: [Empty text box]
- EFM installation path: [Empty text box]
- Connection timeout (seconds): 10

At the bottom, there are buttons for 'Cancel', 'Reset', and 'Save' (highlighted with an orange border), along with information and help icons.

図 1: The Service ID of the Advanced Server instance

- Advanced Advanced Server 11 サービススクリプトの名前は **edb-as-11** です。
- Advanced Advanced Server 10 サービススクリプトの名前は **edb-as-10** です。
- Advanced Advanced Server 9.6 サービススクリプトの名前は **edb-as-9.6** です。
- Advanced Advanced Server 9.5（またはそれ以前）のサービススクリプトの名前は **ppas-9.x** です。x はバージョンを指定します。
- PostgreSQL の 9.6 サービスの名前は **postgresql-11** です。
- PostgreSQL の 9.6 サービスの名前は **postgresql-10** です。
- PostgreSQL の 9.6 サービスの名前は **postgresql-9.6** です。

7.2 EDB 監査構成プローブの設定

Advanced Server サーバーの監査ロギングを設定する前に、EDB Audit Configuration プローブが有効になっていることを保証する必要があります。Manage Probes タブを開いてプローブのステータスを確認するには、ツリーコントロールで登録済みの Advanced Server サーバーの名前を右クリックし、Management メニューから Manage Probes... を選択します。

Probe Configuration ダイアログの Enabled 列が EDB Audit Configuration probe の Yes に設定されていることを確認します。

EDB 監査構成が有効になっていない場合は、[プローブの管理] タブの Enabled? スイッチを使用して有効にします。

Quick Links

 Manage Custom Probes

 Copy Probes

 Help

Probes

Probe name	Execution Frequency			Enabled?		Data Retention	
	Default?	Minutes	Seconds	Default?	Probe Enable?	Default?	Days
Background Writer Statistics	Yes	5	0	Yes	Yes	Yes	180
Blocked Session Information	Yes	5	0	Yes	Yes	Yes	180
Data and Log File Analysis	Yes	0	10	Yes	Yes	Yes	180
Database Frozen XID	Yes	720	0	Yes	Yes	Yes	180
Database Size	Yes	30	0	Yes	Yes	Yes	180
Database Statistics	Yes	30	0	Yes	Yes	Yes	90
EDB Audit Configuration	Yes	2	0	Yes	Yes	Yes	180
Failover Manager Cluster Info	Yes	5	0	Yes	No	Yes	7
Failover Manager Node Status	Yes	5	0	Yes	No	Yes	7

図 2: The EDB Audit Configuration probe

7.3 監査マネージャーを使用した監査ログの構成

Audit manager ウィザードを開くには、Management メニューから Audit Manager... を選択します。Audit manager - Welcome ダイアログが開きます。

Next をクリックして続行します。

[サーバーの選択] ツリーコントロールを使用して、監査構成を適用するサーバーを指定します。PEM によってモニタリングするためのサーバーを登録するときに、ツリーコントロール内のサーバーを利用できる make にするには、Create - Server ダイアログの Advanced tab に Service ID を提供しなければなりません。EDB Postgres Advanced Server のみが監査をサポートしていることに注意してください。PostgreSQL サーバーは、ツリーコントロールに含まれません。

Next をクリックして続行します。

Auditing Parameters Configuration ダイアログでは、監査を有効または無効にし、ログレコードが PEM に収集される頻度を選択できます。

Auditing parameters configuration ダイアログのフィールドを使用して、監査設定を指定します。

- **Auditing** スイッチを使用して、指定したサーバーで監査を有効または無効にします。
- **Audit destination** ドロップダウンを使用して、監査ログの宛先を選択します。[ファイル] または [Syslog] を選択します。この機能は Advanced Server 10 以降のリリースでのみサポートされているノートしてください。
- **Import logs to PEM** スイッチを使用して、各サーバーから PEM サーバーにログレコードを定期的にインポートするよう PEM に指示します。ログファイルをインポートするには、スイッチを [はい] に設定します。デフォルトは No です。
- **Collection frequency** ドロップダウンリストボックスを使用して、ログ収集が有効になっているときに PEM が監視対象サーバーからログレコードを収集する頻度を指定します。
- **Log format** ドロップダウンリストボックスを使用して、各サーバーに書き込まれる生ログフォーマットを選択します。ログ収集が有効になっている場合、PEM サーバーは CSV 形式を使用しフォー




図 3: The Audit Manager Welcome dialog




図 4: Select the servers you wish to configure for auditing

図 5: The Auditing Parameters Configuration dialog

マット。

- **File name** フィールドを使用して、ログファイル名の生成時に使用される形式を指定しフォーマット。デフォルトでは、フォーマットは `audit-%Y-%m-%d_%H%M%S` に設定されます。ここで、
 - `audit` はログが `M` が格納されていたことを時間のログが `H` を格納した日のログが `d` に格納されていたことを、月のログが `m` に保存された年の監査ディレクトリ名] フィールドの `Y` で指定したファイルです。ログが `S` は、ログが格納されていたことを秒で保存されたことを分
- **Change Log Directory for selected servers?** の横のボックスをオンにし、**Audit Directory Name** フィールドを使用して、監査ログが書き込まれるディレクトリ名前を指定します。このディレクトリは、PEM サーバーのデータディレクトリの下にあります。
- **Log directory** ボックスのフィールドを使用して、ログファイルが保存されるディレクトリに関する情報を指定します。
 - [ディレクトリ名前] フィールドを有効にするには、**Change log directory for selected servers?** スイッチを [はい] に移動します。
 - **Directory name** フィールドを使用して、監査ログが書き込まれる各サーバー上のディレクトリの名前を指定します。指定されたディレクトリには、サーバー上のデータディレクトリのサブディレクトリとして作成されます。

Next をクリックして続行します。

Audit log configuration ダイアログは、監査パラメータ設定ダイアログで監査を有効にしている場合にのみ使用できます。

Audit log configuration ダイアログのコントロールを使用して、各サーバーに適用されるログ構成の

図 6: The Audit Log Configuration dialog

詳細を指定します。

- **Connection attempts** スイッチを使用して、接続試行を記録するかどうかを指定します。
 - **None** は接続ロギングを無効にします。
 - **All**。すべての接続試行が記録されることを示します。
 - **Failed** をログで、失敗した接続試行を記録します。
- **Disconnection attempts** スイッチを使用して、切断をログに記録するかどうかを指定します。指定してください：
 - **None** を使用して、切断をログに記録しないように指定します。
 - **All** を使用して、切断ロギングを有効にします。
- **Log statements** フィールドを使用して、記録するステートメントタイプを指定します。フィールド内をクリックして、以下から選択します。
 - **Select**-SELECT キーワードを含むすべてのステートメントがログに記録されます。
 - **Error**-エラーになったすべてのステートメントがログに記録されます。
 - **DML**-すべての DML（データ変更言語）ステートメントがログに記録されます。
 - **DDL**-すべての DDL（データ定義言語）ステートメント（データを追加、削除、または変更するステートメント）がログに記録されます。
 - **Select All** の隣のボックスをオンにして、すべてのステートメントタイプを選択します。

- Unselect All の隣のボックスをオンにして、すべてのステートメントタイプの選択を解除します。
- Audit tag フィールドを使用して、収集されたログの追跡タグを指定します。監査タグ付け機能は、Advanced Server のサポートされているバージョンでのみ使用できることにノートしてください。
- Log rotation ボックスのフィールドを使用して、各サーバーでのログファイルの管理方法を指定します。
 - Enable? スイッチを使用して、ログファイルをローテーションするように指定します。1つのファイルが管理不能ラージなるのを防ぐために、新しいログファイルを定期的を使用する必要があることにノートしてください。
 - Day drop-down リストボックスを使用して、ログファイルをローテーションする日を選択します。
 - Size (MB) フィールドを使用して、ログファイルをローテーションするサイズをメガバイト単位で指定します。
 - Time (seconds) フィールドを使用して、ログファイルのローテーションの間隔を秒数で指定します。

Next をクリックして続行します。




図 7: The Schedule Auditing Changes dialog

Schedule Auditing Changes ダイアログを使用して、監査構成の変更をいつ有効にするかを決定します。

- 監査構成の変更をすぐに実行する場合は、Configure logging now?を選択します。影響を受けるデータベースサーバーが再起動されるため、監査の変更が有効になります。
- Time?セレクターを使用して、将来のある時点で監査構成の変更が行われるようにスケジュールしま

す。ドロップダウンリストから目的の日付と時刻を選択します。影響を受けるデータベースサーバーは、監査の変更を有効にするために、指定された日時に再起動されます。

Finish をクリックして、監査構成プロセスを完了します。

監査マネージャーは、各サーバーに構成を適用するジョブをスケジュールします。ジョブは2つのタスクで構成されます。1つはサーバー上の監査ロギング構成を更新し、もう1つは新しい構成でサーバーをリスタートします。

Scheduled Tasks タブを使用して、スケジュールされたジョブのリストを確認できます。**Scheduled Tasks** タブを開くには、サーバーまたはエージェントの名前を強調表示し、**Management** メニューから **Scheduled Tasks...** を選択します。

7.4 監査ログダッシュボードでログを表示する

監査ログダッシュボードを使用して、Advanced Server データベースインスタンスから監査ログをビューします。

Audit Log ダッシュボードを開くには、サーバーまたはエージェントノードを右クリックし、**Dashboards** メニューから **Audit Log Analysis** を選択します。**Dashboards** メニュー (**Management** メニューにあります) をナビゲートして、監査ログダッシュボードを開くこともできます。

Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Monitoring Audit Log										
Postgres Enterprise Manager Host Audit Log										
Object Type Host Agent Status UP (Since : 15/04/2020, 19:35:06) Generated On 29/04/2020, 10:08:32 No. of alerts None										
Audit Logs										
id	Server	Timestamp	User Name	Database Name	Process ID	Session ID	Transaction ID	Connection From	Command	Message
7879	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26391	5ea902cf.6717	0	127.0.0.1:46780	idle	disconnection: session time: 0:00:00.014 user=enterprisedb database=postgres host=127.0.0.1 port=46780
7878	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26391	5ea902cf.6717	0	127.0.0.1:46780	idle	statement: SELECT setting FROM pg_settings WHERE name = 'edb_audit_rotation_seconds'
7877	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26391	5ea902cf.6717	0	127.0.0.1:46780	idle	statement: SELECT version();
7876	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26391	5ea902cf.6717	0	127.0.0.1:46780	authentication	connection authorized: user=enterprisedb database=postgres
7875	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26388	5ea902cf.6714	0	127.0.0.1:46774	idle	disconnection: session time: 0:00:00.007 user=enterprisedb database=postgres host=127.0.0.1 port=46774
7874	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26388	5ea902cf.6714	0	127.0.0.1:46774	authentication	connection authorized: user=enterprisedb database=postgres
7873	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26384	5ea902cf.6710	0	127.0.0.1:46766	idle	disconnection: session time: 0:00:00.029 user=enterprisedb database=postgres host=127.0.0.1 port=46766
7872	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26384	5ea902cf.6710	0	127.0.0.1:46766	idle	statement: SELECT setting FROM pg_settings WHERE name='log_temp_files'
7871	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26384	5ea902cf.6710	0	127.0.0.1:46766	idle	statement: SELECT setting FROM pg_settings WHERE name='log_autovacuum_min_duration'
7870	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26384	5ea902cf.6710	0	127.0.0.1:46766	idle	statement: SELECT setting FROM pg_settings WHERE name='log_min_duration_statement'
7869	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26384	5ea902cf.6710	0	127.0.0.1:46766	idle	statement: SELECT (setting::int/(24*60)):int FROM pg_settings WHERE name = 'log_rotation_age'
7868	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26384	5ea902cf.6710	0	127.0.0.1:46766	idle	statement: SELECT (setting::int/1024)::int FROM pg_settings WHERE name = 'log_rotation_size'
7867	EPAS_12	29/04/2020, 10:00:07	enterprisedb	postgres	26384	5ea902cf.6710	0	127.0.0.1:46766	idle	statement: SELECT upper(setting) FROM pg_settings WHERE name='syslog_facility';

図 8: The Audit Log dashboard

監査ログダッシュボードには、監査レコードが新しいオーダー表示されます（一番上に新しいレコード、一番下に古いレコード）。

ウィンドウに表示されていない古い監査レコードをビューするには、監査レコードのリストを制御する垂直スクロールバー（ウィンドウの右側に配置された2つの最も内側のスクロールバー）を使用します。スクロールバーをウィンドウの下部に移動すると、古い監査レコードが継続的にロードされて表示されます。

フィルタリングを使用して、表示される監査レコードの数を制限できます。**Show Filters** をクリックして、フィルターパネルを表示します。




図 9: The Audit Log dashboard filters panel

filters panel のフィールドを使用して、表示する監査レコードの特定の選択基準を提供します。

- **Start** フィールドを使用して、レポートのスタート日を指定します。フィールドでマウスボタンをクリックしてカレンダーを開き、スタート日を選択します。
- **End** フィールドを使用して、レポートの終了日を指定します。フィールドでマウスボタンをクリックしてカレンダーを開き、終了日を選択します。
- **User** フィールドを使用して、指定された Postgres ユーザによってアクティビティが開始されたエントリのみを表示します。
- **Database** フィールドを使用して、特定のデータベースでアクティビティが発行されたエントリのみを表示します。
- **Command type** フィールドを使用して、アクティビティが指定されたタイプのエントリのみを表示します。指定できるコマンドタイプは、idle、認証、および SELECT です。（ユーザアプリケーションから SQL ステートメントを表示するには、アイドルコマンドタイプを指定します。）

Filter をクリックして、ログエントリにフィルタリング基準を適用します。

第8章 Log Manager

PEM Log Manager を使用して、Postgres インスタンスのサーバーログ構成を簡素化できます。ログマネージャーを使用すると、クリックするだけでサーバーログのパラメーターをすべて変更できます。

- ログファイルが書き込まれる場所
- ログファイルが書き込まれる頻度
- ログファイルに書き込まれる情報の種類
- ログファイルエントリのフォーマット
- ログローテーションプロパティ

Postgres インスタンスのロギングを構成するには、サーバーを PEM 管理サーバーとして登録し、登録情報にサービススクリプトの名前を含める必要があります。

Log Manager を開くには、PEM クライアントの **Management** メニューから **Log Manager...** オプションを選択します。ウィザードが開き、ログマネージャーが表示されます。




図 1: The Log Manager welcome dialog

[Next] をクリックして、**Server selection** ダイアログに進みます。




図 2: The Log Manager Server selection dialog

Server selection ダイアログには、PEM によって監視されているサーバー接続のリストが表示されます。Log Manager ウィザードが指定された構成を適用するサーバーの名前の横にあるボックスをオンにします。Log Manager は、サーバー選択ツリーコントロールで名前の左側に赤いイクスクラメーション印が表示されているサーバーでは無効になっています。サーバーが有効にされない理由はいくつかあります。

- Properties ダイアログの Advanced タブで Service ID を指定するサーバーのみが Log Manager で構成できます。

サービス ID を提供するには、ツリーコントロールでサーバー名前を右クリックし、コンテキストメニューから Disconnect Server を選択します。プロンプトが表示されたら、パスワード。次に、サーバーのコンテキストメニューを開き、Properties を選択します。Advanced タブに移動し、Service ID フィールドにサービスの名前を入力します。Save をクリックして変更を保存し、ダイアログを終了します。

- サーバーにバインドされた PEM エージェントにサーバーをリスタートするための十分な権限がない場合、サーバーは無効になります。
- サーバーにバインドされた PEM エージェントが、関連付けられた PEM サーバーよりも古いバージョンの場合、サーバーは無効になります。

Next をクリックして続行します。

Log configuration ダイアログのオプションを使用して、ログファイルが PEM にインポートされる頻度を指定し、ログローテーションの詳細を指定します。

Import Logs ボックス内のオプションは、ログファイルが PEM にインポートされる頻度を指定します。

- Import logs to PEMlabel の横にあるスイッチを使用して、ログファイルを PEM にインポートし、

Log Manager - Log configuration (step 3 of 7)

Log manager contains the following steps:

- 1 Welcome ✓
- 2 Server Selection ✓
- 3 Log Configuration >
- 4 Where to Log
- 5 When to Log
- 6 What to Log
- 7 Schedule Logging Changes

Import logs

Import logs to PEM? ☐ No

Import frequency: 1 Hour

Log rotation configuration

Rotation size (MB): 10
Automatic rotation of log files will happen after that much log output. 0 disables.

Rotation time (days): 1
Automatic rotation of log files will happen after that time. 0 disables.

Truncate on rotation? ☐ No
If on, an existing log file with the same name as the new log file will be truncated rather than appended to. Such truncation only occurs on time-driven rotation.

Buttons: ? Cancel Back Next Finish

図 3: The Log Manager Log configuration dialog

サーバーログ分析ダッシュボードに表示するかどうかを指定します。

- **Import Frequency** ドロップダウンリストボックスを使用して、ログファイルを PEM にインポートする頻度を指定します。

Log rotation configuration ボックスのフィールドを使用して、ログファイルの最大長さ（寿命またはサイズ）を指定します。

- **Rotation Size** フィールドを使用して、個々のログファイルの最大サイズをメガバイト単位で指定します。デフォルト値は 10 メガバイトです。0 に設定すると、ログファイルの最大サイズに制限はありません。
- **Rotation Time** フィールドを使用して、各ログファイルに保存する日数を指定します。デフォルト値は 1 日です。

Truncation on Rotation スイッチを使用して、時間ベースのログファイルローテーションのサーバー動作を指定します。

- **ON** を選択して、サーバーが新しいファイルと同じ名前を持つ既存のログファイルを上書きするように指定します。
- サーバが新しいログファイルが取るであろうと、同じ名前の既存のログファイルに新しいログファイルのエントリを追加する必要があることを指定するには、**OFF** を選択します。これがデフォルトの動作です。

Next をクリックして続行します。

Where to log ダイアログのフィールドを使用して、ログファイルを書き込む場所を指定しログ。

図 4: The Where to Log dialog

- **Log Destination** ボックスからオプションを選択して、サーバーログ出力の宛先を指定します。
- **stderr** スイッチを **Yes** に設定して、ログファイルが **stderr** に書き込まれるように指定しログ。
- **csvlog** スイッチを **Yes** に設定して、ログファイルがコンマ区切り値フォーマットでファイルに書き込まれるように指定しログ。Schedule ダイアログで **Import logs to PEM** を選択した場合、このオプションは自動的に有効になります（編集できなくなります）。サーバログファイルを PEM にインポートしない場合、このオプションは編集可能です。
- **syslog** スイッチを **Yes** に設定して、ログファイルがシステムログファイルに書き込まれるように指定します。Windows では、**eventlog** スイッチを **Yes** に設定して、ログファイルをイベントログに書き込むことを指定します。
- **Log collection** ボックス内のオプションを使用して、コレクションの設定を指定します。
- **Log Collector** スイッチを **Enable** に設定して、キャプチャされたログメッセージ（STDERR にリダイレクトされる）をログファイルにリダイレクトするようにサーバーに指示します。
- **Log Silent Mode** スイッチを **Enable** に設定して、バックグラウンドでサイレントに実行するようにサーバーに指示し、制御ターミナルとの関連付けを解除します。
- **[Log Directory]** ボックスのオプションを使用して、ログファイルの場所の設定を指定します。
- **Change log directory for selected servers?** スイッチを **Yes** に設定して、ログファイルの各セットを個別のディレクトリに保持するように指定します。
- **Directory name** フィールドを使用して、ログファイルが書き込まれるディレクトリを指定します。このディレクトリは、監視対象サーバーのインストレーションディレクトリの下での **pg_log** ディレク

トリの下にあります。

- **Log File Name** フィールドを使用して、ログファイル名前の形式を指定しフォーマット。DEFAULT に設定されている場合、フォーマットは `enterprisedb-%Y-%m-%d_%H%M%S` です。ここで、
 - `enterprisedb` はファイル名前のプレフィックス
 - `Y` はログが保存された年です
 - `m` はログが保存された月です
 - `d` はログが保存された日です
 - `H` は、ログが保存された時間です
 - `M` は、ログが保存された分です
 - `S` はログが保存された秒です

ロギングが有効な場合：

- **-Syslog Facility** ドロップダウンリストボックスを使用して、使用する syslog 機能を指定します。- **Syslog Ident** フィールドを使用して、システムログ内の Advanced Server エントリを識別するプログラム名前を指定します。

Next をクリックして続行します。

図 5: The Log Manager When to Log dialog

When to log ダイアログのフィールドを使用して、ログファイルエントリを開始するイベントを指定します。重大度レベル（重大度の順に、最も重大度の高いものからオーダーに）：

- **panic**-すべてのデータベースセッションをアボートせるエラー。
- **fatal**-セッションをアボートせるエラー。
- **log**-管理者が関心を持つ情報メッセージ。
- **error**-コマンドをアボートせるエラー。
- **warning**-コマンドは完了するが、期待どおりに実行されない可能性があるエラー条件。
- **notice**-ユーザーが関心のあるアイテム。これがデフォルト。
- **info**-ユーザが暗黙的に要求する情報。
- **debug5～debug1**-開発者に役立つ詳細なデバッグ情報。
- **Client min messages** ドロップダウンリストボックスを使用して、クライアントアプリケーションに送信されるメッセージの最も低い重大度レベルを指定します。
- **Log min messages** ドロップダウンリストボックスを使用して、サーバーログに書き込まれる最低の重大度レベルを指定します。
- デフォルトでは、エラーメッセージがサーバーログに書き込まれると、ログエントリを開始した SQL ステートメントのテキストは含まれません。 **Log min error statement** ドロップダウンリストボックスを使用して、SQL ステートメントのロギングをトリガーする重大度レベルを指定します。メッセージは、指定された重大度以上の場合、メッセージを生成する SQL は、サーバーログに書き込まれます。
- **Log min duration statement** ドロップダウンリストボックスを使用して、ステートメントの期間（ミリ秒単位）を指定します。指定されたミリ秒数を超えるステートメントは、サーバーログに書き込まれます。-1 の値は、期間ベースのロギングをすべて無効にします。値 0 は、すべてのステートメントとその期間を記録します。
- **Log temp files** フィールドを使用して、ファイルサイズをキロバイト単位で指定します。一時ファイルが指定されたサイズに達すると、ログに記録されます。-1（デフォルト）の値は、この機能を無効にします。
- **Log autoVacuum min duration** フィールドを使用して、時間の長さをミリ秒単位で指定します。自動掃除機が指定された時間の長さを超える場合、活性が記録されます。-1（デフォルト）の値は、この機能を無効にします。

Next をクリックして続行します。

What to log ダイアログのフィールドを使用して、デバッグと監査に役立つログエントリオプションを指定しログ。

Debug options ボックスのスイッチは、開発者が関心を持つ可能性のあるクエリーの実行に関連する情報をログファイルに含めるようにサーバーに指示します。

- **Parse tree** スイッチを **Yes** に設定して、ログファイルに構文解析ツリーを含めるようにサーバーに指示します。
- **Rewriter output** スイッチを **Yes** に設定して、ログファイルにクエリーリライタの出力を含めるようにサーバーに指示します。

Log Manager - What to log (step 6 of 7)

Log manager contains the following steps:

- Welcome ✓
- Server Selection ✓
- Log Configuration ✓
- Where to Log ✓
- When to Log ✓
- What to Log** ▶
- Schedule Logging Changes

Debug options

Parse tree? ☐ No Rewriter output? ☐ No

Execution plan? ☐ No

Indent debug options output in log? ☒ Yes

General options

Checkpoints? ☐ No Connections? ☐ No

Disconnections? ☐ No Duration? ☐ No

Hostname? ☐ No Lock waits? ☐ No

Error verbosity: default
Level of message detail written to the server log.

Prefix string: %t
Use the Prefix String field to specify a printf-style string that is written at the beginning of each log file entry.

Statements: none
Controls which SQL statements are logged.

Buttons: ? Cancel Back Next Finish

図 6: The Log Manager What to Log dialog

- **Execution plan** スイッチを **Yes** に設定して、ログファイルに実行された各クエリーの実行計画を含めるようにサーバーに指示します。

Indent Debug Options Output in Log スイッチが **Yes** に設定されている場合、サーバーは構文解析ツリーエントリー、クエリーリライターエントリー、またはクエリー実行計画エントリーを含む各行をインデントします。インデントにより、結果のログファイルが読みやすくなりますが、ログファイルが長くなります。

General Options ボックスのスイッチを使用して、ログファイルに監査情報を含めるようサーバーに指示します。

- **Checkpoints** スイッチを **Yes** に設定して、サーバーログにチェックポイントとリスタートポイントを含めます。
- **Connections** スイッチを **Yes** に設定して、サーバーへの試行された各接続（および正常に認証された接続）をサーバーログに含めます。
- **Disconnections** スイッチを **Yes** に設定して、セッション情報とセッション期間を提供する終了した各セッションのサーバーログエントリーを含めます。
- **Duration** スイッチを **Yes** に設定して、サーバーログに記録された各ステートメントの実行に必要な時間を含めます。
- **Hostname** スイッチを **Yes** に設定して、各サーバーログエントリーに IP アドレスとホスト名前の両方を含めます（デフォルトでは、IP アドレスのみが記録されます）。これは、パフォーマンスのペナルティを引き起こす可能性がありますのでごノートください。

- ロックを取得する DEADLOCK_TIMEOUT パラメータで指定された待機時間よりも長くすることを任意セッションのログエントリーを書き込むためのサーバを指示する **Yes** に **Lock Waits** スイッチを設定します。これは、ロック待機がパフォーマンス低下の原因であるかどうかを判断するときに役立ちます。

Error verbosity ドロップダウンリストボックスを使用して、サーバーログの各エントリーに書き込まれる詳細を指定します。

- **default** を選択して、各サーバーログエントリーにエラーメッセージ、DETAIL、HINT、QUERY、および CONTEXT を含めます。
- エラーメッセージのみをログには、**terse** を選択します。
- **verbose** を選択して、エラーメッセージ、DETAIL、HINT、QUERY および CONTEXT エラー情報、SQLSTATE エラーコードとソースコードファイル名前、ファンクション名前、およびエラーを生成した行番号を含めます。

Prefix string フィールドを使用して、各ログファイルエントリーの先頭に書き込まれる printf スタイルの文字列を指定します。サポートされているオプションの詳細については、**log_line_prefix** 文書 (Postgres コア文書) を参照してください。

< <http://www.postgresql.org/docs/current/ 静的/runtime-config-logging.html> >

Statements ドロップダウンリストボックスを使用して、サーバーログに含める SQL ステートメントを指定します。デフォルトは **none** です。有効なオプションは次のとおりです。

- **none** を指定して、SQL ステートメントのロギングを無効にします。
- **ddl** を指定して、CREATE、ALTER、DROP などの ddl (データ定義言語) ステートメントをログするようサーバーに指示します。
- **mod** を指定して、すべての ddl ステートメントと、INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE、COPY FROM などのすべての dml (データ変更言語) ステートメントをログするようにサーバーに指示します。
- **all** を指定して、サーバーにすべての SQL ステートメントをログするよう指示します。

Next をクリックして続行します。

Schedule logging changes ダイアログのオプションを使用して、ロギング構成の変更がいつ適用されるかを指定します。

- **Configure logging now** スイッチを **Yes** に設定して、構成設定を有効にし、ログマネージャウィザードの完了時にサーバーがリスタートするように指定します。
- **Configure logging now** を **No** に設定し、他のタイムカレンダーセレクトで **Schedule it** を使用して、ロギング設定の設定を適用する便利な時間を指定し、サーバーをリスタートします。

Log Manager ウィザードで指定された構成の変更を適用すると、サーバーのリスタートにより、ユーザーのデータベースサーバの使用が一時的に中断されることに注意してください。

Finish をクリックしてウィザードを終了し、サーバーをリスタートするか、スケジューリングダイアログで指定された時間にサーバーのリスタートをスケジュールします。




図 7: The Schedule Logging Changes dialog

8.1 サーバーログ分析ダッシュボードの確認

Log Manager ウィザードを起動し、ログファイルを PEM にインポートした後、**Server Log Analysis** ダッシュボードを使用して、選択したサーバーのログファイルを確認できます。**Server Log Analysis** ダッシュボードを開くには、PEM クライアントツリーコントロールで監視対象サーバーの名前を右クリックし、**Dashboards** メニューから **Server Log Analysis** を選択してナビゲートします。

Server Log Analysis ダッシュボードのヘッダー情報には、サーバーが起動された日時、ページが最後に更新された日時、およびトリガーされたアラートの現在の数が表示されます。

Server Log テーブルのエントリは最初の最も最近のログエントリで、時系列オーダーに表示されます。スクロールバーを使用して、ログエントリ内を移動したり、ビューれていない列を表示したりします。

サーバーログテーブルの上部の見出しは、各列に格納されている情報を示します。列見出しにカーソルを合わせると、各列のコンテンツの説明を含むツールチップがビューれます。

フィルタリングを使用して、表示されるサーバーログレコードの数を制限できます。**Show Filters** をクリックして、フィルターパネルを表示し、フィルターを定義します。

PEM は、表示のためのレポートのサブセットを選択するために使用する選択基準を記述するために **filter definition** ボックス内のフィールドを使用します。

- **From** フィールドを使用して、表示されるサーバーログの開始日を指定します。
- **To** フィールドを使用して、表示されるサーバーログの終了日を指定します。
- **Username** フィールドにロール名前を入力すると、そのユーザが実行したトランザクションのみが表

Properties

SQL

Statistics

Dependencies

Dependents

Monitoring

Server Log

Postgres Enterprise Manager Host

Postgres Enterprise Manager Server

Server Log

Object Type

Server

Status

UP (Since : 27/04/2020, 15:47:09)

Generated On 29/04/2020, 10:20:00

No. of alerts 6 (Acknowledged : 0)

Server Logs

id	Timestamp	User Name	Database Name	Process ID	Session ID	Transaction ID	Connection From	Command	Message
1870601	29/04/2020, 10:15:06	agent1	pem	64373	5ea8fbc6.fb75	5002111	127.0.0.1:55512	COPY	duration: 0.187 ms statement: BEGIN;COPY pemdata.server_logs(server_id, log_time, user_name, database_name, process_id, connection_from, session_id, session_line_num, command_tag, session_start_time, virtual_transaction_id, transaction_id, error_severity, sql_state_code, message, detail, hint, internal_query, internal_query_pos, context, query, query_pos, location, application_name) FROM STDIN WITH NULL AS 'NULL' QUOTE " CSV;
1870600	29/04/2020, 10:15:06	agent1	pem	64373	5ea8fbc6.fb75	0	127.0.0.1:55512	COMMIT	duration: 0.572 ms statement: END;
1870599	29/04/2020, 10:15:06	agent1	pem	64373	5ea8fbc6.fb75	5002110	127.0.0.1:55512	UPDATE	duration: 0.129 ms statement: UPDATE pem.log_configuration SET (last_read_filename, file_offset) = ('/var/lib/pgsql/12/data/log/postgresql-2020-04-29_004252.csv', 3135795) WHERE server_id = 1;
1870598	29/04/2020, 10:15:06	agent1	pem	64373	5ea8fbc6.fb75	5002110	127.0.0.1:55512	COPY	duration: 0.289 ms statement: BEGIN;COPY pemdata.server_logs(server_id, log_time, user_name, database_name, process_id, connection_from, session_id, session_line_num, command_tag, session_start_time, virtual_transaction_id, transaction_id, error_severity, sql_state_code, message, detail, hint, internal_query, internal_query_pos, context, query, query_pos, location, application_name) FROM STDIN WITH NULL AS 'NULL' QUOTE " CSV;
1870597	29/04/2020, 10:15:06	agent1	pem	64373	5ea8fbc6.fb75	0	127.0.0.1:55512	COMMIT	duration: 0.521 ms statement: END;
1870596	29/04/2020, 10:15:06	agent1	pem	64373	5ea8fbc6.fb75	5002109	127.0.0.1:55512	UPDATE	duration: 0.132 ms statement: UPDATE pem.log_configuration SET (last_read_filename, file_offset) = ('/var/lib/pgsql/12/data/log/postgresql-2020-04-29_004252.csv', 3134305) WHERE server_id = 1;
1870595	29/04/2020, 10:15:06	agent1	pem	64373	5ea8fbc6.fb75	5002109	127.0.0.1:55512	COPY	duration: 0.200 ms statement: BEGIN;COPY pemdata.server_logs(server_id, log_time, user_name, database_name, process_id, connection_from, session_id, session_line_num, command_tag, session_start_time, virtual_transaction_id, transaction_id, error_severity, sql_state_code, message, detail, hint, internal_query, internal_query_pos, context, query, query_pos, location, application_name) FROM STDIN WITH NULL AS 'NULL' QUOTE " CSV;
1870594	29/04/2020, 10:15:06	agent1	pem	64373	5ea8fbc6.fb75	0	127.0.0.1:55512	COMMIT	duration: 0.282 ms statement: END;

図 8: The Server Log Analysis dashboard

Properties	SQL	Statistics	Dependencies	Dependents	Monitoring	Server Log	
Postgres Enterprise Manager Host	Postgres Enterprise Manager Server	Server Log					
Object Type	Server	Status	UP (Since : 27/04/2020, 15:47:09)	Generated On	29/04/2020, 10:23:01	No. of alerts	6 (Acknowledged : 0)
Server Logs							
Start	End	User	Database	Command type			
2020-04-29 09:22:01	2020-04-29 10:22:21	postgres	pem			✓ Apply	Reset

図 9: Defining a Server Log filter

示されます。

- **Database field** にデータベース名前を入力して、サーバーが表示されたレコードを指定されたデータベースに対して実行されたトランザクションのみに制限することを指定します。
- **Command Type** フィールドを使用して、フィルター処理されたレポートに表示されるコマンドの選択基準を指定します。

サーバーログをフィルター処理する基準を記述したら、**Filter** をクリックして、フィルター処理されたサーバーログを **Server Log** テーブルに表示します。

8.2 Postgres ログ分析エキスパート

PEM Log Analysis Expert は、Postgres Enterprise Manager に登録されているサーバーのログファイルを分析し、ログファイルエントリに基づいて Postgres クラスターの使用状況の分析を提供するレポートを生成します。Log Analysis Expert レポートの情報を使用して、クラスターの使用率と構成を最適化してパフォーマンスを改善するかどうかを決定できます。

PEM Log Analysis Expert を使用する前に、[サーバープロパティ] ダイアログの [詳細設定] タブでサービス ID を指定し、ログマネージャーウィザードを使用して PEM サーバーによるログ収集を有効にする必要があります。

Postgres Log Analysis Expert ウィザードを開くには、PEM クライアントの **Management** メニューから **Postgres Log Analysis Expert...** オプションを選択します。ウィザードの **Welcome** ダイアログが開きます。**Next** をクリックして続行します。

ウィザードの **Analyzer selection** ダイアログには、選択可能なアナライザーのリストが表示されます。各アナライザーは、ログファイルから収集した情報を含む対応するテーブル、チャート、またはグラフを生成します。

アナライザーの左側にあるチェックボックスをオンにして、ログ分析エキスパートが対応するテーブル、チャート、またはグラフを準備する必要があることを示します。選択した後、**Next** をクリックして、サーバー選択ツリーコントロールに進みます。

ツリーコントロールを使用して、Postgres Log Analysis Expert で分析するサーバーを指定します。マルチプルのサーバーを選択した場合、結果のレポートには、各サーバーの対応する結果セットが個別の（ただし連続した）リストです。**[Next]** をクリックして、**[レポートオプション]** ダイアログに進みます。

Options セクションのフィールドを使用して、分析メソッドと結果のテーブルの最大長さを指定します。

- **Aggregate method** ドロップダウンを使用して、Log Analysis Expert が選択し時間間隔のデータを統合するために使用するメソッドを選択します。以下から選択できます。
- **SUM** は、指定され時間間隔に収集された値の総和である値を計算するようにアナライザーに指示します。
- **AVG** は、指定され時間間隔の収集値の平均である値を計算するようアナライザーに指示します。
- **MAX** は、指定し時間間隔内に発生する最大値を使用するようアナライザーに指示します。
- **MIN** は、指定し時間間隔内に発生する最小値を使用するようアナライザーに指示します。




図 10: The Log Analysis Expert Welcome dialog




図 11: The Analyzer selection dialog




図 12: The Server selection dialog




図 13: The Report options dialog

- **Time span** フィールドを使用して、アナライザーがグラフ上のポイントの各計算に組み込む分数を指定します。時間スパンが 5 分であり、集計メソッドは AVG である場合、例、与えられたグラフ上の各点は、5 分の時間間隔内で発生した活性の平均値を含むであろう。
- **Rows limit** フィールドを使用して、テーブルに含める最大行数を指定します。

Time Intervals セクションのフィールドを使用して、Log Analysis Expert が分析する時間レンジを指定します。

- **Relative days** を Yes に設定して (+/-) From 日付フィールドを有効にし、From フィールドで選択した日時の前後の日数を指定します。
- **From** フィールドを使用して、分析の開始日時を指定します。
- **To** フィールドを使用して、分析の終了日時を指定します。
- (+/-) From 日付セレクターを使用して、分析に含める From 日付の前または後の日数を指定します。

レポートオプションを指定したら、**Next** をクリックしてレポート宛先ダイアログに進みます。




図 14: The Report destination dialog

デフォルトオプションを選択し、**Finish** を選択して PEM クライアントのタブ付きブラウザーで Log Analysis Expert レポートをビューするか、レポートのダウンロードの横にあるラジオボタンをクリックして、後で使用するためにレポートのコピーを **HTML** ファイル。

レポートをファイルに保存するように指定している場合、レポートがダウンロードされます。

8.3 Postgres Log Analysis Expert Report のレビュー

レポートをすぐに確認することを選択した場合、Postgres Log Analysis Expert レポートが PEM Client ウィンドウに表示されます。レポートは、レポートが生成された日付と時刻、レポートを定義するときにレポート、および凝集メソッドが指定した時間を表示します。情報が表示されるサーバーの名前は、レポートの各セクションのスタートに記載されています。

レポートには、Log Analysis Expert ウィザードで選択されたテーブル、グラフ、およびチャートが表示されます。特定のグラフィックに移動するには、Jump To ボタン（スクリーンの右下隅にあります）を使用します。

Postgres Log Analysis Expert

Interval: 2020-4-20 15:55:19 - 2020-4-27 15:55:19

Generated: 2020-04-27 16:00:51

Span: 5 Minutes

Aggregate: SUM

Go to: Postgres Enterprise Manager Server

▼ Postgres Enterprise Manager Server(192.168.1.18:5432)

Summary Statistics

Settings	Values
Number of unique queries	151649
Total queries	155045
Total queries duration	
First query	27/04/2020 15:47:09.86 IST
Last query	27/04/2020 15:53:59.611 IST
Queries peak time	27/04/2020 15:49:38 IST queries 2821
Number of events	155045
Number of unique events	1
Total number of sessions	348
Total duration of sessions	
Average sessions duration	
Total number of connections	0
Total number of databases	0

Hourly DML Statistics

Time	Database name	Statement	Count	Min duration	Max duration	Avg duration
27/04/2020 15:00	db01	SELECT	80	0.05	105.40	4.90
27/04/2020 15:00	edbstore_temp	SELECT	58	0.02	66.58	4.64
27/04/2020 15:00	hr	SELECT	48	0.01	29.26	1.87
27/04/2020 15:00	pem	COPY	1641	0.65	43.81	2.08
27/04/2020 15:00	pem	DELETE	73	0.44	8.74	1.04
27/04/2020 15:00	pem	INSERT	190	0.06	9.50	2.19

図 15: The Postgres Log Analysis Expert Report

レポートに複数の監視対象サーバーの分析が含まれる場合、グラフと表がセットで表示されます。最初に 1 つのサーバーの統計情報を表示するグラフ、テーブル、およびチャート、次にレポート内の次のサーバーのグラフィックス。

第9章 SQL Profiling and Analysis

ほとんどの RDBMS 専門家は、非効率的な SQL コードがほとんどのデータベースパフォーマンスの問題の主な原因であることに同意しています。DBA と開発者にとっての課題は、ラージで複雑なシステムで実行が不十分な SQL コードを見つけ、そのコードを最適化してパフォーマンスを向上させることです。

SQL プロファイラコンポーネントを使用すると、データベーススーパーユーザは、パフォーマンスの低い SQL コードを見つけて最適化できます。Microsoft SQL Server の Profiler のユーザーは、PEM の SQL Profiler のオペレーションと機能が非常に似ていることに気付くでしょう。SQL プロファイラーは、各 Advanced Server インスタンスと共にインストールされます。PostgreSQL を使用している場合、SQL プロファイラーインストーラをダウンロード、プロファイリングする各管理対象データベースインスタンスに SQL プロファイラー製品をインストールする必要があります。

SQL Profiler によって監視される各データベースについて、次のことを行う必要があります。

1. `postgresql.conf` ファイルを編集します。`shared_preload_libraries` 設定パラメータに SQL プロファイラーライブラリを含める必要があります。

- Linux インストールの場合、パラメータ値には以下を含める必要があります。
- `$libdir/sql-profiler`

Windows では、パラメータ値には次のものが含まれている必要があります。

- `$libdir/sql-profiler.dll`

2. データベースで SQL Profiler が使用する関数を作成します。SQL プロファイラーのインストールプログラムは、Linux システムのメイン PostgreSQL インストールディレクトリディレクトリの `share/postgresql/contrib` サブディレクトリに SQL スクリプト (`sql-profiler.sql` 名前付け) を配置します。Windows システムでは、このスクリプトは `share` サブディレクトリです。サーバーを PEM に登録するときに指定したメンテナンスデータベースでこのスクリプトを呼び出す必要があります。

3. サーバーを停止して再起動し、変更を有効にします。

ノート：SQL プロファイラーを構成する前に PEM クライアントで PEM サーバーに接続している場合は、サーバーとの接続を解除して再接続し、SQL プロファイラー機能を有効にする必要があります。SQL Profiler プラグインのインストールと構成の詳細については、次の EDB ウェブサイトから入手できる PEM インストールガイドを参照してください。

< <http://enterprisedb.com/products-services-training/products/> 文書 >

9.1 新しいSQLトレースの作成

SQL プロファイラーは、特定の SQL ワークロードをキャプチャして表示し、SQL トレースで分析します。キャプチャした SQL トレースをすぐにスタートしてレビューすることも、キャプチャしたトレースを保存して後でレビューすることもできます。SQL プロファイラーを使用して、最大 15 個の名前付けトレースを作成および保存できます。メニューオプションを使用して、トレースを作成および管理します。

9.1.1 トレースを作成する

Create trace... ダイアログを使用して、SQL プロファイラーがインストールおよび構成されているデータベースの SQL トレースを定義できます。インストールおよび構成済み。ダイアログにアクセスするには、PEM クライアントツリーコントロールでデータベースの名前を強調表示します。[管理] メニューから [SQL プロファイラー] プルアッドメニューに移動し、[トレースの作成...] を選択します。




図 1: The Trace options tab

Trace options タブのフィールドを使用して、新しいトレースに関する詳細を指定します。

- [名前] フィールドに、トレースの名前を指定します。
- [User filter] フィールドをクリックして、クエリがトレースに含まれるロールを指定します。必要に応じて、[すべて選択] の横のボックスをオンにして、すべてのロールからのクエリを含めます。
- [Database filter] フィールドをクリックして、トレースするデータベースを指定します。必要に応じて、[すべて選択] の横のボックスをオンにして、すべてのデータベースに対するクエリを含めます。
- trace size in the Maximum Trace File Size フィールドを指定します。SQL プロファイラーは、指定されたサイズにほぼ達するとトレースを終了します。
- [作成] ボタンを選択したときにトレースをスタートするには、Run Now フィールドに Yes を指定します。[いいえ] を選択して、[スケジュール] タブのフィールドを有効にします。

Schedule タブのフィールドを使用して、新しいトレースのスケジューリングの詳細を指定します。

- Start time フィールドを使用して、トレースの開始時間を指定します。

図 2: The Create trace Schedule tab

- **End time** フィールドを使用して、トレースの終了時間を指定します。
- **Repeat?** フィールドに **Yes** を指定して、毎日指定された時間にトレースを繰り返すことを示します。
[定期ジョブオプション] タブのフィールドを有効にするには、[いいえ] を選択します。

図 3: The Create trace Periodic job options tab

Periodic job options タブのフィールドは、繰り返し発生するトレースに関するスケジュールの詳細を指定します。Days セクションのフィールドを使用して、ジョブを実行日を指定します。

- **Week days** フィールドをクリックして、トレースを実行曜日を選択します。
- **Month days** フィールドをクリックして、トレースを実行月の日を選択します。
- **Months** フィールドをクリックして、トレースを実行月を選択します。

Times セクションのフィールドを使用して、トレース実行のタイムスケジュールを指定します。

- **Hours** フィールドをクリックして、トレースを実行時間を選択します。
- **Minutes** フィールドをクリックして、トレースを実行時間を選択します。

Create trace... ダイアログを完了したら、Create をクリックして、新しく定義されたトレースをスタートするか、後でトレースをスケジュールします。

#	Start Time	Duration (ms)	Query	Rows Affected	User	Database	PID	File System Read	File System Write	Page Fault
1	2020-04-24 01:54:57.556323-07	1.273133	SELECT heartbeat_inte...	1	agent1	pem	91666	48	0	6
2	2020-04-24 01:54:57.627954-07	12.234771	/pgdash/ SELECT ...	5	enterprisedb	postgres	33485	0	0	0
3	2020-04-24 01:54:57.647487-07	0.00245	SELECT 1	1	enterprisedb	pem	30543	0	0	0
4	2020-04-24 01:54:57.659666-07	0.004035	SELECT pg_has_role(p...	1	enterprisedb	pem	30543	0	0	0
5	2020-04-24 01:54:57.660344-07	0.00083	SELECT 1	1	enterprisedb	pem	30543	0	0	0
6	2020-04-24 01:54:57.69393-07	0.917116	SET DateStyle=ISO, SE...	1	enterprisedb	postgres	33900	0	0	0
7	2020-04-24 01:54:57.696903-07	0.016561	SELECT db_oid as did...	1	enterprisedb	postgres	33900	0	0	0
8	2020-04-24 01:54:57.69824-07	0.027148	SELECT old as id, role...	1	enterprisedb	postgres	33900	0	0	0
9	2020-04-24 01:54:58.633668-07	12.019085	/pgdash/ SELECT ...	5	enterprisedb	postgres	33485	0	0	0
10	2020-04-24 01:54:58.814973-07	0.001999	SELECT 1	1	enterprisedb	pem	30543	0	0	0
11	2020-04-24 01:54:58.826576-07	0.050517	SELECT pg_has_role(p...	23	enterprisedb	pem	30543	0	0	0
12	2020-04-24 01:54:59.622713-07	11.296904	/pgdash/ SELECT ...	5	enterprisedb	postgres	33485	0	0	0
13	2020-04-24 01:55:00.137269-07	0.001639	SELECT 1	1	enterprisedb	postgres	32578	0	0	0
14	2020-04-24 01:55:01.250787-07	11.271025	/pgdash/ SELECT ...	5	enterprisedb	postgres	33485	0	0	0
15	2020-04-24 01:55:02.114481-07	0.627253	WITH agent_info AS (...)	1	agent1	pem	91666	680	0	52
16	2020-04-24 01:55:02.236089-07	12.07948	/pgdash/ SELECT ...	5	enterprisedb	postgres	33485	0	0	0
17	2020-04-24 01:55:02.628516-07	13.478983	SELECT * FROM (SEL...	3	agent1	pem	91666	1568	0	49
18	2020-04-24 01:55:03.232281-07	0.049985	SELECT * FROM pem.j...	1	agent1	pem	91666	0	0	0
19	2020-04-24 01:55:03.235696-07	0.011202	SELECT nextval('pem.j...	1	agent1	pem	91666	0	0	0
20	2020-04-24 01:55:03.239847-07	18.327522	/pgdash/ SELECT ...	5	enterprisedb	postgres	33485	0	0	0
21	2020-04-24 01:55:03.243198-07	0.128994	INSERT INTO pem.jobs...	1	agent1	pem	91666	32	0	1
22	2020-04-24 01:55:03.263871-07	0.03972	SELECT log_directory...	1	agent1	pem	91666	0	0	0

図 4: The SQL Profiler tab, displaying the trace results

トレースをすぐに実行ことを選択すると、トレース結果が PEM クライアントに表示されます。

9.1.2 既存のトレースを開く

前のトレースをビューするには、PEM クライアントツリーコントロール内のプロファイルデータベースの名前を強調表示します。Management メニューから SQL Profiler のプルアサイドメニューに移動し、Open trace... を選択します。SQL Profiler toolbar メニューを使用してトレースを開くこともできます。Open trace... オプションを選択します。[トレースを開く...] ダイアログが開きます。

Please select a trace:						
Name	Owner	Start time	Finished	Status	User filter	Database filter
test_trace	enterprisedb	2020-04-24 01:54:57.543706-07	2020-04-24 01:55:04.266105-07	Stopped (maximum trace size limit e...	<All users>	<All databases>

図 5: Opening an existing trace

トレースリストのエントリーを強調表示し、[開く] をクリックして、選択したトレースを開きます。選択したトレースが [SQL プロファイラー] タブで開きます。

9.1.3 トレースのフィルタリング

フィルターは、1 つ以上のルールの名前付けセットであり、それぞれがトレースビューからイベントを非表示にできます。フィルターをトレースに適用すると、非表示のイベントはトレースから削除されず、表示から除外されるだけです。

Trace Filter ダイアログを開き、フィルタを定義しルール（またはルールのセット）を作成するための [フィルタ] アイコンをクリックします。各ルールには、イベント、またはイベント中に呼び出されたクエリーを呼び出したロールのアイデンティティに基づいて、現在のトレース内のイベントをスクリーンします。

既存のフィルターを開くには、**Open** ボタンを選択します。新しいフィルターを定義するには、**Add (+)** アイコンをクリックして、[全般] タブに表示されるテーブルに行を追加し、ルールの詳細を指定します。

- **Type** ドロップダウンリストボックスを使用して、フィルタールールを適用するトレースフィールドを指定します。
- **Condition** ドロップダウンリストボックスを使用して、SQL プロファイラがトレースをフィルタリングするときに値に適用する演算子のタイプを指定します。
- 指定された値を含む **Matches to** フィルターイベントを選択します。
- 指定された値を含まないイベントをフィルタリングするには、**Does not match** を選択します。
- [値] フィールドで指定された文字列と完全にマッチするイベントをフィルタリングするには、**Is equal to** を選択します。
- **Is not equal** を選択して、[値] フィールドで指定された文字列と完全にマッチしないイベントをフィルタリングします。
- [値] フィールドで指定された文字列で始まるイベントをフィルタリングするには、**Starts with** を選択します。
- [値] フィールドで指定された文字列で始まらないイベントをフィルタリングするには、**Does not start with** を選択します。
- **Less than** を選択して、[値] フィールドで指定された数値より小さい数値を持つイベントをフィルタします。
- **[Greater than]** を選択して、[値] フィールドで指定された数値より大きい数値を持つイベントをフィルタします。
- [値] フィールドで指定した数値以下の数値を持つイベントをフィルタリングするには、**Less than or equal to** を選択します。
- [値] フィールドで指定された数値以上の数値を持つイベントをフィルタリングするには、**Greater than or equal to** を選択します。
- **Value** フィールドを使用して、SQL プロファイラーが検索する文字列、数値、または正規表現を指定します。

ルールの定義が終了したら、追加 (+) アイコンをクリックして、フィルターに別のルールを追加します。フィルタからルールを削除するには、ルールを強調表示し、[削除] アイコンをクリックしてください。

Save ボタンをクリックして、フィルターを適用せずにフィルター定義をファイルに保存します。フィルターを適用するには、OK をクリックします。Cancel を選択してダイアログを終了し、フィルターへの変更を破棄します。

9.1.4 トレースを削除する

トレースを削除するには、PEM クライアントツリーコントロールでプロファイルされたデータベースの名前を強調表示します。あなたはまた、トレースを削除するには、SQL プロファイラのツールバーメニューを使用することができます **Delete trace(s)...** SQL プロファイラブルさておきメニューに **Management** メニューをナビゲートし、選択します。Delete trace(s)... オプションを選択します。Delete traces ダイアログが開きます。




図 6: The Delete traces... dialog

トレース名前の左側にあるアイコンをクリックして、1つ以上のトレースを削除対象としてマーク、Delete をクリックします。PEM クライアントは、選択したトレースが削除されたことを確認します。

9.1.5 スケジュールされたトレースの表示

スケジュールされたトレースのリストをビューするには、PEM クライアントツリーコントロールでプロファイルされたデータベースの名前を強調表示します。あなたはまた、リストに SQL プロファイラのツールバーメニューを使用することができます **Scheduled traces...** SQL プロファイラブルさておきメニューに **Management** メニューをナビゲートし、選択します。Scheduled traces... オプションを選択します。

Scheduled traces... ダイアログには、実行を待機しているトレースのリストが表示されます。トレース名前の左側にある編集ボタンをクリックして、トレースに関する詳細情報にアクセスします。

- **Status** フィールドには、現在のトレースのステータスがリストされます。
- トレースが有効な場合、**Enabled?** スイッチは **Yes** を表示します。無効になっている場合はいいえ。




図 7: Reviewing scheduled traces

- **Name** フィールドには、トレースの名前が表示されます。
- **Agent** フィールドには、トレースの実行を担当するエージェントの名前が表示されます。
- **Last run** フィールドには、トレースの最後の実行の日付と時刻が表示されます。
- **Next run** フィールドには、次にスケジュールされたトレースの日付と時刻が表示されます。
- **Created** フィールドには、トレースが定義された日時が表示されます。

9.2 インデックスアドバイザーの使用

Index Advisor は Advanced Server 9.0 以降で配布されます。インデックスアドバイザーは、SQL プロファイラと連携して、収集された SQL ステートメントを調べ、基になるテーブルのインデックス作成の推奨事項を作成して、SQL 応答時間を改善します。インデックスアドバイザーは、スーパーユーザによって呼び出されるすべての DML (INSERT、UPDATE、DELETE) および SELECT ステートメントで機能します。

インデックスアドバイザーからの診断出力には以下が含まれます。

- 推奨されるインデックスから予測されるパフォーマンスの利点
- 推奨されるインデックスの予測サイズ
- 推奨インデックスの作成に使用できる DDL ステートメント

インデックスアドバイザーを使用する前に、以下を行う必要があります。

1. 各 Advanced Server ホストで `postgresql.conf` ファイルを変更し、`index_advisor` ライブラリを `shared_preload_libraries` パラメータに追加します。
2. **Index Advisor contrib** モジュールをインストールします。モジュールをインストールするには、`psql` クライアントまたは PEM クエリツールを使用してデータベースに接続し、次のコマンドを呼び出します。

- \i <complete_path>/share/contrib/index_advisor.sql

3. 変更を有効にするためにサーバーを再起動します。

索引アドバイザーは、SQL プロファイラでキャプチャされたトレースデータに基づいてインデックス勧告を make ことができます。SQL Profiler Trace Data ペインで 1 つ以上のクエリを強調表示して、**Index Advisor** ツールバーボタンをクリックするか、[表示] メニューから [インデックスアドバイザー] を選択します。Index Advisor の詳細な使用情報については、EDB Postgres Advanced Server Guide をご覧ください。

ノート：インデックスアドバイザーは、非スーパーユーザーによって呼び出されたステートメントを分析できません。非スーパーユーザーによって呼び出されたステートメントを分析しようとすると、サーバーログに次のエラーが含まれます。

ERROR: access to library "index_advisor" is not allowed

設定および索引アドバイザーを使用するの詳細については、EDB から入手 EDB Postgres Advanced Server のガイドを、で参照してください。

<https://www.enterprisedb.com/docs>

第10章 Tuning Wizard

チューニングウィザードは、PostgreSQL または Advanced Server のインストール、予想されるワークロードに最適なインストールの調整にヘルプ一連の構成オプションを推奨します。高い作業ロードをシステムまたはシステムをベンチマークすると、最適なパフォーマンスに到達するために、追加のマニュアルチューニングが必要になる場合がありますのでごノートください。

チューニングウィザードを使用する前に、サーバーの [プロパティ] ダイアログの [詳細] タブの [サービス ID フィールド] にサービスの名前を指定する必要があります。PEM は、チューニング後にサービスを再起動するときにサービス名前を使用します。

チューニングウィザードは、バインドされた PEM エージェントと同じサーバーに存在するサーバーに対してのみ推奨事項を make できます。サーバーの定義時に [リモートモニタリング] フィールドで [はい] の値を指定した場合、サーバーはチューニングウィザードのツリーコントロールに表示されません。

チューニングウィザードを開くには、PEM クライアントの **Management** メニューから **Tuning Wizard...** を選択します。チューニングウィザードが開き、歓迎されます。




図 1: The Tuning Wizard Welcome dialog

Next をクリックして、サーバー選択ダイアログに進みます。

ツリーコントロールの **Servers** ノードを展開して、現在 PEM によって監視されているチューニング可能




図 2: The Select Servers dialog

なサーバーのリストをビューします。サーバー名前の左側にあるチェックボックスをオンにして、チューニングするサーバーを選択します。

!!! Note * チューニングウィザードは、そのサーバーのサービス名前がサーバーの [プロパティ] ダイアログされていない場合、ツリーコントロールのサーバー名前の左側に赤いワーニング記号を表示します。

[Next] をクリックして、[構成] ダイアログに進みます。

Machine utilization フィールドのオプションを選択して、選択したサーバーによって実行される作業のタイプを指定します。サーバーによって実行される作業の種類によって、チューニングウィザードがシステムリソースを割り当てる方法が決まります。

- **Dedicated** を選択して、システムリソースの大部分をデータベースサーバ専用にします。
- **Mixed use** を選択して、適量のシステムリソースをデータベースサーバ専用にします。
- **Developer workstation** を選択して、比較的少量のシステムリソースをデータベースサーバ専用にします。

Workload Selection フィールドのオプションを選択して、選択したサーバーで通常実行されるワークロードのタイプを指定します。

- 選択したサーバーが主にオンライントランザクションワークロードの処理に使用される場合は、**OLTP** を選択します。
- 選択したサーバーがトランザクション処理とデータレポートの両方を提供する場合は、**Mixed** を選択します。
- サーバーが大量のデータのレポートに使用される場合は、**Data warehouse** を選択します。




図 3: The Configuration dialog

[Next] をクリックして、**Tuning Changes Summary** ダイアログに進みます。

Tuning Changes Summary ダイアログのツリーコントロールには、チューニングウィザードで分析された各サーバーに推奨されるパラメータ設定の変更が表示されます。サーバーまたはパラメータ名前の横にあるチェックボックスを使用して、チューニングウィザードがプレビューレポートに含めるか適用する推奨事項を選択します。

- パラメータ名前の左側にあるチェックボックスは、チューニングウィザードにパラメータ設定が含まれることを指定します。
- サーバー名前の左側にあるチェックボックスは、指定されたサーバーの推奨されるすべてのパラメータ設定をチューニングウィザードに含めることを指定します。

レポートに含めるまたは適用するチューニングウィザードの推奨事項を指定し、**Next** をクリックして続行します。

Schedule or Run? ダイアログを使用して、PEM が変更を適用する時間を指定するか、推奨される変更の詳細を示すレポートを生成します。

選択したアクションは、チューニングの変更の概要に記載されているすべての変更に適用されます。レポートを生成することを選択した場合、PEM は現在の値のリストと、[チューニングの変更の概要] ダイアログで選択した構成パラメーターへの推奨変更を含むレポートを作成します。変更を実装するには、**Tuning Changes Summary** ダイアログで変更するパラメーターを指定して、チューニングウィザードをもう一度呼び出す必要があります。

Schedule changes を選択して、スケジューリングオプションをビューおよび指定します。

次のことができます。




図 4: The Tuning Changes Summary dialog




図 5: The Schedule or Run? dialog

- **Configuration now?** スライダーを **Yes** に設定して、チューニングウィザードの推奨事項を適用し、今すぐサーバーをリスタートします。
- **Configuration now?** スライダーを **No** に設定して、時間を有効にしますか？ フィールドを選択し、カレンダーセレクトを使用して、PEM がチューニングウィザードの推奨事項を適用してサーバーをリスタートする時間を指定します。変更が適用される時間をスケジュールする場合、変更推奨のプレビューは提供されないことに注意してください。

Generate report を選択して、レポートオプションをビューます。




図 6: The Schedule or Run? dialog

次のことができます。

- **View report now?** スライダーを **Yes** に設定して、チューニングウィザードレポートを画面に表示します。
- **View report now?** スライダーを **No** に設定して **Save the report to file** フィールドを有効にし、カレンダーセレクトを使用して、PEM がチューニングウィザードレポートを書き込むファイル名前と場所を指定します。

Finish ボタンをクリックして、チューニングウィザードの変更を適用するか、レポートを生成してチューニングウィザードを終了します。

変更したサーバーの `postgresql.conf` ファイルを確認すると、チューニングウィザードが推奨される変更を実装していることを確認できます。チューニングウィザードは、変更が適用されると、`postgresql.conf` ファイル内の変更された各パラメータの上にコメントを追加します。

サーバーに照会することにより、パラメータ値を確認することもできます。例、([ツール] メニューからアクセス) クエリツールや `psql` のいずれかを使用して SQL コマンドラインを開き、コマンドを発行し、の `shared_buffers` パラメータの値を確認するために、

Tuning Wizard Report		
Generated On: 2020-04-27 16:19:52		Go to: Postgres Enterprise Manager Server
Summary		
Number of servers selected: 1 Machine utilization: Dedicated Workload profile: OLTP		
Server: Postgres Enterprise Manager Server (192.168.1.18:5432)		
GUC Parameter	Original Value	Recommended Value
effective_cache_size	4096MB	943MB
maintenance_work_mem	64MB	66MB
random_page_cost	4	2
shared_buffers	128MB	503MB
wal_buffers	4MB	16MB
work_mem	4MB	7MB

図 7: The Tuning Wizard report

```

root@localhost:/opt/PostgresPlus/9.5AS/data
File Edit View Search Terminal Help
# The value for shared_buffers was changed by the Postgres Enterprise Manager Tuning Wizard at 2017-03-06 09:15:32
#shared_buffers = 196MB
# The value for shared_buffers was changed by the Postgres Enterprise Manager Tuning Wizard at 2017-03-06 09:18:23
shared_buffers = 196MB

#huge_pages = try                # (change requires restart)
                                # on, off, or try
#temp_buffers = 8MB              # (change requires restart)
#max_prepared_transactions = 0   # min 800kB
                                # zero disables the feature
                                # (change requires restart)
# Note: Increasing max_prepared transactions costs ~600 bytes of shared memory
# per transaction slot, plus lock space (see max_locks_per_transaction).
# It is not advisable to set max_prepared_transactions nonzero unless you
# actively intend to use prepared transactions.
#work_mem = 4MB                  # min 64kB
# The value for work_mem was changed by the Postgres Enterprise Manager Tuning Wizard at 2017-03-06 09:15:32
#work_mem = 3MB
# The value for work_mem was changed by the Postgres Enterprise Manager Tuning Wizard at 2017-03-06 09:18:23
work_mem = 3MB
#maintenance_work_mem = 64MB     # min 1MB
# The value for maintenance_work_mem was changed by the Postgres Enterprise Manager Tuning Wizard at 2017-03-06 09:15:32
#maintenance_work_mem = 25MB
--More-- (21%)

```

図 8: Confirming a change in the postgresql.conf file

```
SHOW shared_buffers;
```

サーバーから返された値は、パラメータが変更されたことを確認します。

第11章 Postgres Expert - Best Practice Enforcement

Postgres Expert ユーティリティは、パフォーマンス、セキュリティなどを最適化するために Postgres サーバーを最適に構成する方法に関するエキスパートのアドバイスを提供します。Postgres Expert は、ベストプラクティスの逸脱についてサーバーを分析することにより、PostgreSQL の「ボックス内の DBA」として機能します。Postgres Expert には 3 つの専門家が含まれています。

- 構成エキスパート。
- スキーマエキスパート。
- セキュリティの専門家。

各エキスパートに特定のルールを選択して分析するか、すべてのルールを受け入れてから、注意が必要なベストプラクティスの問題を詳述する Postgres Expert レポートを確認できます。

11.1 Postgres エキスパートウィザードの使用

Postgres Expert ウィザードを使用するには、PEM クライアントの **Management** メニューから **Postgres Expert** オプションを選択します。ウィザードの **Welcome** ウィンドウが開いたら、**Next** をクリックして続行します。




図 1: The Postgres Expert Welcome dialog

ウィザードにはツリーコントロールが表示され、Postgres Expert が指定されたサーバーまたはデータベースを評価する Experts and Rules を選択できます。




図 2: The PEM Agent Installer' s Welcome dialog

ツリーコントロールは、3つのエキスパートの見出しの下にルールを分類します。

- **Configuration Expert rules** から選択して、サーバーまたはオペレーティングシステムのパラメータ設定を分析し、システムパフォーマンスを向上させる可能性のある調整を見つけます。
- **Schema Expert rules** から選択して、スキーマオブジェクトを分析します（不足しているプライマリキー、インデックスのない外部キーの検索など）。
- **Security Expert rules** から選択してシステムを確認し、セキュリティの脆弱性を見つけます。

エキスパートまたはルールの左側にあるチェックマークインジケータを使用して、チェックされたアイテムに関連するベストプラクティスの逸脱について、Postgres エクスパートが選択されたサーバーの構成を分析する必要があることを示します。

次のことができます。

- エクスパートの名前の横にあるチェックボックスをオンにして、ツリーコントロールのそのノードの下にリストされているすべての構成アイテムを選択または選択解除します。
- **Servers/Databases** の横にあるチェックボックスをオンにして、選択したサーバーでツリーコントロール内のすべてのアイテムを確認するように Postgres Expert に指示します。
- **Servers/Databases** の横にあるボックスの選択を解除して、すべてのルールのチェックを外します。次に、ツリーコントロール内を移動し、Postgres Expert で評価するアイテムのみを指定します。

選択したら、**Next** をクリックして、サーバー/データベースツリーコントロールに進みます。

Postgres Expert で分析するサーバーとデータベースを選択または選択解除します。マルチプルのサーバーまたはデータベースを選択した場合、結果のレポートには各ターゲットの個別の分析が含まれます。完了したら、**Next** をクリックしてレポートの宛先を選択します。




図 3: The Servers/Databases dialog




図 4: Specify a report destination

デフォルトオプションを選択し、**Finish** をクリックして Postgres Expert からオンスクリーンレポートをビューするか、レポートのダウンロードの横にあるチェックボックスをオンにして、後で使用するためにレポートのコピーを HTML ファイルします。レポートをファイルに保存することを選択した場合、ダウンロードはすぐに開始されます。ファイルはデフォルトのダウンロードディレクトリに保存されます。

11.2 Postgres の専門家の推奨事項の確認

Postgres Expert は、選択されたサーバーの高、中、低の重大度で分類された、選択されたルールを分析を含む簡単にナビゲートされるレポートを生成します。

Postgres Expert Report		
Generated On: 2020-04-27 16:57:47	Go to: Postgres Enterprise Manager Server	
Summary		
Servers Tested: 1	Rules Checked: 31	High Alerts: 1 Medium Alerts: 3 Low Alerts: 2
Server: Postgres Enterprise Manager Server (192.168.1.18:5432)		
Advisor: Configuration Expert		
Rule	Database	Severity
Check checkpoint_completion_target	-	Medium
Check effective_cache_size	-	Medium
Check effective_io_concurrency	-	Low
Check reducing_random_page_cost	-	Low
Advisor: Schema Expert		
Rule	Database	Severity
Check data and transaction log on same drive	-	High
Check for missing foreign key indexes	db01	Medium

図 5: The Postgres Expert report

レポートヘッダーには、レポートの概要が含まれ、レポートが生成された日時、分析されたルールの数、および Postgres Expert によって検出されたベストプラクティスからの逸脱の数が含まれます。Jump to ドロップダウンリストボックスを使用してサーバーを選択し、そのサーバーの推奨事項を対象とするレポートのセクションに移動します。

レポートの本文には、分析用に選択された各サーバーの詳細な調査結果が含まれています。調査結果は専門家によってソートされています。各エキスパートの見出し内で、ルール違反は重大度ごとにランク付けされます。

そのルールの詳細と推奨事項を表示するには、Postgres のエキスパートレポート内の各ルールをクリックします。各ルール内では、セクションの見出しが表示されます：

- **Advisor** セクションには、推奨を促した Postgres Expert advisor の名前がリストされます。
- **Trigger** セクションには、アラートを生成したルールの説明が表示されます。
- **Recommended Value** セクションには、Postgres Expert が選択したパラメータの設定を推奨する値が表示されます。
- **Description** セクションには、アラートの原因となったパラメータに関する情報とアドバイスが表示されます。

Postgres Expert Report

Generated On: 2020-04-27 16:57:47 Go to: Postgres Enterprise Manager Server

Summary

Servers Tested: 1 Rules Checked: 31 High Alerts: 1 Medium Alerts: 3 Low Alerts: 2

Server: Postgres Enterprise Manager Server (192.168.1.18:5432)

Advisor: Configuration Expert

Rule	Database	Severity
Check checkpoint_completion_target	-	Medium

Recommended Value: Consider adjusting checkpoint_completion_target.

Current Values:

Settings	Value
checkpoint_completion_target	0.5

Trigger: checkpoint_completion_target != 0.9

Description:
In order to ensure reliable and efficient crash recovery, PostgreSQL periodically writes all dirty buffers to disk. This process is called a checkpoint. Beginning in PostgreSQL 8.3, checkpoints take place over an extended period of time in order to avoid swamping the I/O system. checkpoint_completion_target controls the rate at which the checkpoint is performed, as a function of the time remaining before the next checkpoint is due to start. A value of 0 indicates that the checkpoint should be performed as quickly as possible, whereas a value of 1 indicates that the checkpoint should complete just as the next checkpoint is scheduled to start. It is usually beneficial to spread the checkpoint out as much as possible; however, if checkpoint_completion_target is set to a value greater than 0.9, unexpected delays near the end of the checkpoint process can cause the checkpoint to fail to complete before the next one needs to start. Because of this, the recommended setting is 0.9.

Check effective_cache_size	-	Medium
Check effective_io_concurrency	-	Low
Check reducing random_page_cost	-	Low

Advisor: Schema Expert

Rule	Database	Severity
Check data and transaction log on same drive	-	High
Check for missing foreign key indexes	db01	Medium

図 6: The detailed recommendation for a rule

- **Current Values** セクションには、Postgres Expert の評価に影響を与えるパラメータの現在の値が表示されます。

第12章 Monitoring BDR Nodes

!!! Tip “New Feature” * BDR サポートは、PEM 8.1.0 以降で使用できます。

BDR（双方向レプリケーション）は、Postgres クラスター間でマルチマスターレプリケーションを提供する PostgreSQL の拡張機能です。PEM コンソールを介して BDR をモニタ前に、BDR ノードが稼働中であることを保証必要があります。BDR の詳細については、[BDR Documentation](#) を参照してください。

PEM 8.1.0 および BDR 3.7.9 以降のダッシュボードを介して、1 つ以上の BDR ノードに関するステータス情報を表示するように PEM を構成できます。

BDR Nodes をモニタするように PEM を構成するには、PEM Web クライアントを使用してサーバー定義を作成します。[New Server Registration](#) ダイアログのタブを使用して、次の例外を除き、BDR ノードの一般的な接続プロパティを指定します。

- [PEM Agent] タブの [Database] フィールドで BDR 対応のデータベース名前を指定します。
- PEM Agent タブの username フィールドで、bdr_monitor または bdr_superuser ロールを持つユーザを指定します。

サーバー定義を保存すると、BDR ノードは PEM クライアントオブジェクトブラウザーツリーの PEM サーバーディレクトリの下にあるサーバーのリストに含まれます。BDR ダッシュボードから BDR Nodes をモニタできます。

BDR ダッシュボードにモニタリング情報を含めるには、各 BDR グループの相対プローブを有効にする必要があります。BDR プローブ [here](#) の完全なリストを確認できます。

プローブを有効にするには、ノード名前を右クリックして、Management メニューから Manage Probes を選択します。

BDR ノードをモニタするには、オブジェクトブラウザーのツリーコントロールで BDR ノードの名前を右クリックし、[ダッシュボード] メニューから [BDR Admin] または [BDR Group Monitoring] または [BDR Node Monitoring] ダッシュボードを選択します。

第13章 Monitoring Failover Manager

EDB Failover Manager を使用してレプリケーションシナリオをモニタしている場合、Failover Manager を手動でインストールおよび構成する必要があります。Failover Manager のインストールの詳細については、次の EDB ウェブサイトしてください。

<https://www.enterprisedb.com/products/edb-postgres-platform/edb-postgres-failover-manager>

Streaming Replication ダッシュボードで Failover Manager クラスターのステータスをモニタするには、クラスターの各ノードの **server Properties** ダイアログの **Advanced** タブで次の情報を提供する必要があります。

- **EFM Cluster Name** フィールドを使用して、フェールオーバーマネージャークラスターの名前を指定します。クラスタ名前は、クラスタプロパティファイルの名前のプレフィックスです。クラスタのプロパティファイルが `efm.properties` 名前付けされた場合、クラスタ名前は EFM です。
- **EFM Installation Path** フィールドを使用して、Failover Manager バイナリファイルの場所を指定します。デフォルトでは、Failover Manager バイナリファイルは `/usr/efm-<X>/bin` にインストールされます。
 - ここで、`<X>` は EFM バージョンです。

サーバーを登録すると、Streaming Replication Analysis ダッシュボードには、ダッシュボードの下部近くにある EFM クラスターに関するステータス情報が表示されます。

Failover Manager Cluster Status									
Failover Manager Cluster Information									
Properties	Values								
Cluster Name	efm								
Failover Manager Agent Running Status	UP								
Allowed Node List	172.16.177.194, 172.16.23.156								
Standby Priority List	172.16.23.156								
Missing Nodes									
Minimum Standbys	0								
Membership Coordinator	172.16.177.194								
Cluster Status Message									
Failover Manager Node Status									
Agent Type	Address	Agent	DB	XLog Location	XLog Receive	Status Information	XLog Information	VIP	VIP Status
Primary	172.16.177.194	UP	UP	0/8000140					False
Standby	172.16.23.156	UP	UP	0/8000140	0/8000140				False

図 1: The Failover Manager cluster status report

Streaming Replication Analysis ダッシュボードの **Failover Manager Cluster Status** セクションには、監視対象クラスターに関する情報が表示されます。

Failover Manager Cluster Information テーブルは、Failover Manager クラスターに関する情報を提供します。

- **Properties** 列には、クラスタプロパティの名前が表示されます。

- Values 列には、プロパティの現在の値が表示されます。

Failover Manager Node Status テーブルには、Failover Manager クラスターの各ノードに関する情報が表示されます。

- Agent Type 列には、ノードに存在するエージェントのタイプが表示されます。可能な値は、Primary、Replica、Witness、Idle、および Promoting です。
- Address 列には、ノードの IP アドレスが表示されます。
- Agent 列には、ノードに存在するエージェントのステータスが表示されます。
- DB 列には、ノードに存在するデータベースのステータスが表示されます。
- XLog Location 列には、データベースのトランザクションログの場所が表示されます。
- Status Information 列には、ノードに関するエラー関連情報が表示されます。
- XLog 情報列には、トランザクションログに関するエラー関連情報が表示されます。
- VIP 列には、ノードに関連付けられている VIP アドレスが表示されます。
- ノードの VIP がアクティブの場合、VIP Status 列には True が表示され、VIP がアクティブでない場合は False が表示されます。

13.1 プライマリノードの交換

PEM クライアントを使用して、フェールオーバーマネージャークラスターのプライマリノードをレプリカノードに置き換えることができます。フェイルオーバープロセスを開始するには、Tools メニューの下の Server から Replace Cluster Primary を選択します。ダイアログが開き、現在のプライマリノードを交換することを確認するよう求められます。




図 2: Replacing the Primary node of a cluster

Yes を選択して、現在のプライマリノードをフェールオーバーマネージャークラスターから削除し、レプリカノードをフェールオーバーマネージャークラスター内の読み取り/書き込みプライマリノードのロールにプロモートします。（フェイルオーバーマネージャで定義された）最高のプロモーションの優先順位を持つノードが新しいプライマリノードになります。PEM はダイアログを表示し、ジョブステータスを報告します。




図 3: Confirmation of the promotion

ジョブが完了して Streaming Replication Analysis ダッシュボードが更新されると、Failover Manager Node Status テーブルを確認して、レプリカノードがフェールオーバーマネージャークラスター内でプライマリのロールに昇格されたことを確認できます。

13.2 EFM クラスターの切り替え

PEM クライアントを使用して、フェールオーバーマネージャークラスターのプライマリノードをレプリカノードに置き換えることができます。スイッチオーバープロセスを開始するには、Tools メニューから **Switchover EFM Cluster** を選択します。ダイアログが開き、EFM クラスターを切り替えることを確認するよう求められます。




図 4: Switchover EFM Cluster

Yes を選択してフェールオーバーマネージャースイッチオーバーをスタートし、レプリカノードを読み取り/書き込みプライマリノードのロールにプロモートさせ、プライマリデータベースをフェールオーバーマネージャークラスター内の新しいレプリカとして再構成します。（フェールオーバーマネージャで定義された）最高のプロモーションの優先順位を持つノードが新しいプライマリノードになります。PEM は、ジョブステータスを報告するダイアログを表示します。

ジョブが完了し、Streaming Replication Analysis ダッシュボードが更新されたら、Failover Manager Node Status テーブルを確認して、スイッチオーバーが発生したことを確認できます。




図 5: Confirmation of the promotion

第14章 Monitoring an xDB Replication Cluster

xDB レプリケーションシナリオのパートである Advanced Server または PostgreSQL データベースから統計を取得するように PEM を構成する前に、xDB レプリケーションを手動でインストールおよび構成する必要があります。xDB レプリケーションソリューションと文書の詳細については、EDB ウェブサイトにアクセスしてください。

<http://www.enterprisedb.com/products-services-training/products-overview/xdb-replication-server-multi-master>

PEM xDB レプリケーションプローブは、EDB Postgres Advanced Server または PostgreSQL データベースであるパブリケーションデータベースを持つ xDB マルチプライマリまたはシングルプライマリレプリケーションを使用するクラスターのラグデータを監視します。他の独自のデータベースホスト（オラクルまたは SQL Server）と Advanced Server または PostgreSQL の間でレプリケーションを設定している場合、プローブは遅延情報を返すことができない結果ノートしてください。

デフォルトでは、xDB Replication プローブは無効になっています。xDB Replication プローブを有効にするには、サーバーの名前を右クリックし、コンテキストメニューから **Connect** を選択します。プロンプトが表示されたら、認証情報を提供します。接続後、ツリーコントロールのサーバーノードを展開し、複製されたデータベースの名前を強調表示します。次に、**Management** メニューから **Manage Probes...** を選択します。

Manage Probes タブのフィールドを使用して、xDB レプリケーションプローブを設定します。

- **Default** スライダーを **No** に移動して、プローブ実行間の分と秒を変更します。
- **Enabled?** スライダーを使用して、xEM Replication プローブを実行ように PEM に指示します。
- **Data Retention** フィールドの **Default** スライダーを **No** に設定して、PEM がプローブによって取得された情報を保存する日数を変更します。

プローブを有効にすると、返されたメトリックを使用して、PEM クライアントでカスタムチャートとダッシュボードを作成できます。

Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Monitoring **Manage Probes** ✕

Description

Manage Custom Probes: PEM uses probes to retrieve statistics from a monitored server, database, operating system or agent. You can view, reconfigure, delete, or create your own custom probes.

Copy Probes: PEM allows copying of probes from any chosen object recursively down through the object hierarchy. Click on Copy Probes to quickly copy the displayed probe configuration to a selected target.

Quick Links

 Manage Custom Probes
  Copy Probes
  Help

Probes

Probe name	Execution Frequency			Enabled?		Data Retention	
	Default?	Minutes	Seconds	Default?	Probe Enable?	Default?	Days
Background Writer Statistics	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Blocked Session Information	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Data and Log File Analysis	☒	0	10	☒	☒	☒	180
Database Frozen XID	☒	720	0	☒	☒	☒	180
Database Size	☒	30	0	☒	☒	☒	180
Database Statistics	☒	30	0	☒	☒	☒	90
Failover Manager Cluster Info	☒	5	0	☒	☐	☒	7
Failover Manager Node Status	☒	5	0	☒	☐	☒	7
Lock Information	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Number of Prepared Transactions	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Number of WAL Files	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Object Catalog: Database	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Object Catalog: Tablespace	☒	5	0	☒	☒	☒	180
PG HBA Conf	☒	30	0	☒	☒	☒	180
Server Information	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Server log Configuration	☒	0	10	☒	☒	☒	180
Session Information	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Settings	☒	5	0	☒	☒	☒	180
Streaming Replication	☒	5	0	☒	☐	☒	180
Streaming Replication Database Conflicts	☒	5	0	☒	☐	☒	180
Streaming Replication Lag Time	☒	5	0	☒	☐	☒	180
Tablespace Size	☒	30	0	☒	☒	☒	180
User Information	☒	30	0	☒	☒	☒	180
WAL Archive Status	☒	30	0	☒	☐	☒	180

図 1: The Manage Probes tab

第15章 Reports

ローカルおよびリモートで管理されているすべてのサーバーのシステム構成レポートとコア使用率レポートを生成できます。このレポートを生成するには、**Management** メニューから **Reports** を選択します。

レポートには次のオプション。

- システム構成レポート (JSON)
- システム構成レポート (HTML)
- コア使用状況レポート (JSON)
- コア使用状況レポート (HTML)

スーパーユーザーまたは `pem_admin` ロールパーミッションを持つユーザーのみがシステム構成レポートまたはコア使用率レポートをダウンロードできることにノートしてください。

また、これらのレポートの情報には、最新のプローブ実行時間が反映されることにノートしてください。

15.1 システム構成レポート

システム構成レポートは、ブラウザツリーの下にリストされている PEM エージェントグループ、PEM サーバーディレクトリグループ、およびカスタムグループに関する詳細情報を提供します。これらのグループには、Postgres Enterprise Manager、PEM Agent、およびデータベースサーバーを含めることができます。このレポートは、HTML 形式および JSON フォーマットでダウンロードできます。

Postgres Enterprise Manager Summary は、次に関する詳細を提供します。

Postgres Enterprise Manager バックエンドデータベースサーバのバージョン - アプリケーションのバージョン - アプリケーションにアクセスユーザー名前 Python バージョン - フラスコバージョン - プラットフォーム固有の情報

Summary は、エージェントとサーバーの数に関する情報を提供します。

Group: **PEM Agents** パネルには、PEM エージェント、CPU コア、ディスク使用率、およびメモリ情報に関する詳細が表示されます。

Group: **PEM Server Directory** は、次に関する詳細を提供します。

- データベースサーババージョン
- ホスト
- ポート
- データベース名前

System Configuration Report

Generated On: 2020-04-28 14:30:49

Go to: PEM Agents

Postgres Enterprise Manager Summary

Parameter	Value												
Name	Postgres Enterprise Manager												
Backend version	PostgreSQL 12.1 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-39), 64-bit												
App version	7.14.0-dev (schema: 202003031)												
User	postgres												
Python version	3.7.5												
Flask version	1.0.4												
Platform	<table><tbody><tr><td>System</td><td>: Darwin</td></tr><tr><td>Node</td><td>: Laptop358.pn.in</td></tr><tr><td>Release</td><td>: 18.7.0</td></tr><tr><td>Version</td><td>: Darwin Kernel Version 18.7.0: Thu Jan 23 06:52:12 PST 2020; root:xnu-4903.278.25~1/RELEASE_ARM_T8020</td></tr><tr><td>Machine</td><td>: x86_64</td></tr><tr><td>Processor</td><td>: i386</td></tr></tbody></table>	System	: Darwin	Node	: Laptop358.pn.in	Release	: 18.7.0	Version	: Darwin Kernel Version 18.7.0: Thu Jan 23 06:52:12 PST 2020; root:xnu-4903.278.25~1/RELEASE_ARM_T8020	Machine	: x86_64	Processor	: i386
System	: Darwin												
Node	: Laptop358.pn.in												
Release	: 18.7.0												
Version	: Darwin Kernel Version 18.7.0: Thu Jan 23 06:52:12 PST 2020; root:xnu-4903.278.25~1/RELEASE_ARM_T8020												
Machine	: x86_64												
Processor	: i386												

Summary

Parameter	Value												
Agents	<table><tbody><tr><td>Windows</td><td>: 0</td></tr><tr><td>Linux</td><td>: 2</td></tr></tbody></table>	Windows	: 0	Linux	: 2								
Windows	: 0												
Linux	: 2												
Servers	<table><tbody><tr><td>PG</td><td>: 2</td></tr><tr><td>EPAS</td><td>: 2</td></tr><tr><td>Unknown</td><td>: 0</td></tr><tr><td>Locally Managed</td><td>: 3</td></tr><tr><td>Remotely Managed</td><td>: 1</td></tr><tr><td>Unmanaged</td><td>: 0</td></tr></tbody></table>	PG	: 2	EPAS	: 2	Unknown	: 0	Locally Managed	: 3	Remotely Managed	: 1	Unmanaged	: 0
PG	: 2												
EPAS	: 2												
Unknown	: 0												
Locally Managed	: 3												
Remotely Managed	: 1												
Unmanaged	: 0												

> Group: PEM Agents

> Group: PEM Server Directory

図 1: System Configuration Report - PEM Summary and Summary

- データベースサイズ
- 表領域サイズ

ここで、Group Server Name はサーバーが追加されるグループ名前に依存することにノートしてください。

15.2 コア使用状況レポート

コア使用状況レポートは、次のものに固有のコアの数に関する詳細情報を提供します。

- サーバーの種類
- データベースのバージョン
- プラットフォームとグループ名前

このレポートは、ローカルで管理されているサーバーに関する詳細情報も提供します。

- タイプ
- ホスト
- ポート
- プラットフォーム
- コア
- RAM

System Configuration Report

Generated On: 2020-04-28 14:30:49

Go to: PEM Agents

Postgres Enterprise Manager Summary

Summary

Group: PEM Agents

Agent: Postgres Enterprise Manager Host

Agent Details

Parameter	Value
Platform	Linux-x64
OS	CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)
Version	7.14.0-dev
Active	True
Hostname	localhost.localdomain
Domain Name	(none)
Bound Local Servers	Postgres Enterprise Manager Server EDB Postgres Advanced Server 11 EPAS_12
Bound Remote Servers	(none)

CPU

Total CPU Cores: 2

Average CPU Utilization (%): 25.31

Core ID	Load Percentage
CPU0	25.267327
CPU1	25.353135

Disk Utilization

Total Disk Size (MB): 32098

Disk Space Used (MB): 13791

Disk Space Available (MB): 16669

Disk Utilization (%): 42.97

Mount Point	File System	Size (MB)	Space Used (MB)	Space Available (MB)
/	/dev/sda3	31622	13657	16352
/boot	/dev/sda1	476	134	317

Memory Details

Parameter	Value
Free RAM (MB)	1050
Memory Usage Percentage	72.17
Total Swap Memory (MB)	7999
Free Swap Memory (MB)	6589
Swap Usage Percentage	17.63

Agent: localhost.localdomain

Agent Details

CPU

Disk Utilization

Memory Details

Group: PEM Server Directory

図 2: System Configuration Report - PEM Agents

System Configuration Report

Generated On: 2020-04-28 14:30:49

Go to: PEM Agents

Postgres Enterprise Manager Summary

Summary

Group: PEM Agents

Group: PEM Server Directory

Server: Postgres Enterprise Manager Server

Server Details

Parameter	Value
Agent	Postgres Enterprise Manager Host
Host	192.168.1.19
Port	5432
Database	postgres
Version	PostgreSQL 12.1 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-39), 64-bit
Service Id	postgresql-12
Remote Monitored?	False
Active	True

Database Details

Name	Size (MB)	Tablespace Name
postgres	8	pg_default
edbstore_temp	8	pg_default
hr	8	pg_default
pem	2407	pg_default
testdb	27	pg_default
db01	8	pg_default

Tablespace Details

Name	Size (MB)
pg_global	0
pg_default	2482

Server: EPAS_12

Server Details

Database Details

Tablespace Details

Server: EDB Postgres Advanced Server 11

Server Details

Database Details

Tablespace Details

Server: PGSQL12_Centos7_1

Server Details

Database Details

Tablespace Details

図 3: System Configuration Report - Group Server Name

Core Usage Report

Generated On: 2020-02-18 16:08:47 IST Using: Postgres Enterprise Manager Version: 7.13.0-dev (schema: 202001011)

Core Summary

Total Number of Cores: 13

Server Type	Number of Servers	Number of Cores
EDB Postgres Advanced Server	1	4
PostgreSQL	2	5
BART	1	4

Database Version	Number of Servers	Number of Cores
PostgreSQL 10	1	4
PostgreSQL 11	1	1
Advanced Server 11	1	4

Platform	Number of Servers	Number of Cores
Windows-x64	1	1
Linux-x64	3	12

Group Name	Number of Servers	Number of Cores
PEM Server Directory	3	9

Server Core Summary

Locally Managed Servers: 3

Name	Type	Host:Port	Platform	Cores	Total RAM (MB)
Windows PostgreSQL 11	PostgreSQL	127.0.0.1:5432	Windows-x64	1	2047
PostgreSQL-10-Local	PostgreSQL	localhost:5432	Linux-x64	4	5786
Postgres Enterprise Manager Server	EDB Postgres Advanced Server	127.0.0.1:5444	Linux-x64	4	5786
				9	13619

Remotely Managed Servers: 1

Name	Type	Host:Port
PostgreSQL-11-Remote	PostgreSQL	172.19.12.3:5432

Unmanaged Servers: 1

Name	Host:Port
Performance Diagnostics Server	172.16.254.22: 5444

図 4: Core Usage Report

第16章 Reference

次のセクションは参照用に提供されています。変更のサブジェクトとなる項目は以下の表の参照がノートのご注意ください。

16.1 PEM サーバー構成パラメーター-リファレンス

グローバル構成オプションを使用して、PEM サーバーの動作の側面を変更できます。構成パラメーターのリストは変更される可能性があるサブジェクトにノートしてください。

Parameter name	Value and Unit	Description
audit_log_retention_time	30 days	監査ログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
auto_create_agent_alerts	true	エージェントの登録時にデフォルトのエージェントレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
auto_create_server_alerts	true	サーバーがエージェントにバインドされたときに、デフォルトのサーバーレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
chart_disable_bullets	false	ダッシュボードおよび Capacity Manager レポートの折れ線グラフの簡条書きを有効/無効にします。
cm_data_points_per_report	50	Capacity Manager レポートのチャートにプロットするデータポイントの数を指定します。
cm_max_end_date_in_years	5 years	Capacity Manager がデータを推定する最大時間を指定します。レポートのしきい値ベースの終了日が無期限に推定されないようにします。
dash_alerts_timeout	60 seconds	アラートダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_comrol_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードのコミット/ロールバック分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_comrol_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでコミット/ロールバック折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_connectionvervw_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_db_eventlag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの slony レプリケーションのイベント数ラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_eventlag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで slony レプリケーションのイベントラグの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_hottable_rows	25 rows	データベース分析ダッシュボードの HOT テーブル分析テーブルに表示する行数を指定します。
dash_db_hottable_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでホットテーブルテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_io_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードのデータベース I/O 分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_io_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードでデータベース I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_rowact_span	7 days	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードの行アクティビティ分析グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_rowact_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードで行アクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_storage_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでストレージ棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_timelag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの Slony レプリケーションのタイムラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_timelag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで Slony レプリケーションのタイムラグ折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_useract_span	7 days	データベース分析ダッシュボードのユーザーアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_useract_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_efm_timeout	300 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでフェールオーバーマネージャノードステータスとフェールオーバーマネージャクラスター情報の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_global_overview_timeout	30 seconds	グローバル概要ダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_header_timeout	60 seconds	すべてのダッシュボードのヘッダーの情報が自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_io_chkpt_span	7 days	I/O 分析ダッシュボードのチェックポイントチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_io_chkpt_timeout	1800 seconds	I/O 分析ダッシュボードでチェックポイント折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hotindx_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットインデックスバーチャートが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hottbl_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットテーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_index_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのインデックスアクティビティテーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_index_objectio_timeout	60 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでインデックスアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_index_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクト I/O 詳細テーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_index_objectio_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクト I/O 詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのホストメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_hostmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでホストメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemconf_timeout	300 seconds	メモリ分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでホストメモリ構成の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのサーバーメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_servmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでサーバーメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemconf_timeout	300 seconds	[メモリ分析] ダッシュボードで [サーバーメモリ構成] 円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objstorage_rows	15 rows	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクトストレージテーブルに表示する行数を指定します。
dash_objectact_objstorage_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクトストレージテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objstorage_inindexes_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大インデックスの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_ object- tact_objto pta- bles_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大テーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_cpu_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの CPU チャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_cpu_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで CPU 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_data_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの I/O 折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_disk_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの使用率チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_hostfs_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでホストファイルシステムの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_io_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_memory_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのメモリチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_memory_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでメモリの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_packet_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのパケットチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_packet_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでネットワークパケットの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ os_process_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのプロセスチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_ process_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでプロセス折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_ storage_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでストレージの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ os_traffic_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのトラフィックチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_ traffic_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでトラフィックの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ os_util_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで使用率線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_probe_log_timeout	300 seconds	プローブログテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_replication_archivestat_span	7 days	Streaming Replication Analysis ダッシュボードの WAL アーカイブステータスチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_archivestat_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Archive Status 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_on_pagelag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Pages チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_on_pagelag_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Lag Pages 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_segmentlag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Segments チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_segmentlag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードで WAL ラグセグメントの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_timelag_span	7 days	ストリーミングレプリケーションダッシュボードのレプリケーションラグタイムチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_timelag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでレプリケーションラグタイムの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_buffers_written	168 hours	サーバー分析ダッシュボードのバックグラウンドライタ統計グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_buffers_written_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードでバックグラウンドライタ統計の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_connection_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_timeout	300 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベーステーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのデータベースサイズ分析にプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_database_size_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベースサイズの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_disk_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでディスク折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_global_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのディスク折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_sharedbuff_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードの共有バッファチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_sharedbuff_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードで共有バッファの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_server_tablespace_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのテーブルスペースサイズチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_tablespace_size_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードで Tablespace Size 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_user_activity_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのユーザーアクティビティチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_user_activity_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_lock_activity_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションロックアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_workload_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションワークロードテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_waiting_timeout	300 seconds	セッションが待機数パイで待機するまでの秒数を指定します。
dash_session_waiting_time_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで、セッション待機時間ごとの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_waiting_time_details_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで Session Waits Details テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_detail_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベースの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_detail_overview_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベース概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_host_detail_timeout	300 seconds	ホスト詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_host_detail_overview_timeout	300 seconds	ホスト概要の円グラフがストレージ分析ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_table_detail_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで [テーブルスペースの詳細] テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_table_detail_overview_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで表領域概要円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_system_waiting_timeout	300 seconds	[システム待機数] 円グラフが [システム待機分析] ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_system_waiting_time_timeout	300 seconds	System Waits By 円グラフが System Waits Analysis ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_system_waiting_time_details_timeout	300 seconds	システム待機分析ダッシュボードでシステム待機詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
deleted_charts_retention_time	7 days	(ユーザー定義のダッシュボードに表示される) カスタムチャートが保存される日数を指定します。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
deleted_probes_retention_time	7 days	カスタムプローブ（ユーザー定義のダッシュボードに表示）が保存される日数を指定します。
download_chart_format	jpeg	ダウンロードしたチャートを保存する形式を指定しフォーマット。jpeg または png の場合があります。
flapping_detection_state_change	3	指定されたインターバル内に検出された状態変化の数を指定して、特定のアラートをフラッピングとして定義します。フラッピングは、N を超える状態変化が $[N + 1 * (\min(\text{probe_interval}) * 2)]$ 分以上発生し、細かい状態が None でない場合に開始されます。N のデフォルト値は 2 または 3 であり、 $\min(\text{probe_interval})$ はアラートで使用されるすべてのプローブの最小インターバルです。ゼロ状態の変更が $[2N * \min(\text{probe_interval})]$ 分間発生すると、フラッピングは終了します。
job_retention_time	30 days	非定期的なスケジュールされたタスクとそれに関連する日数を指定します
long_running_transaction_minutes	5 minutes	長時間実行と見なされるまでにクエリーが実行される分数を指定します。
nagios_command_file_name	<file_name>	パッシブサービスチェックの結果が送信される nagios コマンドファイルを指定します。
nagios_enabled	t	アラート通知を nagios に送信するかどうかを指定します。
nagios_medium_alert_as_critical	f	nagios で中レベルの PEM アラートがクリティカルと見なされるかどうかを指定します。
nagios_spool_retention_time	7 days	破棄される前にスプールテーブルに nagios メッセージを保持する日数を指定します。
probe_log_retention_time	30 days	プローブログレコードが保持される日数を指定します。
reminder_notification_interval	24 hours	アラートがクリアされていない場合にリマインダーメールが送信されるまでの時間数を指定します。
server_log_retention_time	30 days	サーバーログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
show_data_tab_on_graph	false	「true」の場合、各グラフに「データ」タブが追加されます。[データ] タブを選択して、グラフにプロットされているデータを確認します。
smtp_authentication	false	SMTP を介した認証を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_enabled	true	電子メールの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_encryption	false	暗号化された接続を使用して SMTP メールを送信するかどうかを指定します。
smtp_password		SMTP サーバーへの接続に使用するパスワードを指定します。
smtp_port	25	メールの送信に使用される SMTP サーバーポートを指定します。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
smtp_server	12 7.0.0.1	メールの送信に使用される SMTP サーバホストアドレスを指定します。
smtp_spool _retention_time	7 days	送信されたメールメッセージが破棄されるまでスプールテーブルに保持される日数を指定します。
smtp_username		SMTP サーバーへの接続に使用するユーザー名を指定します。
snmp_community	public	トラップを送信するときに使用される SNMP コミュニティを指定します。SNMPv1 および SNMPv2 でのみ使用されます。
snmp_enabled	true	SNMP トラップの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
snmp_port	162	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバーポートを指定します。
snmp_server	12 7.0.0.1	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバホストアドレスを指定します。
snmp_spool _retention_time	7 days	送信されたトラップを破棄する前にスプールテーブルに保持する日数を指定します。
snmp_security_name		SNMP トラップを送信するためのユーザ名前またはセキュリティ名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_engine_id		SNMP サーバー上の SNMP エージェントのエンジン ID を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_level	NOAUTH_NOPRIV	セキュリティレベルを指定します。可能な値は、AUTH_NOPRIV-認証、プライバシーなしまたは AUTH_PRIV-認証、 プライバシーまたは NOAUTH_NOPRIV-認証なし 、プライバシーなしです。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_name		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキスト名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_engine_id		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキストエンジン ID を指定します。指定しない場合、snmp_security_engine_id が使用されます。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_protocol	NONE	SNMP トラップの認証タイプを指定します。可能な値は NONE、HMACMD5 または HMACSHA です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_privacy_protocol	NONE	SNMP トラップのプライバシープロトコルを指定します。可能な値は、NONE、DES、AES128、IDEA、AES192、または AES256 です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられた認証パスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
snmp_privacy_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられているプライバシーパスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
webclient_help_pg	EDB hosted documentation	オンライン PostgreSQL コア文書の場所を指定します。

16.2 Capacity Manager のメトリック-リファレンス

利用できるキャパシティ・マネージャーメトリックはプラットフォームによって異なり、変更さサブジェクトことがありますのでご注意ください。使用可能なメトリックには、以下の表に記載されているメトリックが含まれる場合があります。

Parameter name	Value and Unit	Description
audit_logging_retention_time	30 days	監査ログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
auto_create_agent_alerts	true	エージェントの登録時にデフォルトのエージェントレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
auto_create_server_alerts	true	サーバーがエージェントにバインドされたときに、デフォルトのサーバーレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
chart_disable_bullets	false	ダッシュボードおよび Capacity Manager レポートの折れ線グラフの箇条書きを有効/無効にします。
cm_data_points_per_report	50	Capacity Manager レポートのチャートにプロットするデータポイントの数を指定します。
cm_max_end_date_in_years	5 years	Capacity Manager がデータを推定する最大時間を指定します。レポートのしきい値ベースの終了日が無期限に推定されないようにします。
dash_alerts_timeout	60 seconds	アラートダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_comrol_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードのコミット/ロールバック分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_comrol_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでコミット/ロールバック折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_connectionoverw_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 2 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_ db_eventlag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの slony レプリケーションのイベント数ラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_ event- lag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで slony レプリケーションのイベントラグの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ db_hottable_rows	25 rows	データベース分析ダッシュボードの HOT テーブル分析テーブルに表示する行数を指定します。
dash_db_ hot- table_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでホットテーブルテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_io_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードのデータベース I/O 分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_io_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードでデータベース I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_rowact_span	7 days	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードの行アクティビティ分析グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_rowact_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードで行アクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_storage_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでストレージ棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_timelag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの Slony レプリケーションのタイムラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_timelag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで Slony レプリケーションのタイムラグ折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_useract_span	7 days	データベース分析ダッシュボードのユーザーアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_useract_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_efm_timeout	300 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでフェールオーバーマネージャノードステータスとフェールオーバーマネージャクラスター情報の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_global_ overview_timeout	30 seconds	グローバル概要ダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_header_timeout	60 seconds	すべてのダッシュボードのヘッダーの情報が自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 2 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_io_chkpt_span	7 days	I/O 分析ダッシュボードのチェックポイントチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_io_chkpt_timeout	1800 seconds	I/O 分析ダッシュボードでチェックポイント折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hotindx_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットインデックスバーチャートが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hottbl_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットテーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_index_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのインデックスアクティビティテーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_index_objectio_timeout	60 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでインデックスアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクト I/O 詳細テーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_objectio_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクト I/O 詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのホストメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_hostmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでホストメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemconf_timeout	300 seconds	メモリ分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでホストメモリ構成の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのサーバーメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_servmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでサーバーメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemconf_timeout	300 seconds	[メモリ分析] ダッシュボードで [サーバーメモリ構成] 円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objectstorage_rows	15 rows	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクトストレージテーブルに表示する行数を指定します。
dash_objectact_objectstorage_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクトストレージテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objectstorage_topindexes_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大インデックスの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 2 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
das_h_objectact_objt_optables_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大テーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_cpu_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの CPU チャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
das_h_os_cpu_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで CPU 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_data_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの I/O 折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_disk_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの使用率チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_hostfs_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでホストファイルシステムの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_io_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_memory_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのメモリチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_memory_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでメモリの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_packet_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのパケットチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_packet_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでネットワークパケットの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_process_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのプロセスチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_process_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでプロセス折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_storage_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでストレージの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_traffic_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのトラフィックチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_traffic_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでトラフィックの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_util_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで使用率線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_probe_log_timeout	300 seconds	プローブログテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 2 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_replication_archivestat_span	7 days	Streaming Replication Analysis ダッシュボードの WAL アーカイブステータスチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_arc_hivestat_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Archive Status 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_pagelag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Pages チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_pagelag_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Lag Pages 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_segmentlag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Segments チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_segmentlag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードで WAL ラグセグメントの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_timelag_span	7 days	ストリーミングレプリケーションダッシュボードのレプリケーションラグタイムチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_timelag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでレプリケーションラグタイムの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_buffers_written	168 hours	サーバー分析ダッシュボードのバックグラウンドライタ統計グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_buffers_written_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードでバックグラウンドライタ統計の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_connectionovervw_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_timeout	300 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベースステابلが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_dbsize_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのデータベースサイズ分析にプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_dbsize_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベースサイズの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_disk_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでディスク折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_global_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのディスク折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_shared_buff_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードの共有バッファチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_shared_buff_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードで共有バッファの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_tablespacesize_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのテーブルスペースサイズチャートにプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 2 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_server_tabs pacesize_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードで Tablespace Size 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ser ver_useract_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのユーザーアクティビティチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server _user- act_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sessact _lock- act_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションロックアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sessact_ work- load_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションワークロードテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sess_waits _nowaits_timeout	300 seconds	セッションが待機数パイで待機するまでの秒数を指定します
dash_sess_waits_ timewait_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで、セッション待機時間ごとの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sess_waits _waitdtl_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで Session Waits Details テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storag e_dbdtls_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベースの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_ dbovervw_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベース概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_ host- dtls_timeout	300 seconds	ホスト詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します
dash_storage_ho stovervw_timeout	300 seconds	ホスト概要の円グラフがストレージ分析ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tb lspcdtls_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで [テーブルスペースの詳細] テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
d ash_storage_tbls pcovervw_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで表領域概要円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits _nowaits_timeout	300 seconds	[システム待機数] 円グラフが [システム待機分析] ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_ timewait_timeout	300 seconds	System Waits By 円グラフが System Waits Analysis ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits _waitdtl_timeout	300 seconds	システム待機分析ダッシュボードでシステム待機詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
deleted_chart s_retention_time	7 days	(ユーザー定義のダッシュボードに表示される) カスタムチャートが保存される日数を指定します。
deleted_probe s_retention_time	7 days	カスタムプローブ (ユーザー定義のダッシュボードに表示) が保存される日数を指定します。

次のページに続く

表 2 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
download_chart_format	jpeg	ダウンロードしたチャートを保存する形式を指定しフォーマット。jpeg または png の場合があります。
flapping_detection_state_change	3	指定されたインターバル内に検出された状態変化の数を指定して、特定のアラートをフラッピングとして定義します。フラッピングは、N を超える状態変化が $[N + 1 * (\min(\text{probe_interval}) * 2)]$ 分以上発生し、細かい状態が None でない場合に開始されます。N のデフォルト値は 2 または 3 であり、 $\min(\text{probe_interval})$ はアラートで使用されるすべてのプローブの最小インターバルです。ゼロ状態の変更が $[2N * \min(\text{probe_interval})]$ 分間発生すると、フラッピングは終了します。
job_retention_time	30 days	非定期的なスケジュールされたタスクとそれに関連する日数を指定します
long_running_transaction_minutes	5 minutes	長時間実行と見なされるまでにクエリーが実行される分数を指定します。
nagios_command_file_name	<filename>	パッシブサービスチェックの結果が送信される nagios コマンドファイルを指定します。
nagios_enabled	t	アラート通知を nagios に送信するかどうかを指定します。
nagios_medium_alert_as_critical	f	nagios で中レベルの PEM アラートがクリティカルと見なされるかどうかを指定します。
nagios_spool_retention_time	7 days	破棄される前にスプールテーブルに nagios メッセージを保持する日数を指定します。
probe_logging_retention_time	30 days	プローブログレコードが保持される日数を指定します。
reminder_notification_interval	24 hours	アラートがクリアされていない場合にリマインダーメールが送信されるまでの時間数を指定します。
server_logging_retention_time	30 days	サーバーログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
show_data_tab_on_graph	false	「true」の場合、各グラフに「データ」タブが追加されます。[データ] タブを選択して、グラフにプロットされているデータを確認します。
smtp_authentication	false	SMTP を介した認証を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_enabled	true	電子メールの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_encryption	false	暗号化された接続を使用して SMTP メールを送信するかどうかを指定します。
smtp_password		SMTP サーバーへの接続に使用するパスワードを指定します。
smtp_port	25	メールの送信に使用される SMTP サーバーポートを指定します。
smtp_server	127.0.0.1	メールの送信に使用される SMTP サーバホストアドレスを指定します。

次のページに続く

表 2 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
smtp_spool_retention_time	7 days	送信されたメールメッセージが破棄されるまでスプールテーブルに保持される日数を指定します。
smtp_username		SMTP サーバーへの接続に使用するユーザー名を指定します。
snmp_community	public	トラップを送信するときに使用される SNMP コミュニティを指定します。SNMPv1 および SNMPv2 でのみ使用されます。
snmp_enabled	true	SNMP トラップの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
snmp_port	162	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバーポートを指定します。
snmp_server	127.0.0.1	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバホストアドレスを指定します。
snmp_spool_retention_time	7 days	送信されたトラップを破棄する前にスプールテーブルに保持する日数を指定します。
snmp_security_name		SNMP トラップを送信するためのユーザ名前またはセキュリティ名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_engine_id		SNMP サーバー上の SNMP エージェントのエンジン ID を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_level	NOAUTH_NOPRIV	セキュリティレベルを指定します。可能な値は、AUTH_NOPRIV-認証、プライバシーなしまたは AUTH_PRIV-認証、プライバシーまたは NOAUTH_NOPRIV-認証なし、プライバシーなしです。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_name		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキスト名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_engine_id		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキストエンジン ID を指定します。指定しない場合、snmp_security_engine_id が使用されます。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_protocol	NONE	SNMP トラップの認証タイプを指定します。可能な値は NONE、HMACMD5 または HMACSHA です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_privacy_protocol	NONE	SNMP トラップのプライバシープロトコルを指定します。可能な値は、NONE、DES、AES128、IDEA、AES192、または AES256 です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられた認証パスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
snmp_privacy_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられているプライバシーパスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。

次のページに続く

表 2 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
w ebclient_help_pg	EDB hosted documentation	オンライン PostgreSQL コア文書の場所を指定します。

!!! Note * メトリックの名前に続く「+」は、メトリックのデータが累積的に収集されることを示します。「+」記号が後に続かないメトリックは、「ポイントインタイム」値として収集されます。

16.3 PEM プローブ-リファレンス

プローブは、PEM エージェントによって監視されているデータベースオブジェクトに関する情報を取得するスケジュールされたタスクです。PEM は収集された情報を使用して、各ダッシュボードに表示されるグラフを作成します。（管理メニューを介してアクセス）を管理プローブタブでは、データ収集スケジュールと PEM は、特定のプローブによって返された情報を保持する時間の長さを変更することができます。

Parameter name	Value and Unit	Description
audit_log _retention_time	30 days	監査ログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
auto_create_agent_alerts	true	エージェントの登録時にデフォルトのエージェントレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
auto_create_server_alerts	true	サーバーがエージェントにバインドされたときに、デフォルトのサーバーレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
chart_ dis- able_bullets	false	ダッシュボードおよび Capacity Manager レポートの折れ線グラフの簡条書きを有効/無効にします。
cm_data_points_per_report	50	Capacity Manager レポートのチャートにプロットするデータポイントの数を指定します。
cm_max_end_date_in_years	5 years	Capacity Manager がデータを推定する最大時間を指定します。レポートのしきい値ベースの終了日が無期限に推定されないようにします。
dash_alerts_timeout	60 seconds	アラートダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_comrol_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードのコミット/ロールバック分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_comrol_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでコミット/ロールバック折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_connectionvervw_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 3 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_db_eventlag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの slony レプリケーションのイベント数ラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_eventlag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで slony レプリケーションのイベントラグの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_hottable_rows	25 rows	データベース分析ダッシュボードの HOT テーブル分析テーブルに表示する行数を指定します。
dash_db_hottable_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでホットテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_io_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードのデータベース I/O 分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_io_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードでデータベース I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_rowact_span	7 days	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードの行アクティビティ分析グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_rowact_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードで行アクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_storage_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでストレージ棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_timelag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの Slony レプリケーションのタイムラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_timelag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで Slony レプリケーションのタイムラグ折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_useract_span	7 days	データベース分析ダッシュボードのユーザーアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_useract_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_efm_timeout	300 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでフェールオーバーマネージャノードステータスとフェールオーバーマネージャクラスター情報の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_global_overview_timeout	30 seconds	グローバル概要ダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_header_timeout	60 seconds	すべてのダッシュボードのヘッダーの情報が自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 3 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_io_chkpt_span	7 days	I/O 分析ダッシュボードのチェックポイントチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_io_chkpt_timeout	1800 seconds	I/O 分析ダッシュボードでチェックポイント折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hotindx_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットインデックスバーチャートが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hottbl_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットテーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_index_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのインデックスアクティビティテーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_index_objectio_timeout	60 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでインデックスアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_index_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクト I/O 詳細テーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_index_objectio_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクト I/O 詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのホストメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_hostmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでホストメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemconf_timeout	300 seconds	メモリ分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでホストメモリ構成の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのサーバーメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_servmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでサーバーメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemconf_timeout	300 seconds	[メモリ分析] ダッシュボードで [サーバーメモリ構成] 円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objstorage_rows	15 rows	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクトストレージテーブルに表示する行数を指定します。
dash_objectact_objstorage_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクトストレージテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objstorage_inindexes_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大インデックスの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 3 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_ object- tact_objto pta- bles_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大テーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_cpu_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの CPU チャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_cpu_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで CPU 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_data_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの I/O 折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_disk_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの使用率チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_hostfs_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでホストファイルシステムの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_io_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_memory_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのメモリチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_memory_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでメモリの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_packet_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのパケットチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_packet_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでネットワークパケットの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ os_process_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのプロセスチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_ process_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでプロセス折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_ storage_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでストレージの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ os_traffic_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのトラフィックチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_ traffic_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでトラフィックの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ os_util_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで使用率線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_probe_log_timeout	300 seconds	プローブログテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 3 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_replication_archivestat_span	7 days	Streaming Replication Analysis ダッシュボードの WAL アーカイブステータスチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_archivestat_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Archive Status 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_pagelag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Pages チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_pagelag_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Lag Pages 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_segmentlag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Segments チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_segmentlag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードで WAL ラグセグメントの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_timelag_span	7 days	ストリーミングレプリケーションダッシュボードのレプリケーションラグタイムチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_timelag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでレプリケーションラグタイムの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_buffers_written	168 hours	サーバー分析ダッシュボードのバックグラウンドライタ統計グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_buffers_written_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードでバックグラウンドライタ統計の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_connection_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_timeout	300 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベーステーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのデータベースサイズ分析にプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_database_size_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベースサイズの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_disk_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでディスク折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_global_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのディスク折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_sharedbuff_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードの共有バッファチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_sharedbuff_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードで共有バッファの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 3 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_server_tablespace_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのテーブルスペースサイズチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_tablespace_size_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードで Tablespace Size 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_user_activity_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのユーザーアクティビティチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_user_activity_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_lock_activity_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションロックアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_workload_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションワークロードテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_waiting_timeout	300 seconds	セッションが待機数パイで待機するまでの秒数を指定します。
dash_session_waiting_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで、セッション待機時間ごとの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_waiting_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで Session Waits Details テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_detail_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベースの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_detail_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベース概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_host_detail_timeout	300 seconds	ホスト詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_host_detail_timeout	300 seconds	ホスト概要の円グラフがストレージ分析ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_table_detail_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで [テーブルスペースの詳細] テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_table_detail_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで表領域概要円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_system_waiting_timeout	300 seconds	[システム待機数] 円グラフが [システム待機分析] ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_system_waiting_timeout	300 seconds	System Waits By 円グラフが System Waits Analysis ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_system_waiting_timeout	300 seconds	システム待機分析ダッシュボードでシステム待機詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
deleted_charts_retention_time	7 days	(ユーザー定義のダッシュボードに表示される) カスタムチャートが保存される日数を指定します。

次のページに続く

表 3 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
deleted_probes_retention_time	7 days	カスタムプローブ（ユーザー定義のダッシュボードに表示）が保存される日数を指定します。
download_chart_format	jpeg	ダウンロードしたチャートを保存する形式を指定しフォーマット。jpeg または png の場合があります。
flapping_detection_state_change	3	指定されたインターバル内に検出された状態変化の数を指定して、特定のアラートをフラッピングとして定義します。フラッピングは、 $N \text{ を超える状態変化が } \lfloor \frac{N}{\min(\text{probe_interval})} \rfloor$ 2)] 分以上発生し、細かい状態が None でない場合に開始されます。N のデフォルト値は 2 または 3 であり、min (probe_interval) はアラートで使用されるすべてのプローブの最小インターバルです。ゼロ状態の変更が $\lfloor \frac{N}{\min(\text{probe_interval})} \rfloor$ 分間発生すると、フラッピングは終了します。
job_retention_time	30 days	非定期的なスケジュールされたタスクとそれに関連する日数を指定します
long_running_transaction_minutes	5 minutes	長時間実行と見なされるまでにクエリーが実行される分数を指定します。
nagios_command_file_name	<file_name>	パッシブサービスチェックの結果が送信される nagios コマンドファイルを指定します。
nagios_enabled	t	アラート通知を nagios に送信するかどうかを指定します。
nagios_medium_alert_as_critical	f	nagios で中レベルの PEM アラートがクリティカルと見なされるかどうかを指定します。
nagios_spool_retention_time	7 days	破棄される前にスプールテーブルに nagios メッセージを保持する日数を指定します。
probe_log_retention_time	30 days	プローブログレコードが保持される日数を指定します。
reminder_notification_interval	24 hours	アラートがクリアされていない場合にリマインダーメールが送信されるまでの時間数を指定します。
server_log_retention_time	30 days	サーバーログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
show_data_tab_on_graph	false	「true」の場合、各グラフに「データ」タブが追加されます。[データ] タブを選択して、グラフにプロットされているデータを確認します。
smtp_authentication	false	SMTP を介した認証を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_enabled	true	電子メールの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_encryption	false	暗号化された接続を使用して SMTP メールを送信するかどうかを指定します。
smtp_password		SMTP サーバーへの接続に使用するパスワードを指定します。

次のページに続く

表 3 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
smtp_port	25	メールの送信に使用される SMTP サーバーポートを指定します。
smtp_server	127.0.0.1	メールの送信に使用される SMTP サーバホストアドレスを指定します。
smtp_spool _retention_time	7 days	送信されたメールメッセージが破棄されるまでスプールテーブルに保持される日数を指定します。
smtp_username		SMTP サーバーへの接続に使用するユーザー名を指定します。
snmp_community	public	トラップを送信するときに使用される SNMP コミュニティを指定します。SNMPv 1 および SNMPv2 でのみ使用されます。
snmp_enabled	true	SNMP トラップの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
snmp_port	162	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバーポートを指定します。
snmp_server	127.0.0.1	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバホストアドレスを指定します。
snmp_spool _retention_time	7 days	送信されたトラップを破棄する前にスプールテーブルに保持する日数を指定します。
snmp_security_name		SNMP トラップを送信するためのユーザ名前またはセキュリティ名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_engine_id		SNMP サーバー上の SNMP エージェントのエンジン ID を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_level	NOAUTH_NOPRIV	セキュリティレベルを指定します。可能な値は、AUTH_NOPRIV-認証、プライバシーなしまたは AUTH_PRIV-認証、プライバシーまたは NOAUTH_NOPRIV -認証なし、プライバシーなしです。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_name		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキスト名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_engine_id		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキストエンジン ID を指定します。指定しない場合、snmp_security_engine_id が使用されます。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_protocol	NONE	SNMP トラップの認証タイプを指定します。可能な値は NONE、HMACMD5 または HMACSHA です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_privacy_protocol	NONE	SNMP トラップのプライバシープロトコルを指定します。可能な値は、NONE、DES、AES128、IDEA、AES192、または AES256 です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられた認証パスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。

次のページに続く

表 3 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
snmp_privacy_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられているプライバシーパスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
webclient_help_pg	EDB hosted documentation	オンライン PostgreSQL コア文書の場所を指定します。

16.4 PEM 事前定義アラートテンプレート-リファレンス

アラート定義には、PEM がシステム統計と比較するシステム定義またはユーザー定義の条件セットが含まれています。統計がその統計に指定された境界から逸脱すると、アラートがトリガーされ、PEM クライアントは * Alerts Overview * ページにワーニングを表示し、オプションでモニタリングユーザに通知を送信します。

リストにアラートを作成するために使用できるシステム定義のアラートテンプレートを次の表。このリストは変更サブジェクト場合がありますノート、およびシステムによって異なる場合がありますしてください。

16.4.1 エージェントに適用可能なテンプレート

Parameter name	Value and Unit	Description
audit_log_retention_time	30 days	監査ログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
auto_create_agent_alerts	true	エージェントの登録時にデフォルトのエージェントレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
auto_create_server_alerts	true	サーバーがエージェントにバインドされたときに、デフォルトのサーバーレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
chart_disable_bullets	false	ダッシュボードおよび Capacity Manager レポートの折れ線グラフの簡条書きを有効/無効にします。
cm_data_points_per_report	50	Capacity Manager レポートのチャートにプロットするデータポイントの数を指定します。
cm_max_end_date_in_years	5 years	Capacity Manager がデータを推定する最大時間を指定します。レポートのしきい値ベースの終了日が無期限に推定されないようにします。
dash_alerts_timeout	60 seconds	アラートダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 4 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_db_comrol_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードのコミット/ロールバック分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_comrol_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでコミット/ロールバック折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_connovervw_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_eventlag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの slony レプリケーションのイベント数ラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_eventlag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで slony レプリケーションのイベントラグの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_hottable_rows	25 rows	データベース分析ダッシュボードの HOT テーブル分析テーブルに表示する行数を指定します。
dash_db_hottable_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでホットテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_io_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードのデータベース I/O 分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_io_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードでデータベース I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_rowact_span	7 days	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードの行アクティビティ分析グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_rowact_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードで行アクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_storage_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでストレージ棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_timelag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの Slony レプリケーションのタイムラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_timelag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで Slony レプリケーションのタイムラグ折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_useract_span	7 days	データベース分析ダッシュボードのユーザーアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_useract_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 4 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_efm_timeout	300 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでフェールオーバーマネージャーノードステータスとフェールオーバーマネージャークラスター情報の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_global_overview_timeout	30 seconds	グローバル概要ダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_header_timeout	60 seconds	すべてのダッシュボードのヘッダーの情報が自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_chkpt_span	7 days	I/O 分析ダッシュボードのチェックポイントチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_io_chkpt_timeout	1800 seconds	I/O 分析ダッシュボードでチェックポイント折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hotindx_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットインデックスバーチャートが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hottbl_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットテーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_index_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのインデックスアクティビティテーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_index_objectio_timeout	60 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでインデックスアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクト I/O 詳細テーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_objectio_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクト I/O 詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのホストメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_hostmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでホストメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemconf_timeout	300 seconds	メモリ分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでホストメモリ構成の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのサーバーメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_servmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでサーバーメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemconf_timeout	300 seconds	[メモリ分析] ダッシュボードで [サーバーメモリ構成] 円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 4 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_objectact_ objectstorage_rows	15 rows	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクトストレージテーブルに表示する行数を指定します。
dash_objectact_objstorage_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクトストレージテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objtop_indexes_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大インデックスの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ objectact_objtop_indexes_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大テーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_cpu_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの CPU チャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_cpu_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで CPU 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_data_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの I/O 折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_disk_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの使用率チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_hostfs_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでホストファイルシステムの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_io_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_memory_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのメモリチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_memory_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでメモリの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_packet_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのネットワークチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_packet_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでネットワークパケットの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ os_process_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのプロセスチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_ process_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでプロセス折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_ storage_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでストレージの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 4 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_ os_traffic_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのトラフィックチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_ traffic_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでトラフィックの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ os_util_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで使用率線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_prolong_log_timeout	300 seconds	プローブログテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します
dash_h_replication_archivestat_span	7 days	Streaming Replication Analysis ダッシュボードの WAL アーカイブステータスチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_archivestat_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Archive Status 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_pagelag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Pages チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_pagelag_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Lag Pages 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_segmentlag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Segments チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_segmentlag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードで WAL ラグセグメントの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_timelag_span	7 days	ストリーミングレプリケーションダッシュボードのレプリケーションラグタイムチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_timelag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでレプリケーションラグタイムの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_ buffers_written	168 hours	サーバー分析ダッシュボードのバックグラウンドライタ統計グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_buffers_ written_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードでバックグラウンドライタ統計の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_connectionvw_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_timeout	300 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベーステーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのデータベースサイズ分析にプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 4 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_server_db-size_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベースサイズの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_disk_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでディスク折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_global_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのディスク折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_sharedbuff_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードの共有バッファチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_sharedbuff_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードで共有バッファの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_tablespace_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのテーブルスペースサイズチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_tablespace_size_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードで Tablespace Size 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_useract_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのユーザーアクティビティチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_useract_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sessact_lockact_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションロックアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sessact_workload_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションワークロードテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sess_waits_nowaits_timeout	300 seconds	セッションが待機数パイで待機するまでの秒数を指定します
dash_sess_waits_timewait_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで、セッション待機時間ごとの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sess_waits_waitdtl_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで Session Waits Details テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_dbdtls_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベースの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_dbovervw_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベース概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_hostdtls_timeout	300 seconds	ホスト詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します
dash_storage_hostovervw_timeout	300 seconds	ホスト概要の円グラフがストレージ分析ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tblspcdtls_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで [テーブルスペースの詳細] テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 4 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_storage_tblspace_covervw_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで表領域概要円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_nowaits_timeout	300 seconds	[システム待機数] 円グラフが [システム待機分析] ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_timewait_timeout	300 seconds	System Waits By 円グラフが System Waits Analysis ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_waitdtl_timeout	300 seconds	システム待機分析ダッシュボードでシステム待機詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
deleted_charts_retention_time	7 days	(ユーザー定義のダッシュボードに表示される) カスタムチャートが保存される日数を指定します。
deleted_probes_retention_time	7 days	カスタムプローブ (ユーザー定義のダッシュボードに表示) が保存される日数を指定します。
download_chart_format	jpeg	ダウンロードしたチャートを保存する形式を指定しフォーマット。jpeg または png の場合があります。
flapping_detection_state_change	3	指定されたインターバル内に検出された状態変化の数を指定して、特定のアラートをフラッピングとして定義します。フラッピングは、 $N \text{ を超える状態変化が } \lfloor \frac{1}{N} * (\min(\text{probe_interval}) * 2) \rfloor \text{ 分以上発生し、細かい状態が None でない場合に開始されます。}$ $N \text{ のデフォルト値は 2 または 3 であり、} \min(\text{probe_interval}) \text{ はアラートで使用されるすべてのプローブの最小インターバルです。ゼロ状態の変更が } \lfloor \frac{2}{N} * \min(\text{probe_interval}) \rfloor \text{ 分間発生すると、フラッピングは終了します。}$
job_retention_time	30 days	非定期的なスケジュールされたタスクとそれに関連する日数を指定します
long_running_transaction_minutes	5 minutes	長時間実行と見なされるまでにクエリーが実行される分数を指定します。
nagios_command_file_name	<file_name>	パッシブサービスチェックの結果が送信される nagios コマンドファイルを指定します。
nagios_enabled	t	アラート通知を nagios に送信するかどうかを指定します。
nagios_medium_alert_as_critical	f	nagios で中レベルの PEM アラートがクリティカルと見なされるかどうかを指定します。
nagios_spool_retention_time	7 days	破棄される前にスプールテーブルに nagios メッセージを保持する日数を指定します。
probe_log_retention_time	30 days	プローブログレコードが保持される日数を指定します。
reminder_notification_interval	24 hours	アラートがクリアされていない場合にリマインダーメールが送信されるまでの時間数を指定します。
server_log_retention_time	30 days	サーバーログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。

次のページに続く

表 4 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
show_data_tab_on_graph	false	「true」の場合、各グラフに「データ」タブが追加されます。[データ] タブを選択して、グラフにプロットされているデータを確認します。
smtp_authentication	false	SMTP を介した認証を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_enabled	true	電子メールの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_encryption	false	暗号化された接続を使用して SMTP メールを送信するかどうかを指定します。
smtp_password		SMTP サーバーへの接続に使用するパスワードを指定します。
smtp_port	25	メールの送信に使用される SMTP サーバーポートを指定します。
smtp_server	127.0.0.1	メールの送信に使用される SMTP サーバホストアドレスを指定します。
smtp_spool_retention_time	7 days	送信されたメールメッセージが破棄されるまでスプールテーブルに保持される日数を指定します。
smtp_username		SMTP サーバーへの接続に使用するユーザー名を指定します。
snmp_community	public	トラップを送信するときに使用される SNMP コミュニティを指定します。SNMPv1 および SNMPv2 でのみ使用されます。
snmp_enabled	true	SNMP トラップの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
snmp_port	162	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバーポートを指定します。
snmp_server	127.0.0.1	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバホストアドレスを指定します。
snmp_spool_retention_time	7 days	送信されたトラップを破棄する前にスプールテーブルに保持する日数を指定します。
snmp_security_name		SNMP トラップを送信するためのユーザー名またはセキュリティ名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_engine_id		SNMP サーバー上の SNMP エージェントのエンジン ID を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_level	NOAUTH_NOPRIV	セキュリティレベルを指定します。可能な値は、AUTH_NOPRIV-認証、プライバシーまたは AUTH_PRIV-認証、プライバシーまたは NOAUTH_NOPRIV -認証なし、プライバシーなしです。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_name		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキスト名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_engine_id		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキストエンジン ID を指定します。指定しない場合、snmp_security_engine_id が使用されます。SNMPv3 でのみ使用されます。

次のページに続く

表 4 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
snmp_authentication_protocol	NONE	SNMP トラップの認証タイプを指定します。可能な値は NONE、HMACMD5 または HMACSHA です。SNMPv3 のみ使用されます。
snmp_privacy_protocol	NONE	SNMP トラップのプライバシープロトコルを指定します。可能な値は、NONE、DES、AES128、IDEA、AES192、または AES256 です。SNMPv3 のみ使用されます。
snmp_authentication_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられた認証パスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
snmp_privacy_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられているプライバシーパスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
webclient_help_pg	EDB hosted documentation	オンライン PostgreSQL コア文書の場所を指定します。

16.4.2 サーバーに適用可能なテンプレート

Parameter name	Value and Unit*	Description
audit_logging_retention_time	30 days	監査ログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
auto_create_agent_alerts	true	エージェントの登録時にデフォルトのエージェントレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
auto_create_server_alerts	true	サーバーがエージェントにバインドされたときに、デフォルトのサーバーレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
chart_displayable_bullets	false	ダッシュボードおよび Capacity Manager レポートの折れ線グラフの箇条書きを有効/無効にします。
cm_data_points_per_report	50	Capacity Manager レポートのチャートにプロットするデータポイントの数を指定します。
cm_max_end_date_in_years	5 years	Capacity Manager がデータを推定する最大時間を指定します。レポートのしきい値ベースの終了日が無期限に推定されないようにします。
dash_alerts_timeout	60 seconds	アラートダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 5 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
das h_db_comrol_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードのコミット/ロールバック分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_d b_comrol_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでコミット/ロールバック折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_co nnovervw_timeout	300 s econds	データベース分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ db_eventlag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの slony レプリケーションのイベント数ラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_ event-lag_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードで slony レプリケーションのイベントラグの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ db_hottable_rows	25 rows	データベース分析ダッシュボードの HOT テーブル分析テーブルに表示する行数を指定します。
dash_db_ hot-table_timeout	300 s econds	データベース分析ダッシュボードでホットテーブルテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_io_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードのデータベース I/O 分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_io_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードでデータベース I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
das h_db_rowact_span	7 days	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードの行アクティビティ分析グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_d b_rowact_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードで行アクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_ _storage_timeout	300 s econds	データベース分析ダッシュボードでストレージ棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ _db_timelag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの S lony レプリケーションのタイムラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_ _time-lag_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードで Slony レプリケーションのタイムラグ折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ _db_useract_span	7 days	データベース分析ダッシュボードのユーザーアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 5 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_db_user-act_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_efm_timeout	300 s econds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでフェールオーバーマネージャーノードステータスとフェールオーバーマネージャークラスター情報の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_global_ overview_timeout	30 s econds	グローバル概要ダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_header_timeout	60 s econds	すべてのダッシュボードのヘッダーの情報が自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_chkpt_span	7 days	I/O 分析ダッシュボードのチェックポイントチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_ io_chkpt_timeout	1800 s econds	I/O 分析ダッシュボードでチェックポイント折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hotindx_timeout	300 s econds	I/O 分析ダッシュボードでホットインデックスバーチャートが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hottbl_timeout	300 s econds	I/O 分析ダッシュボードでホットテーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_index_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのインデックスアクティビティテーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_index_ objectio_timeout	60 s econds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでインデックスアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ io_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクト I/O 詳細テーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_ objectio_timeout	300 s econds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクト I/O 詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_host-memact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのホストメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_hostmemact_timeout	1800 s econds	メモリ分析ダッシュボードでホストメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemconf_timeout	300 s econds	メモリ分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでホストメモリ構成の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのサーバーメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 5 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_memory_servermemact_timeout	1800 s econds	メモリ分析ダッシュボードでサーバーメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servermemconf_timeout	300 s econds	[メモリ分析] ダッシュボードで [サーバーメモリ構成] 円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objstorage_rows	15 rows	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクトストレージテーブルに表示する行数を指定します。
dash_objectact_objstorage_timeout	300 s econds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクトストレージテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objtopindexes_timeout	300 s econds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大インデックスの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objtopoptables_timeout	300 s econds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大テーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_cpu_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの CPU チャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_cpu_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで CPU 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_data_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの I/O 折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_disk_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの使用率チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_hostfs_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでホストファイルシステムの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_io_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_memory_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのメモリチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_memory_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでメモリの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_packet_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのパケットチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_packet_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでネットワークパケットの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 5 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_os_process_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのプロセスチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_process_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでプロセス折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_storage_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでストレージの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_traffic_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのトラフィックチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_traffic_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでトラフィックの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_util_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで使用率線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_probe_log_timeout	300 s econds	プローブログテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_archivestat_span	7 days	Streaming Replication Analysis ダッシュボードの WAL アーカイブステータスチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_archivestat_timeout	1800 s econds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Archive Status 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_pagelag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Pages チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_pagelag_timeout	1800 s econds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Lag Pages 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_segmentlag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Segments チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_segmentlag_timeout	1800 s econds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードで WAL ラグセグメントの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_timelag_span	7 days	ストリーミングレプリケーションダッシュボードのレプリケーションラグタイムチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_timelag_timeout	1800 s econds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでレプリケーションラグタイムの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_buffers_written	168 hours	サーバー分析ダッシュボードのバックグラウンドライタ統計グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_buffers_written_timeout	300 s econds	サーバー分析ダッシュボードでバックグラウンドライタ統計の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 5 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_server_connection_timeout	300 s econds	サーバー分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_timeout	300 s econds	Server Analysis ダッシュボードでデータベーステーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_dbsize_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのデータベースサイズ分析にプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_dbsize_timeout	1800 s econds	Server Analysis ダッシュボードでデータベースサイズの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_disk_timeout	1800 s econds	サーバー分析ダッシュボードでディスク折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_global_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのディスク折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_shared_buff_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードの共有バッファチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_shared_buff_timeout	1800 s econds	サーバー分析ダッシュボードで共有バッファの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_tablespace_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのテーブルスペースサイズチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_tablespace_size_timeout	1800 s econds	Server Analysis ダッシュボードで Tablespace Size 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_useract_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのユーザーアクティビティチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_useract_timeout	1800 s econds	サーバー分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sessact_lockact_timeout	300 s econds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションロックアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sessact_workload_timeout	300 s econds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションワークロードテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sess_waits_nowait_timeout	300 s econds	セッションが待機数パイで待機するまでの秒数を指定します。
dash_sess_waits_timewait_timeout	300 s econds	Session Waits Analysis ダッシュボードで、セッション待機時間ごとの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sess_waits_waitdtl_timeout	300 s econds	Session Waits Analysis ダッシュボードで Session Waits Details テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_dbdtls_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベースの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 5 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_storage_dbovervw_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベース概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_hostdtls_timeout	300 s econds	ホスト詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します
dash_storage_hostovervw_timeout	300 s econds	ホスト概要の円グラフがストレージ分析ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tblspcdtls_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードで [テーブルスペースの詳細] テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tblspcovervw_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードで表領域概要円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_nowaits_timeout	300 s econds	[システム待機数] 円グラフが [システム待機分析] ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_timewait_timeout	300 s econds	System Waits By 円グラフが System Waits Analysis ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_waitdtl_timeout	300 s econds	システム待機分析ダッシュボードでシステム待機詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
deleted_chart_s_retention_time	7 days	(ユーザー定義のダッシュボードに表示される) カスタムチャートが保存される日数を指定します。
deleted_probe_s_retention_time	7 days	カスタムプローブ (ユーザー定義のダッシュボードに表示) が保存される日数を指定します。
download_chart_format	jpeg	ダウンロードしたチャートを保存する形式を指定しフォーマット。jpeg または png の場合があります。
flapping_detection_state_change	3	指定されたインターバル内に検出された状態変化の数を指定して、特定のアラートをフラッピングとして定義します。フラッピングは、N を超える状態変化が $[N + 1 * (\min(\text{probe_interval}) * 2)]$ 分以上発生し、細かい状態が None でない場合に開始されます。N のデフォルト値は 2 または 3 であり、 $\min(\text{probe_interval})$ はアラートで使用されるすべてのプローブの最小インターバルです。ゼロ状態の変更が $[2 N * \min(\text{probe_interval})]$ 分間発生すると、フラッピングは終了します。
job_retention_time	30 days	非定期的なスケジュールされたタスクとそれに関連する日数を指定します
long_running_transaction_action_minutes	5 minutes	長時間実行と見なされるまでにクエリーが実行される分数を指定します。
nagios_command_file_name	<file_name>	パッシブサービスチェックの結果が送信される nagios コマンドファイルを指定します。
nagios_enabled	t	アラート通知を nagios に送信するかどうかを指定します。
nagios_medium_alert_as_critical	f	nagios で中レベルの PEM アラートがクリティカルと見なされるかどうかを指定します。

次のページに続く

表 5 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
nagios_spool_retention_time	7 days	破棄される前にスプールテーブルに nagios メッセージを保持する日数を指定します。
probe_log_retention_time	30 days	プローブログレコードが保持される日数を指定します。
reminder_notification_interval	24 hours	アラートがクリアされていない場合にリマインダーメールが送信されるまでの時間数を指定します。
server_log_retention_time	30 days	サーバーログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
show_data_tab_on_graph	false	「true」の場合、各グラフに「データ」タブが追加されます。 [データ] タブを選択して、グラフにプロットされているデータを確認します。
smtp_authentication	false	SMTP を介した認証を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_enabled	true	電子メールの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_encryption	false	暗号化された接続を使用して SMTP メールを送信するかどうかを指定します。
smtp_password		SMTP サーバーへの接続に使用するパスワードを指定します。
smtp_port	25	メールの送信に使用される SMTP サーバーポートを指定します。
smtp_server	127.0.0.1	メールの送信に使用される SMTP サーバホストアドレスを指定します。
smtp_spool_retention_time	7 days	送信されたメールメッセージが破棄されるまでスプールテーブルに保持される日数を指定します。
smtp_username		SMTP サーバーへの接続に使用するユーザー名を指定します。
snmp_community	public	トラップを送信するときに使用される SNMP コミュニティを指定します。SNMPv1 および SNMPv2 でのみ使用されます。
snmp_enabled	true	SNMP トラップの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
snmp_port	162	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバーポートを指定します。
snmp_server	127.0.0.1	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバホストアドレスを指定します。
snmp_spool_retention_time	7 days	送信されたトラップを破棄する前にスプールテーブルに保持する日数を指定します。
snmp_security_name		SNMP トラップを送信するためのユーザ名前またはセキュリティ名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_engine_id		SNMP サーバー上の SNMP エージェントのエンジン ID を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。

次のページに続く

表 5 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
snmp_security_level	NONE, AUTH_NOPRIV, AUTH_PRIV, NOAUTH_NOPRIV	セキュリティレベルを指定します。可能な値は、AUTH_NOPRIV-認証、プライバシーなしまたは AUTH_PRIV-認証、プライバシーまたは NOAUTH_NOPRIV-認証なし、プライバシーなしです。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_name		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキスト名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_engine_id		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキストエンジン ID を指定します。指定しない場合、snmp_security_engine_id が使用されます。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_protocol	NONE	SNMP トラップの認証タイプを指定します。可能な値は NONE、HMACMD5 または HMACSHA です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_privacy_protocol	NONE	SNMP トラップのプライバシープロトコルを指定します。可能な値は、NONE、DES、AES128、IDEA、AES192、または AES256 です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられた認証パスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
snmp_privacy_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられているプライバシーパスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
webclient_help_pg	EDB hosted documentation	オンライン PostgreSQL コア文書の場所を指定します。

16.4.3 データベースに適用可能なテンプレート

Parameter name	Value and Unit	Description
audit_log_retention_time	30 days	監査ログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
auto_create_agent_alerts	true	エージェントの登録時にデフォルトのエージェントレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
auto_create_server_alerts	true	サーバーがエージェントにバインドされたときに、デフォルトのサーバーレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。

次のページに続く

表 6 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
chart_dis-able_bullets	false	ダッシュボードおよび Capacity Manager レポートの折れ線グラフの箇条書きを有効/無効にします。
cm_data_points_per_report	50	Capacity Manager レポートのチャートにプロットするデータポイントの数を指定します。
cm_max_end_date_in_years	5 years	Capacity Manager がデータを推定する最大時間を指定します。レポートのしきい値ベースの終了日が無期限に推定されないようにします。
dash_alerts_timeout	60 seconds	アラートダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_comrol_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードのコミット/ロールバック分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_comrol_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでコミット/ロールバック折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_connovervw_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_eventlag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの slony レプリケーションのイベント数ラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_eventlag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで slony レプリケーションのイベントラグの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_hottable_rows	25 rows	データベース分析ダッシュボードの HOT テーブル分析テーブルに表示する行数を指定します。
dash_db_hottable_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでホットテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_io_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードのデータベース I/O 分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_io_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードでデータベース I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_rowact_span	7 days	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードの行アクティビティ分析グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_rowact_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードで行アクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_storage_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでストレージ棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 6 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_db_timelag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの Slony レプリケーションのタイムラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_time-lag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで Slony レプリケーションのタイムラグ折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_useract_span	7 days	データベース分析ダッシュボードのユーザーアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_user-act_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_efm_timeout	300 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでフェールオーバーマネージャノードステータスとフェールオーバーマネージャクラスター情報の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_global_ overview_timeout	30 seconds	グローバル概要ダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_header_timeout	60 seconds	すべてのダッシュボードのヘッダーの情報が自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_chkpt_span	7 days	I/O 分析ダッシュボードのチェックポイントチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_ io_chkpt_timeout	1800 seconds	I/O 分析ダッシュボードでチェックポイント折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hotindx_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットインデックスバーチャートが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hottbl_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットテーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_index_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのインデックスアクティビティテーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_index_ objectio_timeout	60 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでインデックスアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_ io_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクト I/O 詳細テーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_ objectio_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクト I/O 詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_host-memact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのホストメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_hostmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでホストメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 6 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_memory_hos tmemconf_timeout	300 seconds	メモリ分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでホストメモリ構成の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory _servmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのサーバーメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_se rvmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでサーバーメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_ser vmemconf_timeout	300 seconds	[メモリ分析]ダッシュボードで[サーバーメモリ構成]円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact _ob jstorage_rows	15 rows	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクトストレージテーブルに表示する行数を指定します。
d ash_objectact_ob jstorage_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクトストレージテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash _objec tact_objto pin daxes_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位5つの最大インデックスの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
das h_objectact_objt optables_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位5つの最大テーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_cpu_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのCPUチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
das h_os_cpu_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでCPU折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
d ash_os_data_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのI/O折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
d ash_os_disk_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの使用率チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_o s_hostfs_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでホストファイルシステムの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
da sh_os_io_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでI/O折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
das h_os_memory_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのメモリチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_o s_memory_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでメモリの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
das h_os_packet_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのネットワークチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。

次のページに続く

表 6 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_os_packet_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでネットワークパケットの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_process_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのプロセスチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_process_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでプロセス折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_storage_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでストレージの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_traffic_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのトラフィックチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_traffic_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでトラフィックの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_util_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで使用率線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_probe_log_timeout	300 seconds	プローブログテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_archivestat_span	7 days	Streaming Replication Analysis ダッシュボードの WAL アーカイブステータスチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_archivestat_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Archive Status 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_pagelag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Pages チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_pagelag_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Lag Pages 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_segmentlag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Segments チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_segmentlag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードで WAL ラグセグメントの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_timelag_span	7 days	ストリーミングレプリケーションダッシュボードのレプリケーションラグタイムチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_timelag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでレプリケーションラグタイムの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_buffers_written	168 hours	サーバー分析ダッシュボードのバックグラウンドライタ統計グラフにプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 6 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_server_buffers_written_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードでバックグラウンドライタ統計の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_connection_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_timeout	300 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベーステーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_dbsize_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのデータベースサイズ分析にプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_dbsize_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベースサイズの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_disk_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでディスク折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_global_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのディスク折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_shared_buff_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードの共有バッファチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_shared_buff_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードで共有バッファの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_tablespace_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのテーブルスペースサイズチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_tablespace_size_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードで Tablespace Size 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_useract_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのユーザーアクティビティチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_useract_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_lockact_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションロックアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_workload_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションワークロードテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_waits_nowait_timeout	300 seconds	セッションが待機数パイで待機するまでの秒数を指定します。
dash_session_waits_timewait_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで、セッション待機時間ごとの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_waits_waitdtl_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで Session Waits Details テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_dbdtls_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベースの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 6 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_storage_dbovervw_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベース概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_host-dtls_timeout	300 seconds	ホスト詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します
dash_storage_hostovervw_timeout	300 seconds	ホスト概要の円グラフがストレージ分析ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tblspcdtls_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで [テーブルスペースの詳細] テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tblspcovervw_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで表領域概要円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_nowaits_timeout	300 seconds	[システム待機数] 円グラフが [システム待機分析] ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_timewait_timeout	300 seconds	System Waits By 円グラフが System Waits Analysis ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_waitdtl_timeout	300 seconds	システム待機分析ダッシュボードでシステム待機詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
deleted_chart_s_retention_time	7 days	(ユーザー定義のダッシュボードに表示される) カスタムチャートが保存される日数を指定します。
deleted_probe_s_retention_time	7 days	カスタムプローブ (ユーザー定義のダッシュボードに表示) が保存される日数を指定します。
download_chart_format	jpeg	ダウンロードしたチャートを保存する形式を指定しフォーマット。jpeg または png の場合があります。
flapping_detection_state_change	3	指定されたインターバル内に検出された状態変化の数を指定して、特定のアラートをフラッピングとして定義します。フラッピングは、N を超える状態変化が $[N + 1 * (\min(\text{probe_interval}) * 2)]$ 分以上発生し、細かい状態が None でない場合に開始されます。N のデフォルト値は 2 または 3 であり、 $\min(\text{probe_interval})$ はアラートで使用されるすべてのプローブの最小インターバルです。ゼロ状態の変更が $[2 N * \min(\text{probe_interval})]$ 分間発生すると、フラッピングは終了します。
job_retention_time	30 days	非定期的なスケジュールされたタスクとそれに関連する日数を指定します
long_running_transaction_action_minutes	5 minutes	長時間実行と見なされるまでにクエリーが実行される分数を指定します。
nagios_command_file_name	<file_name>	パッシブサービスチェックの結果が送信される nagios コマンドファイルを指定します。
nagios_enabled	t	アラート通知を nagios に送信するかどうかを指定します。
nagios_medium_alert_as_critical	f	nagios で中レベルの PEM アラートがクリティカルと見なされるかどうかを指定します。

次のページに続く

表 6 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
nagios_spool_retention_time	7 days	破棄される前にスプールテーブルに nagios メッセージを保持する日数を指定します。
probe_log_retention_time	30 days	プローブログレコードが保持される日数を指定します。
reminder_notification_interval	24 hours	アラートがクリアされていない場合にリマインダーメールが送信されるまでの時間数を指定します。
server_log_retention_time	30 days	サーバーログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
show_data_tab_on_graph	false	「true」の場合、各グラフに「データ」タブが追加されます。[データ] タブを選択して、グラフにプロットされているデータを確認します。
smtp_authentication	false	SMTP を介した認証を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_enabled	true	電子メールの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_encryption	false	暗号化された接続を使用して SMTP メールを送信するかどうかを指定します。
smtp_password		SMTP サーバーへの接続に使用するパスワードを指定します。
smtp_port	25	メールの送信に使用される SMTP サーバーポートを指定します。
smtp_server	127.0.0.1	メールの送信に使用される SMTP サーバホストアドレスを指定します。
smtp_spool_retention_time	7 days	送信されたメールメッセージが破棄されるまでスプールテーブルに保持される日数を指定します。
smtp_username		SMTP サーバーへの接続に使用するユーザー名を指定します。
snmp_community	public	トラップを送信するときに使用される SNMP コミュニティを指定します。SNMP v1 および SNMPv2 でのみ使用されます。
snmp_enabled	true	SNMP トラップの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
snmp_port	162	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバーポートを指定します。
snmp_server	127.0.0.1	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバホストアドレスを指定します。
snmp_spool_retention_time	7 days	送信されたトラップを破棄する前にスプールテーブルに保持する日数を指定します。
snmp_security_name		SNMP トラップを送信するためのユーザ名前またはセキュリティ名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_engine_id		SNMP サーバー上の SNMP エージェントのエンジン ID を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。

次のページに続く

表 6 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
snmp_p_security_level	N OAUTH_NOPRIV AUTH_NOPRIV- 認証、プライバシーまたは AUTH_PRIV- 認証、プライバシーまたは NOAUTH_NOPRIV- 認証なし、 プライバシーなしです。SNMPv3 でのみ使用されます。	
s nmp_context_name		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキスト名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_c on- text_engine_id		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキストエンジン ID を指定します。指定しない場合、snmp_ security_engine_id が使用されます。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authent ica- tion_protocol	NONE	SNMP トラップの認証タイプを指定します。可能な値は NONE、HMACMD5 または HMACSHA です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_ pri- vacy_protocol	NONE	SNMP トラップのプライバシープロトコルを指定します。可能な値は、NONE、DES、AES128、IDEA、AES192、または AES256 です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authent ica- tion_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられた認証パスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
snmp_ pri- vacy_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられているプライバシーパスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
w ebclient_help_pg	EDB hosted d ocumentation	オンライン Post greSQL コア文書の場所を指定します。

16.4.4 スキーマに適用可能なテンプレート

Parameter name	Value and Unit*	Description
audit_log_retention_time	30 days	監査ログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
auto_create_agent_alerts	true	エージェントの登録時にデフォルトのエージェントレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
auto_create_server_alerts	true	サーバーがエージェントにバインドされたときに、デフォルトのサーバーレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。

次のページに続く

表 7 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
chart_dis-able_bullets	false	ダッシュボードおよび Capacity Manager レポートの折れ線グラフの箇条書きを有効/無効にします。
cm_data_points_per_report	50	Capacity Manager レポートのチャートにプロットするデータポイントの数を指定します。
cm_max_end_date_in_years	5 years	Capacity Manager がデータを推定する最大時間を指定します。レポートのしきい値ベースの終了日が無期限に推定されないようにします。
dash_alerts_timeout	60 seconds	アラートダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_comrol_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードのコミット/ロールバック分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_comrol_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでコミット/ロールバック折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_connovervw_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_eventlag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの slony レプリケーションのイベント数ラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_eventlag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで slony レプリケーションのイベントラグの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_hottable_rows	25 rows	データベース分析ダッシュボードの HOT テーブル分析テーブルに表示する行数を指定します。
dash_db_hottable_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでホットテーブルテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_io_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードのデータベース I/O 分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_io_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードでデータベース I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_rowact_span	7 days	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードの行アクティビティ分析グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_rowact_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードで行アクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 7 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_db_storage_timeout	300 s econds	データベース分析ダッシュボードでストレージ棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_timelag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの Slony レプリケーションのタイムラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_time_lag_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードで Slony レプリケーションのタイムラグ折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_useract_span	7 days	データベース分析ダッシュボードのユーザーアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_useract_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_efm_timeout	300 s econds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでフェールオーバーマネージャノードステータスとフェールオーバーマネージャクラスター情報の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_global_overview_timeout	30 s econds	グローバル概要ダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_header_timeout	60 s econds	すべてのダッシュボードのヘッダーの情報が自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_chkpt_span	7 days	I/O 分析ダッシュボードのチェックポイントチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_io_chkpt_timeout	1800 s econds	I/O 分析ダッシュボードでチェックポイント折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hotindx_timeout	300 s econds	I/O 分析ダッシュボードでホットインデックスバーチャートが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hottbl_timeout	300 s econds	I/O 分析ダッシュボードでホットテーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_index_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのインデックスアクティビティテーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_index_objectio_timeout	60 s econds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでインデックスアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクト I/O 詳細テーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_objectio_timeout	300 s econds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクト I/O 詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 7 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_memory_hostmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのホストメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_hostmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでホストメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemconf_timeout	300 seconds	メモリ分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでホストメモリ構成の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのサーバーメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_servmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでサーバーメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemconf_timeout	300 seconds	[メモリ分析]ダッシュボードで[サーバーメモリ構成]円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objstorage_rows	15 rows	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクトストレージテーブルに表示する行数を指定します。
dash_objectact_objstorage_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクトストレージテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objtopindex_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位5つの最大インデックスの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objtopindex_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位5つの最大テーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_cpu_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのCPUチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_cpu_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでCPU折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_data_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのI/O折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_disk_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの使用率チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_hostfs_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでホストファイルシステムの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_io_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでI/O折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_memory_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのメモリチャートにプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 7 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_os_memory_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでメモリの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_packet_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのパケットチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_packet_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでネットワークパケットの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_process_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのプロセスチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_process_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでプロセス折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_storage_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでストレージの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_traffic_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのトラフィックチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_traffic_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでトラフィックの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_util_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで使用率線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_probe_log_timeout	300 s econds	プローブログテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_archivestat_span	7 days	Streaming Replication Analysis ダッシュボードの WAL アーカイブステータスチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_archivestat_timeout	1800 s econds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Archive Status 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_pagelag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Pages チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_pagelag_timeout	1800 s econds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Lag Pages 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_segmentlag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Segments チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_segmentlag_timeout	1800 s econds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードで WAL ラグセグメントの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 7 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_replication_timelag_span	7 days	ストリーミングレプリケーションダッシュボードのレプリケーションラグタイムチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_timelag_timeout	1800 s econds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでレプリケーションラグタイムの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_buffers_written	168 hours	サーバー分析ダッシュボードのバックグラウンドライタ統計グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_buffers_written_timeout	300 s econds	サーバー分析ダッシュボードでバックグラウンドライタ統計の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_connection_timeout	300 s econds	サーバー分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_timeout	300 s econds	Server Analysis ダッシュボードでデータベーステーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_dbsize_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのデータベースサイズ分析にプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_dbsize_timeout	1800 s econds	Server Analysis ダッシュボードでデータベースサイズの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_disk_timeout	1800 s econds	サーバー分析ダッシュボードでディスク折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_global_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのディスク折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_shared_buff_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードの共有バッファチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_shared_buff_timeout	1800 s econds	サーバー分析ダッシュボードで共有バッファの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_tablespace_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのテーブルスペースサイズチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_tablespace_size_timeout	1800 s econds	Server Analysis ダッシュボードで Tablespace Size 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_useract_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのユーザーアクティビティチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_useract_timeout	1800 s econds	サーバー分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_lockact_timeout	300 s econds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションロックアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_workload_timeout	300 s econds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションワークロードテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 7 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_sess_waits_nowaits_timeout	300 s econds	セッションが待機数パイで待機するまでの秒数を指定します
dash_sess_waits_timewait_timeout	300 s econds	Session Waits Analysis ダッシュボードで、セッション待機時間ごとの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sess_waits_waitdtl_timeout	300 s econds	Session Waits Analysis ダッシュボードで Session Waits Details テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_e_dbdttl_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベースの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_dbovervw_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベース概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_hostdtls_timeout	300 s econds	ホスト詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します
dash_storage_hostovervw_timeout	300 s econds	ホスト概要の円グラフがストレージ分析ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tblspcdttl_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードで [テーブルスペースの詳細] テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tblspcovervw_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードで表領域概要円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_nowaits_timeout	300 s econds	[システム待機数] 円グラフが [システム待機分析] ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_timewait_timeout	300 s econds	System Waits By 円グラフが System Waits Analysis ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_waitdtl_timeout	300 s econds	システム待機分析ダッシュボードでシステム待機詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
deleted_chart_s_retention_time	7 days	(ユーザー定義のダッシュボードに表示される) カスタムチャートが保存される日数を指定します。
deleted_probe_s_retention_time	7 days	カスタムプローブ (ユーザー定義のダッシュボードに表示) が保存される日数を指定します。
download_chart_format	jpeg	ダウンロードしたチャートを保存する形式を指定しフォーマット。jpeg または png の場合があります。
flapping_detection_state_change	3	指定されたインターバル内に検出された状態変化の数を指定して、特定のアラートをフラッピングとして定義します。フラッピングは、N を超える状態変化が $[N + 1 * (\min(\text{probe_interval}) * 2)]$ 分以上発生し、細かい状態が None でない場合に開始されます。N のデフォルト値は 2 または 3 であり、 $\min(\text{probe_interval})$ はアラートで使用されるすべてのプローブの最小インターバルです。ゼロ状態の変更が $[2N * \min(\text{probe_interval})]$ 分間発生すると、フラッピングは終了します。

次のページに続く

表 7 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
job_retention_time	30 days	非定期的なスケジュールされたタスクとそれに関連する日数を指定します
long_running_transaction_minutes	5 minutes	長時間実行と見なされるまでにクエリーが実行される分数を指定します。
nagios_command_file_name	<file_name>	パッシブサービスチェックの結果が送信される nagios コマンドファイルを指定します。
nagios_enabled	t	アラート通知を nagios に送信するかどうかを指定します。
nagios_medium_alert_as_critical	f	nagios で中レベルの PEM アラートがクリティカルと見なされるかどうかを指定します。
nagios_spool_retention_time	7 days	破棄される前にスプールテーブルに nagios メッセージを保持する日数を指定します。
probe_log_retention_time	30 days	プローブログレコードが保持される日数を指定します。
reminder_notification_interval	24 hours	アラートがクリアされていない場合にリマインダーメールが送信されるまでの時間数を指定します。
server_log_retention_time	30 days	サーバーログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
show_data_tab_on_graph	false	「true」の場合、各グラフに「データ」タブが追加されます。 [データ] タブを選択して、グラフにプロットされているデータを確認します。
smtp_authentication	false	SMTP を介した認証を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_enabled	true	電子メールの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_encryption	false	暗号化された接続を使用して SMTP メールを送信するかどうかを指定します。
smtp_password		SMTP サーバーへの接続に使用するパスワードを指定します。
smtp_port	25	メールの送信に使用される SMTP サーバーポートを指定します。
smtp_server	127.0.0.1	メールの送信に使用される SMTP サーバホストアドレスを指定します。
smtp_spool_retention_time	7 days	送信されたメールメッセージが破棄されるまでスプールテーブルに保持される日数を指定します。
smtp_username		SMTP サーバーへの接続に使用するユーザー名を指定します。
snmp_community	public	トラップを送信するときに使用される SNMP コミュニティを指定します。SNMPv1 および SNMPv2 でのみ使用されます。
snmp_enabled	true	SNMP トラップの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
snmp_port	162	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバーポートを指定します。

次のページに続く

表 7 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
snmp_server	127.0.0.1	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバホストアドレスを指定します。
snmp_spool_retention_time	7 days	送信されたトラップを破棄する前にスプールテーブルに保持する日数を指定します。
snmp_security_name		SNMP トラップを送信するためのユーザ名またはセキュリティ名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_engine_id		SNMP サーバー上の SNMP エージェントのエンジン ID を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_level	N OAuth NOPRIV	セキュリティレベルを指定します。可能な値は、AUTH_NOPRIV-認証、プライバシーなしまたは AUTH_PRIV-認証、プライバシーまたは NOAUTH_NOPRIV-認証なし、プライバシーなしです。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_name		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキスト名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_engine_id		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキストエンジン ID を指定します。指定しない場合、snmp_security_engine_id が使用されます。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_protocol	NONE	SNMP トラップの認証タイプを指定します。可能な値は NONE、HMACMD5 または HMACSHA です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_privacy_protocol	NONE	SNMP トラップのプライバシープロトコルを指定します。可能な値は、NONE、DES、AES128、IDEA、AES192、または AES256 です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられた認証パスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
snmp_privacy_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられているプライバシーパスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
webclient_help_pg	EDB hosted documentation	オンライン PostgreSQL コア文書の場所を指定します。

16.4.5 テーブルに適用可能なテンプレート

Parameter name	Value and Unit*	Description
audit_log_retention_time	30 days	監査ログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
auto_create_agent_alerts	true	エージェントの登録時にデフォルトのエージェントレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
auto_create_server_alerts	true	サーバーがエージェントにバインドされたときに、デフォルトのサーバーレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
chart_disable_bullets	false	ダッシュボードおよび Capacity Manager レポートの折れ線グラフの箇条書きを有効/無効にします。
cm_data_points_per_report	50	Capacity Manager レポートのチャートにプロットするデータポイントの数を指定します。
cm_max_end_date_in_years	5 years	Capacity Manager がデータを推定する最大時間を指定します。レポートのしきい値ベースの終了日が無期限に推定されないようにします。
dash_alerts_timeout	60 s econds	アラートダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_comrol_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードのコミット/ロールバック分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_comrol_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでコミット/ロールバック折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_connectionvervw_timeout	300 s econds	データベース分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_eventlag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの slony レプリケーションのイベント数ラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_eventlag_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードで slony レプリケーションのイベントラグの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_hottable_rows	25 rows	データベース分析ダッシュボードの HOT テーブル分析テーブルに表示する行数を指定します。
dash_db_hottable_timeout	300 s econds	データベース分析ダッシュボードでホットテーブルテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_io_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードのデータベース I/O 分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 8 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_db_io_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードでデータベース I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_rowact_span	7 days	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードの行アクティビティ分析グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_rowact_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードで行アクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_storage_timeout	300 s econds	データベース分析ダッシュボードでストレージ棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_timelag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの Slony レプリケーションのタイムラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_timelag_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードで Slony レプリケーションのタイムラグ折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_useract_span	7 days	データベース分析ダッシュボードのユーザーアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_useract_timeout	1800 s econds	データベース分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_efm_timeout	300 s econds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでフェールオーバーマネージャーノードステータスとフェールオーバーマネージャークラスター情報の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_global_overview_timeout	30 s econds	グローバル概要ダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_header_timeout	60 s econds	すべてのダッシュボードのヘッダーの情報が自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_chkpt_span	7 days	I/O 分析ダッシュボードのチェックポイントチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_io_chkpt_timeout	1800 s econds	I/O 分析ダッシュボードでチェックポイント折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hotindx_timeout	300 s econds	I/O 分析ダッシュボードでホットインデックスバーチャートが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hottbl_timeout	300 s econds	I/O 分析ダッシュボードでホットテーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_index_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのインデックスアクティビティテーブルに表示される行数を指定します。

次のページに続く

表 8 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_io_index_objectio_timeout	60 s econds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでインデックスアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクト I/O 詳細テーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_objectio_timeout	300 s econds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクト I/O 詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのホストメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_hostmemact_timeout	1800 s econds	メモリ分析ダッシュボードでホストメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemconf_timeout	300 s econds	メモリ分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでホストメモリ構成の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのサーバーメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_servmemact_timeout	1800 s econds	メモリ分析ダッシュボードでサーバーメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemconf_timeout	300 s econds	[メモリ分析] ダッシュボードで [サーバーメモリ構成] 円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objectstorage_rows	15 rows	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクトストレージテーブルに表示する行数を指定します。
dash_objectact_objectstorage_timeout	300 s econds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクトストレージテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_index_timeout	300 s econds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大インデックスの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_optables_timeout	300 s econds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大テーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_cpu_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの CPU チャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_cpu_timeout	1800 s econds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで CPU 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_data_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの I/O 折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 8 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_os_disk_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの使用率チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_hostfs_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでホストファイルシステムの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_io_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_memory_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのメモリチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_memory_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでメモリの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_packet_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのネットワークチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_packet_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでネットワークパケットの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_process_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのプロセスチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_process_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでプロセス折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_storage_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでストレージの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_traffic_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのトラフィックチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_traffic_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでトラフィックの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_util_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで使用率線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_probe_log_timeout	300 seconds	プローブログテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_archivestat_span	7 days	Streaming Replication Analysis ダッシュボードの WAL アーカイブステータスチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_archivestat_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Archive Status 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 8 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_replication_pagelag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Pages チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_pagelag_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Lag Pages 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_segmentlag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Segments チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_segmentlag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードで WAL ラグセグメントの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_timelag_span	7 days	ストリーミングレプリケーションダッシュボードのレプリケーションラグタイムチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_timelag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでレプリケーションラグタイムの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_buffers_written	168 hours	サーバー分析ダッシュボードのバックグラウンドライタ統計グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_buffers_written_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードでバックグラウンドライタ統計の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_connection_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_timeout	300 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベーステーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのデータベースサイズ分析にプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_database_size_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベースサイズの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_disk_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでディスク折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_global_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのディスク折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_sharedbuff_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードの共有バッファチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_sharedbuff_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードで共有バッファの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_tablespace_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのテーブルスペースサイズチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_tablespace_size_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードで Tablespace Size 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 8 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
dash_server_useract_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのユーザーアクティビティチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_useract_timeout	1800 s econds	サーバー分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sessact_lockact_timeout	300 s econds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションロックアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sessact_workload_timeout	300 s econds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションワークロードテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sess_waits_nowait_timeout	300 s econds	セッションが待機数パイで待機するまでの秒数を指定します。
dash_sess_waits_timewait_timeout	300 s econds	Session Waits Analysis ダッシュボードで、セッション待機時間ごとの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sess_waits_waitdtl_timeout	300 s econds	Session Waits Analysis ダッシュボードで Session Waits Details テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_dbdtls_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベースの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_dbovervw_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベース概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_hostdtls_timeout	300 s econds	ホスト詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_hostovervw_timeout	300 s econds	ホスト概要の円グラフがストレージ分析ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tblspcdtls_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードで [テーブルスペースの詳細] テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tblspcovervw_timeout	300 s econds	ストレージ分析ダッシュボードで表領域概要円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_nowait_timeout	300 s econds	[システム待機数] 円グラフが [システム待機分析] ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_timewait_timeout	300 s econds	System Waits By 円グラフが System Waits Analysis ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_sys_waits_waitdtl_timeout	300 s econds	システム待機分析ダッシュボードでシステム待機詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
deleted_charts_retention_time	7 days	(ユーザー定義のダッシュボードに表示される) カスタムチャートが保存される日数を指定します。
deleted_probes_retention_time	7 days	カスタムプローブ (ユーザー定義のダッシュボードに表示) が保存される日数を指定します。

次のページに続く

表 8 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
download_chart_format	jpeg	ダウンロードしたチャートを保存する形式を指定しフォーマット。jpeg または png の場合があります。
flapping_detection_state_change	3	指定されたインターバル内に検出された状態変化の数を指定して、特定のアラートをフラッピングとして定義します。フラッピングは、N を超える状態変化が $[N + 1 * (\min(\text{probe_interval}) * 2)]$ 分以上発生し、細かい状態が None でない場合に開始されます。N のデフォルト値は 2 または 3 であり、 $\min(\text{probe_interval})$ はアラートで使用されるすべてのプローブの最小インターバルです。ゼロ状態の変更が $[2N * \min(\text{probe_interval})]$ 分間発生すると、フラッピングは終了します。
job_retention_time	30 days	非定期的なスケジュールされたタスクとそれに関連する日数を指定します
long_running_transaction_minutes	5 minutes	長時間実行と見なされるまでにクエリーが実行される分数を指定します。
nagios_command_file_name	<file_name>	パッシブサービスチェックの結果が送信される nagios コマンドファイルを指定します。
nagios_enabled	t	アラート通知を nagios に送信するかどうかを指定します。
nagios_medium_alert_as_critical	f	nagios で中レベルの PEM アラートがクリティカルと見なされるかどうかを指定します。
nagios_spool_retention_time	7 days	破棄される前にスプールテーブルに nagios メッセージを保持する日数を指定します。
probe_log_retention_time	30 days	プローブログレコードが保持される日数を指定します。
reminder_notification_interval	24 hours	アラートがクリアされていない場合にリマインダーメールが送信されるまでの時間数を指定します。
server_log_retention_time	30 days	サーバーログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
show_data_tab_on_graph	false	「true」の場合、各グラフに「データ」タブが追加されます。[データ] タブを選択して、グラフにプロットされているデータを確認します。
smtp_authentication	false	SMTP を介した認証を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_enabled	true	電子メールの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_encryption	false	暗号化された接続を使用して SMTP メールを送信するかどうかを指定します。
smtp_password		SMTP サーバーへの接続に使用するパスワードを指定します。
smtp_port	25	メールの送信に使用される SMTP サーバーポートを指定します。

次のページに続く

表 8 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
smtp_server	127.0.0.1	メールの送信に使用される SMTP サーバホストアドレスを指定します。
smtp_spool_retention_time	7 days	送信されたメールメッセージが破棄されるまでスプールテーブルに保持される日数を指定します。
smtp_username		SMTP サーバーへの接続に使用するユーザー名を指定します。
snmp_community	public	トラップを送信するときに使用される SNMP コミュニティを指定します。SNMPv1 および SNMPv2 でのみ使用されます。
snmp_enabled	true	SNMP トラップの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
snmp_port	162	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバーポートを指定します。
snmp_server	127.0.0.1	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバホストアドレスを指定します。
snmp_spool_retention_time	7 days	送信されたトラップを破棄する前にスプールテーブルに保持する日数を指定します。
snmp_security_name		SNMP トラップを送信するためのユーザ名前またはセキュリティ名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_engine_id		SNMP サーバー上の SNMP エージェントのエンジン ID を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_level	N OAUTH NOPRIV	セキュリティレベルを指定します。可能な値は、AUTH_NOPRIV-認証、プライバシーなしまたは AUTH_PRIV-認証、プライバシーまたは NOAUTH_NOPRIV-認証なし、プライバシーなしです。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_name		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキスト名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_engine_id		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキストエンジン ID を指定します。指定しない場合、snmp_security_engine_id が使用されます。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_protocol	NONE	SNMP トラップの認証タイプを指定します。可能な値は NONE、HMACMD5 または HMACSHA です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_privacy_protocol	NONE	SNMP トラップのプライバシープロトコルを指定します。可能な値は、NONE、DES、AES128、IDEA、AES192、または AES256 です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられた認証パスワードを指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。

次のページに続く

表 8 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit*	Description
snmp_privacy_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられているプライバシーパスワードを指定します。SNMPv3 にのみ使用されます。
webclient_help_pg	EDB hosted documentation	オンライン PostgreSQL コア文書の場所を指定します。

16.4.6 グローバルテンプレート

Parameter name	Value and Unit	Description
audit_log_retention_time	30 days	監査ログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
auto_create_agent_alerts	true	エージェントの登録時にデフォルトのエージェントレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
auto_create_server_alerts	true	サーバーがエージェントにバインドされたときに、デフォルトのサーバーレベルのアラートを自動的に作成するかどうかを指定します。
chart_disable_bullets	false	ダッシュボードおよび Capacity Manager レポートの折れ線グラフの箇条書きを有効/無効にします。
cm_data_points_per_report	50	Capacity Manager レポートのチャートにプロットするデータポイントの数を指定します。
cm_max_end_date_in_years	5 years	Capacity Manager がデータを推定する最大時間を指定します。レポートのしきい値ベースの終了日が無期限に推定されないようにします。
dash_alerts_timeout	60 seconds	アラートダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_comrol_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードのコミット/ロールバック分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_comrol_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでコミット/ロールバック折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_connectionvw_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_eventlag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの slony レプリケーションのイベント数ラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 9 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_db_event_lag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで slony レプリケーションのイベントラグの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_hottable_rows	25 rows	データベース分析ダッシュボードの HOT テーブル分析テーブルに表示する行数を指定します。
dash_db_hottable_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでホットテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_io_span	7 days	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードのデータベース I/O 分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_io_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードおよび I/O 分析ダッシュボードでデータベース I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_rowact_span	7 days	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードの行アクティビティ分析グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_rowact_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボード、I/O 分析ダッシュボード、およびサーバー分析ダッシュボードで行アクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_storage_timeout	300 seconds	データベース分析ダッシュボードでストレージ棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_timelag_span	7 days	データベース分析ダッシュボードの Slony レプリケーションのタイムラグチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_timelag_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードで Slony レプリケーションのタイムラグ折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_db_useract_span	7 days	データベース分析ダッシュボードのユーザーアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_db_useract_timeout	1800 seconds	データベース分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_efm_timeout	300 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでフェールオーバーマネージャーノードステータスとフェールオーバーマネージャークラスター情報の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_global_overview_timeout	30 seconds	グローバル概要ダッシュボードのコンポーネントが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_header_timeout	60 seconds	すべてのダッシュボードのヘッダーの情報が自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_chkpt_span	7 days	I/O 分析ダッシュボードのチェックポイントチャートにプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 9 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_io_o_chkpt_timeout	1800 seconds	I/O 分析ダッシュボードでチェックポイント折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hotindx_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットインデックスバーチャートが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_hottbl_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードでホットテーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_index_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのインデックスアクティビティテーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_index_objectio_timeout	60 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでインデックスアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_io_objectio_rows	25 rows	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクト I/O 詳細テーブルに表示される行数を指定します。
dash_io_objectio_timeout	300 seconds	I/O 分析ダッシュボードおよびオブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクト I/O 詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのホストメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_hostmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでホストメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_hostmemconf_timeout	300 seconds	メモリ分析ダッシュボードおよびサーバー分析ダッシュボードでホストメモリ構成の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemact_span	7 days	メモリ分析ダッシュボードのサーバーメモリアクティビティ分析チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_memory_servmemact_timeout	1800 seconds	メモリ分析ダッシュボードでサーバーメモリアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_memory_servmemconf_timeout	300 seconds	[メモリ分析] ダッシュボードで [サーバーメモリ構成] 円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objstorage_rows	15 rows	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードのオブジェクトストレージテーブルに表示する行数を指定します。
dash_objectact_objstorage_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードでオブジェクトストレージテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objtop_indexes_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大インデックスの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_objectact_objtop_tables_timeout	300 seconds	オブジェクトアクティビティ分析ダッシュボードで上位 5 つの最大テーブルの棒グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。

次のページに続く

表 9 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_os_cpu_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの CPU チャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_cpu_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで CPU 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_data_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの I/O 折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_disk_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードの使用率チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_hostfs_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでホストファイルシステムの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_io_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで I/O 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_memory_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのメモリチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_memory_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでメモリの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_packet_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのパケットチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_packet_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでネットワークパケットの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_process_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのプロセスチャートにプロットするデータに相当する日数を指定します。
dash_os_process_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでプロセス折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_storage_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでストレージの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_traffic_span	7 days	オペレーティングシステム分析ダッシュボードのトラフィックチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_os_traffic_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードでトラフィックの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_os_util_timeout	1800 seconds	オペレーティングシステム分析ダッシュボードで使用率線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_probe_log_timeout	300 seconds	プローブログテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_archivestat_span	7 days	Streaming Replication Analysis ダッシュボードの WAL アーカイブステータスチャートにプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 9 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_replication_archives-tat_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Archive Status 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_pagelag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Pages チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_pagelag_timeout	1800 seconds	Streaming Replication ダッシュボードで WAL Lag Pages 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_segmentlag_span	7 days	Streaming Replication ダッシュボードの WAL Lag Segments チャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_segmentlag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードで WAL ラグセグメントの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_replication_timelag_span	7 days	ストリーミングレプリケーションダッシュボードのレプリケーションラグタイムチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_replication_timelag_timeout	1800 seconds	ストリーミングレプリケーションダッシュボードでレプリケーションラグタイムの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_buffers_written	168 hours	サーバー分析ダッシュボードのバックグラウンドライタ統計グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_buffers_written_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードでバックグラウンドライタ統計の折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_connection_timeout	300 seconds	サーバー分析ダッシュボードで接続概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_timeout	300 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベーステーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_database_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのデータベースサイズ分析にプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_database_size_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードでデータベースサイズの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_disk_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでディスク折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_global_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのディスク折れ線グラフにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_sharedbuff_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードの共有バッファチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_sharedbuff_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードで共有バッファの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_tablespace_size_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのテーブルスペースサイズチャートにプロットするデータの日数を指定します。

次のページに続く

表 9 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
dash_server_tablespace_size_timeout	1800 seconds	Server Analysis ダッシュボードで Tablespace Size 折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_server_user_activity_span	7 days	サーバー分析ダッシュボードのユーザーアクティビティチャートにプロットするデータの日数を指定します。
dash_server_user_activity_timeout	1800 seconds	サーバー分析ダッシュボードでユーザーアクティビティの折れ線グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_lock_activity_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションロックアクティビティテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_workload_timeout	300 seconds	セッションアクティビティ分析ダッシュボードでセッションワークロードテーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_waits_nowait_timeout	300 seconds	セッションが待機数パイで待機するまでの秒数を指定します。
dash_session_waits_time_wait_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで、セッション待機時間ごとの円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_session_waits_wait_details_timeout	300 seconds	Session Waits Analysis ダッシュボードで Session Waits Details テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_details_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベースの詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_details_overview_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードでデータベース概要の円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_host_details_timeout	300 seconds	ホスト詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_host_overview_timeout	300 seconds	ホスト概要の円グラフがストレージ分析ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tablespace_details_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで [テーブルスペースの詳細] テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_storage_tablespace_overview_timeout	300 seconds	ストレージ分析ダッシュボードで表領域概要円グラフが自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_system_waits_nowait_timeout	300 seconds	[システム待機数] 円グラフが [システム待機分析] ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_system_waits_time_wait_timeout	300 seconds	System Waits By 円グラフが System Waits Analysis ダッシュボードで自動更新されるまでの秒数を指定します。
dash_system_waits_wait_details_timeout	300 seconds	システム待機分析ダッシュボードでシステム待機詳細テーブルが自動更新されるまでの秒数を指定します。
deleted_charts_retention_time	7 days	(ユーザー定義のダッシュボードに表示される) カスタムチャートが保存される日数を指定します。
deleted_probes_retention_time	7 days	カスタムプローブ (ユーザー定義のダッシュボードに表示) が保存される日数を指定します。

次のページに続く

表 9 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
download_chart_format	jpeg	ダウンロードしたチャートを保存する形式を指定しフォーマット。jpeg または png の場合があります。
flapping_detection_state_change	3	指定されたインターバル内に検出された状態変化の数を指定して、特定のアラートをフラッピングとして定義します。フラッピングは、N を超える状態変化が $[N + 1 * (\min(\text{probe_interval}) * 2)]$ 分以上発生し、細かい状態が None でない場合に開始されます。N のデフォルト値は 2 または 3 であり、 $\min(\text{probe_interval})$ はアラートで使用されるすべてのプローブの最小インターバルです。ゼロ状態の変更が $[2N * \min(\text{probe_interval})]$ 分間発生すると、フラッピングは終了します。
job_retention_time	30 days	非定期的なスケジュールされたタスクとそれに関連する日数を指定します
long_running_transaction_minutes	5 minutes	長時間実行と見なされるまでにクエリーが実行される分数を指定します。
nagios_command_file_name	<filename>	パッシブサービスチェックの結果が送信される nagios コマンドファイルを指定します。
nagios_enabled	t	アラート通知を nagios に送信するかどうかを指定します。
nagios_medium_alert_as_critical	f	nagios で中レベルの PEM アラートがクリティカルと見なされるかどうかを指定します。
nagios_spool_retention_time	7 days	破棄される前にスプールテーブルに nagios メッセージを保持する日数を指定します。
probe_log_retention_time	30 days	プローブログレコードが保持される日数を指定します。
reminder_notification_interval	24 hours	アラートがクリアされていない場合にリマインダーメールが送信されるまでの時間数を指定します。
server_log_retention_time	30 days	サーバーログが PEM サーバーに保持される日数を指定します。
show_data_tab_on_graph	false	「true」の場合、各グラフに「データ」タブが追加されます。[データ] タブを選択して、グラフにプロットされているデータを確認します。
smtp_authentication	false	SMTP を介した認証を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_enabled	true	電子メールの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
smtp_encryption	false	暗号化された接続を使用して SMTP メールを送信するかどうかを指定します。
smtp_password		SMTP サーバーへの接続に使用するパスワードを指定します。
smtp_port	25	メールの送信に使用される SMTP サーバーポートを指定します。
smtp_server	127.0.0.1	メールの送信に使用される SMTP サーバホストアドレスを指定します。

次のページに続く

表 9 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
smtp_spool _reten- tion_time	7 days	送信されたメールメッセージが破棄されるまでスプールテーブルに保持される日数を指定します。
smtp_username		SMTP サーバーへの接続に使用するユーザー名を指定します。
snmp_community	public	トラップを送信するときに使用される SNMP コミュニティを指定します。SNMPv1 および SNMPv2 でのみ使用されます。
snmp_enabled	true	SNMP トラップの送信を有効/無効にするかどうかを指定します。
snmp_port	162	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバーポートを指定します。
snmp_server	1 27.0.0.1	SNMP トラップの送信に使用される SNMP サーバホストアドレスを指定します。
snmp_spool _reten- tion_time	7 days	送信されたトラップを破棄する前にスプールテーブルに保持する日数を指定します。
snmp_security_name		SNMP トラップを送信するためのユーザ名前またはセキュリティ名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_engine_id		SNMP サーバー上の SNMP エージェントのエンジン ID を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_security_level	NOAUTH H_NOPRIV	セキュリティレベルを指定します。可能な値は、AUTH_NOPRIV-認証、プライバシーまたは AUTH_PRIV-認証、 プライバシーまたは NOAUTH_NOPRIV -認証なし、プライバシーなしです。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_name		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキスト名前を指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_context_engine_id		SNMP トラップを送信する際の MIB オブジェクトの識別子であるコンテキストエンジン ID を指定します。指定しない場合、snmp_security_engine_id が使用されます。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_protocol	NONE	SNMP トラップの認証タイプを指定します。可能な値は NONE、HMACMD5 または HMACSHA です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_privacy_protocol	NONE	SNMP トラップのプライバシープロトコルを指定します。可能な値は、NONE、DES、AES128、IDEA、AES192、または AES256 です。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_authentication_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられた認証パスワードを指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。
snmp_privacy_password		snmp_security_name に記載されているセキュリティ名前に関連付けられているプライバシーパスワードを指定します。SNMPv3 でのみ使用されます。

次のページに続く

表 9 – 前のページからの続き

Parameter name	Value and Unit	Description
we bclient_help_pg	EDB hosted docum enta-tion	オンライン PostgreSQL コア文書の場所を指定します。